





Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أنجعرافيا العملية وايخرائط

,کت، اُحمّ اُجِم مصطفی تسرابحنان کیان داب مامة الاسکندیز

Y . . .

دارالعضم السامعين ١٠ صريد النابطة مت ١٠١٦٢٠ ٢٨٧ شنالالسير الثابي ١٠٢٢٤٦٠



إهراك

اليها ٠٠٠ في اوفي صحبة



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بُسِمُ اللَّهِ السِّمُ السِّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ



ىمتسەمة

بسم الله الرحمن الرحيم ، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين ، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين ، وبعد .

هذا الكتاب حصيلة تدريس دام نحو خمسة عشر عاما في اقسام الجغرافيا بجامعات الاسكندرية وطنطا والامام محمد بن سعود الاسلامية بانملكة العربية السعودية وصنعاء بالجمهورية العربية اليمنية ، فضلا عن حصيلة الخبرات التي تجمعت لدى خلال ممارستي لأعمال المساحة وانشاء الخرائط في قطاع التعدين والمساحة الجيولوجية بشركة النصر للفوسفات لمدة سبع سنوات سابقة للعمل بالجامعة ، وهي حصيلة لا تقل اهميتها _ في نظرى _ عن خبرات التدريس بالجامعات التي يلزمها الاستعانة بالعديد من المراجع باللغتين العربية والانجليزية ، والمناقشات القيمة بيني وبين اساتذتي وزملائي

وقد وضعت في اعتباري عند اعداد هـذا الكتاب مستوى المام طلاب الجغرافيا في المرحلة الجامعية الأولى من علوم الرياضيات والفلك والجيولوجيا دون الاخلال بالمحتوى العلمي لأسس هذا الفرع من المعرفة الجغرافية ومن نافلة القول ، أن الجغرافيا تتصل بعلوم عديدة في جانبيها الطبيعي والبشرى والخريطة هي أداة الجغرافي ، منها يستقى الكثير من مادته بقراءتها ، وعليها يوقع بياناته خاصة تلك المتصلة منها بعلوم الأرض التي ربما الكثير منها لا يمكن وصفها وشرحها بدون الخريطة ، وبها يستطيع ابراز العلاقات واستخلاص النتائج ، وبلورة ما يصل اليه في اطار جغرافي سليم وقد تمت صياغة هـذا الكتاب في أسلوب علمي سهـل بحيث يمكن للطالب متابعته وتطبيق أمثلته دون مشقة أو عناء و

ويقع الكتاب في ثلاثة أبواب تشتمل على سبعة عشر فصلا: الباب الأول فى الجغرافيا العملية ، وهي فرع من فروع الجغرافيا الطبيعية ، وتتصل الجغرافيا الطبيعية عند معالجتها لبيئة المكان الذى يمارس فيه الانسان نشاطه بالعديد من علوم الأرض Earth Scinces • ويمكن دراسة هذه البيئة الطبيعية على مستويات Scales مختلفة · فقد تكون الدراسة على مستوى كوكب الأرض ، وقد تكون على مستوى القارة أو الاقليم أو الدولة ، وهكذا يأخذ المستوى في الصغر حتى المكان المحدود فيما يعرف بالدراسات الميكروسكوبية Microstudies وبذلك يختلف كل من منهج الدراسة والادوات التي يمكن الاستعانة بها في تحقيق الهدف وتحتل الجغرافيا العملية مكان الصدارة في دراسة البيئة الطبيعية على مستوى كوكب الأرض ، اذ يعتبر شكل الأرض وخصائصه الهندسية أول الحقائق الجغرافية ، والعلاقة بين الأرض وكل من الشمس والقمر لها تأثير بالغ على خصائص تلك البيئة الطبيعية ونشاط الانسان فيها • ويمكن ادراك هذا التاثير من معرفة ان الطاقة اللازمة للحياة وللقوى المحركة للمياه الجارية والرياح والتيارات البحرية والمحيطية مصدرها الطاقة المنبعثة من الشمس التي تتغير خلال اليوم الواحد وخلال السنة ٠ لذا فان فهم طبيعة حركة الأرض حول محورها وحركتها في مدارها حول الشمس وحركة القمر حولها تعتبر من الأسس الاولية التي تهتم بها الجغرافيا الطبيعية .

ويعالج الباب الثانى مبادىء المساحة المستوية والطبوغرافية والجسوية التى تساعد الجغرافى على تفهم خريطته ـ اداته ـ ، كما تساعده على تعديلها بالحذف والاضافة ، فالخريطة صحيحة فى لحظة انشائها ، ويستخدمها الجغرافي وقتما يشاء، والفاصل الزمنى بين الانشاء والاستخدام قد يكون كبيرا ، بينما الظواهر الجغرافية فى تغير مستمر ، وقد لا تغطى الخرائط المتاحة بعض او كل منطقة الدراسة ، لذلك فمن الاهمية بمكان ان يعرف الجغرافي قدر من العمليات المساحية واسسها الرياضية لتعديل او لانشاء خريطته المطلوبة ، ويلزم فى الدراسات الجيومورفولوجية القيام ببعض القياسات المطولية والزاوية للظواهر المختلفة والمنحدرات لتحليلها.

وتعتبر القياسات من الصور الجوية وتفسيرها من الاسس التي لا غنى عنها في الدراسات الجغرافية المختلفة .

ويعالج الباب الثالث الخرائط في اسس قراعتها العامة، ومما لا شك فيه تعتبر الخريطة من المقومات الجغرافية الاساسية، وفي الحقيقة، فأن الخرائط علم تقنى ، ولكنه يستحق مكانة متقدمة في الموضوعات الجغرافية ، ذلك لانه يقدم وسائل وطرق التمثيل والتفسير والتوضيح للمعلومات الجغرافية المختلفة .

وانى اذ اتقدم بهذا الجهد المتواضع الذى اضيفه الى المكتبة الجغرافية العسربية ، لابد لى ان اذكر فضل اساتذتى الذين تتامسذت على ايديهم او الذين تعلمت مما كتبوه ، واولهم واولاهم به استاذى الاستاذ الدكتور على عبد الوهاب شاهين استاذ الجغرافيا العامة بجامعة بيروت العسربية حاليا، واستاذ ورئيس قسم الجغرافيا بجامعة الاسكندرية سابقا ، والاستاذ الدكتور جودة حسنين جودة استاذ ورئيس قسم الجغرافيا ووكيل كلية الاداب بجامعة الاسكندرية اللذان شجعانى كثيرا ليخرج هذا الكتاب الى النور ، كما اوجه الشكر الى السيد/صابر عبد الكريم صاحب ومدير مؤسسة دار المعرفة الجامعية على تفضله في نشر هذا الكتاب ، وكذلك السيد/سعيد عبد الغنى صاحب ومدير الفنية للطباعة والنشر على جهده الكبير في اخراج هذا الكتاب بصسورته اللائقة ،

(والله من وراء القصد ومنه التوفيق)

الاسكندرية _ اكتوبر ١٩٨٥

احميد مصطفى



مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم انبياثه المرسلين ، سيدنا محمد عليه الصلاة وافضل التسليم ، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه الى يوم الدين ، وبعد . . .

اقدم لاساتذتى وزملائى وطلابى الطبعة الثانية من كتاب الجغرافيا المملية والخرائط بعد أن نفذت الطبعة الارلى واصداراتها الاربعة وقد زدت فصلا جديدا عن تحديد الموقع الجغرافى والانحراف الجغرافى بواسطة الاجرام السماوية وقصد استشعرت اثناء الدراسة الميدانية والمشروعات النطبيقية التى اقوم بها مع تلاميذى مدى صعربة ربط المنطقة موضع الدراسة بالنقط والعلامات المساحية الموضحة على الخرائط الطبوغرافية واذ أن هذه المناطق عادة ما تكون بعيدة عن العمران ولكنها قريبة نسبيا من الطرق والمسالك الصحراوية التى عادة ما ترجح منطقة دون اخسرى عند اختيار مكان العمل الميدانى ولذلك كان على فريق الاستكشاف أن يتجول فى مساحة والمعة للعثور على علامة مساحية مؤكدة يطمئن اليها ويهدف هذا الفصل الى تعريف الطالب باسس ومبادىء المساحة الفلكية وكيفية تحديد موقعه الجغرافى مباشرة عن طريق رصد بعض الاجرام السماوية الواضحة في القبة السماوية والمعروفة له كطائب جغرافى وذلك بطريقة سسهلة مرسطة دون الدخول فى تفاصيل وشروحات خاصة بالمساحة الفلكية المتقدمة ومسطة دون الدخول فى تفاصيل وشروحات خاصة بالمساحة الفلكية المتقدمة ومسطة دون الدخول فى تفاصيل وشروحات خاصة بالمساحة الفلكية المتقدمة ومسطة دون الدخول فى تفاصيل وشروحات خاصة بالمساحة الفلكية المتقدمة ومسطة دون الدخول فى تفاصيل وشروحات خاصة بالمساحة الفلكية المتقدمة ومسطة دون الدخول فى تفاصيل وشروحات خاصة بالمساحة الفلكية المتقدمة ومسطة دون الدخول فى تفاصيل وشروحات خاصة بالمساحة الفلكية المتقدمة ومسطة دون الدخول فى تفاصيل وشروحات خاصة بالمساحة الفلكية المتقدمة ومساحة والمعروفة له كوانب وحدة المساحة ون الدخول فى تفاصيل وشروحات خاصة بالمساحة الفلكية المتقدمة ومساحة والمعروفة له كوانب وحدة المساحة والمعروفة له كلاء وليقون الدخول فى تفاصيل وشروحات خاصة المساحة والمعتورة والمعروفة له كلاء وليقور المدول فى تفاصيل والمرودة والمعروفة له كلاء وليقور والمعرود وليقور وليقور

كما أضفت الى الفصل الخاص بنظم الاحداثيات على الخرائط ، نظم الاحداثيات في خرائط بعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ، حيث قمت بأعباء تدريس مقرر الجغرافيا العملية والخرائط في جامعة السلطان قابوس في الفترة ١٩٨٩/٨٧م ، ومقرر الخرائط الطبوغرافية في جامعة الملك سعود عام ١٩٩٢/٩١ ، وكان الواجب يحتم الطبوغرافية في جامعة الملك سعود عام ١٩٩٢/٩١ ، وكان الواجب يحتم الخريس نظم الاحداثيات في الخرائط الوطنية لطلابهما ، وكذلك

أضف نظم الاحدانيات على الخرائط الطبوغرافية البريطانية والخرائط الطبوغرافية البريطانية والخرائط الطبوغرافية الفرنية والنظام الاحداثي العالمي المتبع في خرائط الولايات المتحدة الامريكية والهدف هو اثراء معرفة الطالب والباحث بنظم احداثيات تختلف عن النظام المتبع في الخرائط الطبوغرافية المصرية للمقارنة من ناحية ، واستكمال النظرة الشمولية العامة التي يتميز بها طالب الجغرافيا، وكذلك سهولة تناول الخرائط من مصادر مختلفة قد يحتاج اليها من ناحية الخرى .

ولقد راعيت تسهيل كثير من المفاهيم الفلكية والرياضية وادخالها فى قالب جغرافى • وأسال الله تعالى أن يكون فى هذا الجهد الفائدة والنفع والله ولى التوفيق ،،،

الرياض ١٩٩٢م

دكتور/احمد احمد مصطفى

محتوبا تستكطيب

•••		
		مقددمة
	*** **	مقدمة الطبعة الثانية
_	•	
	: شـكل الآرض	الفصـــل الاول
ات الفلكية …	: نظام الاحداثي	الفصــــل الثاني
_		الفصــــل الثالث
	_	الفصـــل الرابع
گرض ··· ···	: حـــركات اا	الفصـــل الخامس
وعلاقتها بحرك	: حركة الأرض	الفصـــل السادس
	•	
	:	مقــــدمة
اسات الطوا	: المساحـة بالمق	الفصـــل السابع
	الأول العملية العملية الت الفلكية حرافات الجغرافي و الجغرافي و المطة الاجراوي و وعلاقتها بحرك	الباب الأول الجغرافيا العملية البغرافيا العملية شكل الآرض المسافات والانحرافات الجغراف المطح الآرض تحديد الموقع الجغرافي و الجغرافي بواسطة الاجرافي بواسطة الاجراف عركة الارض عركة الارض وعلاقتها بحرك البابالثاني

199	الفصـــل الثامن: المسحم البوصي
717	الفصـــل التاسع: الماحة باللوحة المستوبة
777	الفصـــل العاشر: الميزانية ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
774	الفصل الحادى عشر: المساحة التصويرية وقراءة الصور الجوية
	البّابْالثالث
	الخسسرائط
744	مقــــدمة: ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠
۲۰۵	الفصل الثانى عشر: مقياس الرسم وتطبيقاته
	الفصل الشالث عشر: الاتجاهات على الخارائط وتوجيه
451	الخريطة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
701	الفصل الرابع عشر: نظم الاحداثيات على الخرائط
	الفصل الخامس عشر: العلامات الاصطلاحية والالوان على
٤٠٣	الخرائط
٤١٥	الفصل السادس عشر: مساقط الخيرائط
240	الفصل السابع عشر: الخرائط الكنتورية وقطاعاتها
٤٨٣	الفصل الشامن عشر: الخرائط الجيولوجية

البّاب الأول الجغسلية

الفصل الأول : شكل الأرض •

الفصل الشاني : نظام الاحداثيات الفلكية .

الفصل الشالث : المسافات والانحرافات الجغرافية على سطح الارض •

الفصل الرابع: تحديد الموقع الجغرافي والانحزاف الجغرافي بواسطة

الاجرام السماوية •

الفصل الخامس : حركات الارض ٠

الفصل السادس: حركة الارض وعلاقتها بحركة القمر ٠



الفصيسل الأول شسكل الارض


يعتبر الشكل الكروى للارض الذى اكدته صور الاقمار الصناعية وسفن الفضاء منذ أطلق الاتحاد السوفيتي قمسره الصناعي سبوتنيك الاول عام 1909 أحد حقائق البيئة الجغرافية الطبيعية • وقد اعتاد طلاب الجغرافيا مناقشة بعض البراهين البسيطة لاثبات هذا الشكل الكروى ، يمكن اجمالها فيما ياتي :

1 - الدوران حول الارض في اتجاه واحد والعبودة الى نفس نقطة الانطلاق • فقد قام ماجلان برحلته المثهورة في الفترة من ١٥١٩ - ١٥٢١، دار خلالها حول الارض وذلك بالاتجاه ناحية الغرب • وقد تكررت مثل هذه الرحلة بعد اكتشاف قوة البخار وآلة الاحتراق الداخلي بواسطة السفن والطائرات بما لا يدع مجالا للشك في كرزية الارض • ويثبت هذا البرهان فقط أن الارض عبارة عن جسم متماسك ، فالملاحة بدءا من نقطة في اتجاه معين والعودة اليها يمكن أن يتحقق على أرض اسطوانية الشكل مثلا ولكن يمكن القول أن خطوط الطيران على الدوائر العظمي متساوية في طولها مهما كان اتجاهها ، وهذه الملاحظة هي التي تثبت الشكل الكروي للارض •

٢ - ظهور أعالى الاشياء قبل أسافلها عند اقترابها ، واختفاء أسافلها قبل أعاليها عند ابتعادها ، وتثبت هذه الملاحظة أن سطح الارض منحنى، ولا تثبت الشكل الكروى ، ولكن اذا كان معدل الانحناء لسطح الارض بالنسبة لوحدة مسافة معينة ثابتا - وهذا صحيح - فان الارض ذات شكل كروى ،

٣ ـ استدارة ظل الارض على القمر عند حدوث ظاهرة خسوف القمر
 مهما كان موقع الراصد •

٤ ـ ظهور خط الافق في صور الاقمار الصناعية والسفن الفضائية على
 شـكل منحني مهما كان موقع القمر الصناعي أو سفينة الفضاء بالنسبة




0 - ازدياد ارتفاع النجوم عن خط الافق بالابتعاد عن دائرة الاستواء فيظهر النجم القطبى ، على سبيل المثال ، للراصد الواقف على دائرة الاستواء منطبقا على خط الائق ،وياخذ في الارتفاع التدريجي حتى يصبح في سمت الراصد عند وقوفه على نقطة القطب الشمالي للارض (شكل ١) . ويلاحظ أن هذا النجم يرتفع بمقدار درجة واحدة في الافق مقابل مسافة ويلاحظ أن هذا النجم يرتفع بمقدار درجة واحدة في الافق مقابل مسافة

٦ لا تظهر قمم الاشياء المتساوية في ارتفاعاتها بالنسبة لمستوى سطح البحر والتي على أبعاد متساوية في مستوى أفقى واحد • فاذا ثبتت

nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ثلاثة شواخص راسية بارتفاع متساو على ارض مستوية ، تفصل بين كل واحد والذى يليه مسافة قدرها كيلو مترا واحدا (شكل ٢) ووضع جهاز تيودوليت مضبوط الافقية بجوار الشاخص رقم ١ وبنفس ارتفاعه ورصدت قمة قمة الشاخصين ١ ، ٢ يلاحظ أن قمة الشاخص رقم ٢ تنخفض عن قمة الشاخص رقم ١ ، بالرغم من التساوى فى الارتفاع ٠ وكذلك تنخفض قمة الشاخص رقم ٣ عند النظر اليه من تيودوليت موضوع بجوار الشاخص رقم ١ وبنفس القيمة ٠ ويستنتج من ذلك أن سطح الارض منحنى ، وأن خط النظر لا يتبع انحناء مطح الارض ٠ وبتكرار هذه التجربة فى جهات مختلفة من سطح الارض تلاحظ نفس النتيجة ٠ ولذلك يضطر المساحون فى مختلفة من سطح الارض كروية الشكل عماهم اجراء تصحيح يسمى بتصحيح انحناء سطح الارض ٠ ولان قيمة التصحيح ثابتة فى كل الاحوال فانه يمكن استنتاج أن الارض كروية الشكل.



شکل رقم (۲)


۷ ــ تتساوى تقريبا وحدة وزنية فى اى مكان على سطح الارض ،
 فالوزن تحدده الجاذبية الارضية ، وتساوى الوزن يدل على تساوى البعد عن مركز الارض ، وهذا يعنى أن الارض كروية الشكل .

الأرض قطع ناقص مفلطح عند القطبين The earth as an oblate ellipsoid

فى عام ١٦٧١ أرسل لويس الرابع عشر الفلكى جان ريشتر الى جزيرة كايين ـ الواقعة بالقرب من دائرة الاستواء والتابعة لجيانا الفرنسية ـ لاجراء بعض الدراسات والارصاد الفلكية ، وقد لاحظ هذا الفلكى عند وصوله الى هذه الجزيرة أن ساعته البندولية قد سجلت تأخيرا قدره ٥٠٢

دقيقة في اليوم عما كانت عليه في باريس، وارجع ذلك الى شيء ما قد اثر على قوة الجاذبية الارضية في هذا المكان، واقترح لتفسير هذه الظاهرة أن مطح الارض عند الاستراء يقع على مسافة اكبر من مركز الارض من الاراضي الواقعة الى الشمال منه وقد تكررت بعد ذلك تلك الملاحظة في اماكن مختلفة وتبين أن الارض ذات شكل كروى منبعجة عند الاستواء ومفلطحة عند القطبين واقرب شكل هندسي يمثلها هو القطع الناقص الدوراني أي الذي يدور حول محوره الاصغر وهو القطر القطبي ، بينما يمثل القطر الاستوائي المحور الاكبر، وقد ارجع ريشتر هذا التفلطح والانبعاج الى الاستوائي المركزية الناشئة عن دوران الارض حول نفسها والتي تبعد الارض عن الشكل الكروى تام الاستدارة كي تتوازن مع قوة الجاذبية ،

وفى القرن الثامن عشر تم قياس قـوس مقداره ٥٧ دقيقة فى اراضى اللاب فى شمال اوربا ، وتبين انه يزيد عن طول نفس القوس المقاس عند باريس ، كما تم قياس طـول قوس مقداره ٣ درجـة عند كيتـو باكوادور فى امريكا الجنوبية ووجد انه يقل عن طول مثيله المقاس فى فرنسا وهذا الاخير يقـل بدوره عن مثيله المقاس فى اراضى اللاب ، وقد أكـدت تلك القياسات أن الارض عبارة عن قطع ناقص مفلطح عند القطبين منبعج عند الستواء (شكل ٣)




يبلغ طول القطر الاستوائى للارض ١٢٧٥٦/٢٧٦ كيلو مترا وطول القطر القطبى ٢٧١٥٨/٢٤ كيلو مترا ، والفرق بينهما ٢٥٩٥٢٤ كيلو مترا ، وعلى ذلك فان نسبة تفلطح الارض وهى :

$$\frac{1}{1}$$
 الفرق بين طول قطرى الارض $\frac{1}{1} = \frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{1}$

وباستخدام تنك القياسات فان محيط الارض يبلغ ٤٠٠٧٥ كيسلو مترا . ويمكن في العلوم الجغرافية اعتبار أن الارض كرة نصف قطرها ٦٣٧٠ كيلو مترا . كيلو مترا .

الأرض جيسود The earth as a geoid

على الرغم من أن شكل القطع الناقص المفلطح يتناسب مع شكل الارض اكثر من تناسبه مع السكرة ، الا أنه ليس بالشسكل الحقيقى لها ، وسطح الارض الحقيقى هو ذلك السطح التخيلى الذى يمر بمستوى متوسط سطح المياه التى تغطى البحار والمحيطات ويقطع القارات أسفل مستوى اليابس ليلاقى المحيطات مرة أخسرى ، ويسمى الشسكل الناجم عن هسذا السطح



شکل رقم (٤)

بالجيود وسطح الجيود هذا مموج اذا ما قسورن بسطح القطع الناقص المفلطح ، فهسو يرتفع اسفل القارات وينخفض فى الاحواض البحرية والمحيطية العميقة ويرجع ذلك الى تفاوت قوة الجاذبية الارضية التى تقل عند القارات وتزداد فى الاحواض البحرية والمحيطية (شكل ٤) وتتراوح قيمة الفرق فى المنسوب بين سطح الجيود وسطح القطع الناقص المفلطح بين ٢٠ ، ٣٠ مترا وهذه القيمة صغيرة جدا اذا ما قورنت بالفرق بين القطرين القطبى والاستوائى للارض (٤٣ كم تقريبا) ورغم صغر هذه القيمة الا أنها لها اهمية كبرى فى الدراسات الجيوديسية والمغناطيسية الارضية والمجاذبية الارضية و وبذلك نلاحظ أن سطح الارض فى القارة القطبية الجنوبية (انتاركتيكا) يبرز الى أعلى بينما ينخفض هذا السطح وض المحيط القطبى الشمالى و


قيساس محيط الأرض:

کان الیونانیون القدماء یؤمنون بفکرة کرویة الارض منذ فیثاغورس (20۰ ق.م) وقد تمکن ایراتوستین (۲۷٦ – ۱۹٦ ق.م) الذی کان امینا لمکتبة الاسکندریة من تقدیر محیط الارض ، وذلك بملاحظة اختلاف میل اشعة الشمس عن سمت الراصد فیما بین اسوان والاسکندریة اعتقادا منه انهما تقعان علی خط زوال واحد ، فقد لاحظ أن اشعة الشمس تسقط عمودیة تماما وقت زوال یوم ۲۱ یونیو علی مدینة اسوان الواقعة علی دائرة عرض ۲۳۵ شمالا ، بینما تنجرف الاسکندریة عن سمت الراصد دائرة عرض ۱۲۵ و ایراویة قدرها ۱۰ وعند توصل بزاویة قدرها ۱۲ ک ای بزاویة قدرها به محیط الارض ، وعند قیاس المسافة بین اسوان والاسکندریة ومقدارها ۱۰۰۰ استادیا توصل ایراتوستین الی آن محیط الارض یساوی ۲۰۰۰ ۱۰۰۰ استادیا ، وعلی هذا الاساس یکون طول محیط الارض یساوی ۲۵۰۰ ۱۰۰ استادیا تساوی الاساس یکون طول محیط الارض دقة تقدیرات ایراتوستین الا آنه وقع فی

۱ - جعل أسوان تقع على مدار السرطان مع أنها تقع على دائرة عرض ٣٠ ٥ كا شمالا أى الى الشمال من هذا الموقع بحوالى ٢ر٥٩كم ٠

٣ ـ قدر المسافة المباشرة بين الاسكندرية واسوان بخمسة آلاف استاديا
 اى ٩٢٥كم رغم انها لا تتجاوز ٤ر٩٦٦كم ٠

 $^{\circ}$ 2 – قدر ایراتوستین الفرق بین زاویتی الانتحراف عن السمت با $^{\circ}$ $^{\circ}$ ولکن هذا الفرق لا یتعدی $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$.



وضعت محاولة ايراتوستين الاسس الفلكية المتبعة حاليا في قياس محيط لارض بالطرق المساحية ، وذلك بقياس طول خط ذى اتجاه شمالي/جنوبي بدقة ، وقياس زاوية ارتفاع أى نجم عن خط الافق من طرفي الخط أو بحساب زاوية انحراف النجم عن السمت وذلك بطرح مقدار زاوية الارنذع عن عن خط الافق من ٩٠٠ ويقابل الفرق بين زاويتي انحراف النجم عن السمت طول المسافة المقاسة والتي تعتبر في نفس الوقت طول القوس من سطح الارض المقابل لهذا الفرق ٠ وقد اتبع العرب في القرن التاسع الميلادي هذه الطريقة ، ومن المحتمل أنهم توصلوا الى نتائج أدق بكثير من نتيجة ايراتوستين ، ولكن لعدم معرفتنا بوحدات القياس المستخدمة في ذلك الوقت فاننا لا نستطيع أن نقابل تلك النتائج بالقياسات المعتمدة حاليا ٠

انحناء سطح الأرض وامكانية الرؤية:

يمكن حساب انحناء سطح الارض عن طريق قياس فرق المنسوب بين نهايتى خطين تم قياس طولهما بدقة ، يبدءان من نقطة واحدة على سطح أرض منبسط ، الخط الاول مماس لسطح الارض عند هذه النقطة ، والخط الثانى على سطح الارض ويسمى فرق المنسوب بمقدار الانفراج (شكل ٦)، وبمبب تناقص كثافة الهواء بالارتفاع فان خسط المماس لن يمتد على شكل مستقيم فى الهواء ولكنه سوف ينحنى قليلا نحو الارض ، ويقل مقدار الانفراج بحوالى لم قيمته ، ويمكن حساب مقدار الانفراج بالمعادلة التالية :

· الانفراج بالقدم $=\frac{7}{6}$ مربع المسافة بالاميال •

فاذا كانت المسافة ١٠ ميل مثلا فان الانفراج - ٢١٠ × مل عده٠ قده٠ وكذلك اذا ما عرف مقدار الانفراج بالاقدام فانه يمكن حساب المسافة


الارضية بالاميال بالمعادلة التالية :

المسافة باميال = ﴿ الله الانفراج (بالقدم)

فاذا كان الانفراج ٨١ قدم مثلا فان المسافة = ١٨ × ﴿ ١ = ١٢ ميل

وباستخدام الوحدات المترية في القياس فان المعادلتين السابقتين: الانفراج (بالمتر) = ٢٠٠١ مربع المسافة بالكم •


المسافة (بالكم) = ٨ر٣ 🗸 الانفراج (بالمتر)



شکل رقم (٦)

ويبين الجدول رقم 1 قيم الانفراج المقابلة لمسافات مختلفة بالوحدات الانجليزية والوحدات المترية :

ويلعب انحناء سطح الارض دورا كبيرا بالنسبة لمدى الرؤية في البحار والمحيطات ، ويزداد هذا المدى مع تزايد الارتفاع عن مستوى سطح البحر، ويتضح من الجدول التالى أن النقطة التي ترتفع عن مستوى سطح البحر بمقدار ٢ متر ولتكن قاربا صغيرا فان نصف قطر دائرة الرؤية يبلغ ٣٧ر٥كم أى أنه يمكن رؤيته من محيط دائرة هو مركزها ونصف قطرها ٤ر٥ كم تقريباً • كذلك بمكن رؤية سفينة كبيرة ترتفع عن سطح البحر بمقدار • ٥٥ من مسافة قدرها ٢٧ كم ، ويمكن حساب مسافة الرؤية بين نقطتين مختلفتين في الارتفاع الاولى فنار بارتفاع ٢٠م فوق مستوى سطح البحر ، والثانيـة سفينة ترتفع فوق مستوى سطح الماء به ١٥ م (شكل ٧) ٠ ومسافة الرؤية بين السفينة والفنار هي مجموع المسافتين المقابلتين لمقدار الانفراج لكل نقطة على حدة • ويتضح من الجدول التالي أن نصف دائرة الرؤية للراصد فوق السفينة حوالي ١٥ كم ، ونصف قطر دائرة الرؤية لشعاع الضوء المنبعث من الفنار حوالي ١٧ كم ، اذن يمكن أن ترى السفينة ضوء الفنار عند خط الافق وهي على مسافة ٣٢ كم منه (١٥ + ١٧كم) • ومن الواضح انه لم يؤخذ في الاعتبار العوامل الاخرى التي تؤثر على مدى الرؤية في البحار مثل ارتفاع الامواج والتي ستقلل من مسافة الرؤية •



شکل رقم (۲)

وتعتبر مشكلة مدى الرؤية فى الوقت الحاضر ذات اهمية خاصة بالنسبة للاقمار والسفن الفضائية ويحدد مدى الرؤية فى هذه الحالة خط تماس المخروط مع سطح الارض (شكل ٨) باعتبار أن الراصد ـ القمر الصناعى

0	279.00			•	١٠ر٦٩		
···	14.5.			•	٠٢ر ١ ٤		
0:	٠٠ره.	•	٠٠ر٥٧١	:	٠٤ر ٢٩	0	•••••
۲-۰	٠٧ر٢٥	۲:	٠٠ر ۲۷۷۰	۲:	٠١ 🖈	۲.	٠٠ر٠٠٠٩٧
- :	٠٠ر ۲۸	•	797)	•	٠٣٠.	1:	٠٠٠ ، ١٠٥
0.	٠ ٩ر ٢٦	0.	٠٠ر٢٧١	•	١٣ره	•	128.7.
۲.	٠٠ر٧٠	۲.	٠٧ر٧٧.	٠.	ممره	₹,	24.7.
<u>-</u>	147	•	7 97	•	11رع	. 🕶	٠٤ر٧٥
Þ	٠٥,	o	۲۷۷	0	7 × 8	0	16,56.
~	۲۳ره	٦	۸۲ر.	٦	٦ ٨٠ ١	~	٠٣٠
_	۲ ،۸۰	,	۷۰۷	_	1744	,	٠٠,٦٠
(2)	(F)	(PS)	(pS)	بالقدم	بالميال	بالميال	بالقدم
الانفراج	المسافة	المسافة	الانفراج	ا الانفراج	المسافة	المسافة	الانفراج
	ولم	وحدات مترية			وح	وحدات انجليزية	14.


او سفينة الفضاء سيحتل قمة المخروط · ويمكن حساب نصف قطر دائرة الزؤية بالمعادلة النالية :

نصف قطر دائرة الرؤية = زاوية راس المخروط × ١١١ كم (٦٩ ميل) ويتم حساب قيمة زاوية راس المخروط بالمعادلة :

جتا نصف الزاوية المركزية المقابلة لمراس المخروط (وهي تساوي زاوية

نق الارض من سطح الارض المخروط) = نق الارض + الارتفاع من سطح الارض

وبالكشف في جداول جيب التمام تستخرج قيمة الزاوية المطلوبة .



(شکل رقم ۸)

ويبين الجدول التالى نصف قطر دائرة الرؤية التى تقابل الارتفاعات المختلفة من سطح الارض على أساس أن نصف قطر الارض ٢٣٧٠كم •

المسافات بالوحدات الانجليزية		المسافات بالوحدات المترية	
نصف قطر دائرة الرؤية/ميل	الارتفاع عن سطح الارض/ميل	نصف قطر دائرة الرؤية/كم	الارتفاع عن سطح الارض/كم
AYE	1	114.	1
1740	٤٠٠	104.	Y•• 1••
707· 777·	\	10	۲۰۰۰
٤١٤٠	1	۵۷۸۰	٤٠٠٠

الدوائر العظمى والصغرى Great and small circles:

ينتج عن تقسيم كرة تامة الاستدارة بمستوى يمر بمركزها اكبر دائرة يمكن أن ترسم على سطحها ، وتسمى هذه الدائرة بالدائرة العظمى مكن أن ترسم على سطحها ، وتسمى هذه الدائرة بالدائرة العظمى . Great circle أما الدوائر التي تنتج من تقاطع مستوى مع سطح الكرة في أي اتجاه آخر غير الاتجاه المار بمركزها فتسمى بالدوائر الصغرى في أي Small circles لانها أصغر من الدوائر العظمى في نصف قطرها وفي طول محيطها ، وتتميز الدوائر العظمى بالخصائص التالية :

- ا س تنتج الدوائر العظمى عن طريق تقاطع مستوى مع الكسرة يمسر بمركزها بغض النظر عن اتجاه هذا المستوى .
- ٢ ـ الدائرة العظمى هي اكبر دائرة يمكن رسمها على سطح المكرة ٠
- ٣ ـ يمكن رسم عدد كبير جدا من الدوائر العظمى على سطح الكرة •
- ٤ ــ لا توجد الا دائرة عظمى واحدة يمكن أن تمر بنقطتين معينتين
 على سطح الكرة (الا اذا كانتا هاتين النقطتين واقعتان عند طرفى قطرها
 وفى هذه الحالة يمكن رسم عدد كبير جدا من الدوائر العظمى تمر بهما) •
- ۵ ـ عند وقوع أى ثلاث نقط على مستوى الدوائر العظمى ، فان النقطة الثالثة لابد أن تكون هي مركز الكرة .
- ٦ اقصر مسافة بين نقطتين على سطح الكرة هى قـوس من دائرة
 عظمى تمر بهما •


٧ - تتقاطع الدوائر العظمى مع بعضها البعض ٠

وقد عرفنا من قبل أن الارض ليست كرة تامة الاستدارة ولكنها قريبة جدا من شكل القطع الناقص الدوراني المفلطح عند القطبين ، ويترتب على ذلك أن الدوائر العظمى على سطح الارض تختلف في خصائصها الى حد ما عن خصائص الدوائر العظمى على سطح الكرة ، ولكن في الاستخدامات الجغرافية بما فيها استخدام الدوائر العظمى في رسم خطوط الطيران أو خطوط الملاحة في البحار والمحيطات أو عند انشاء مساقط المخرائط أو عند دراسة موضوع اضاءة الارض ، فأنه يمكن معالجة الارض كانها كرة تامة الاستدارة ، والخطأ الناتج عن هذه المعالجة صغير يمكن اهماله في مثل هذه الاستخدامات ، ولكن عند حساب طول المسافة بين دوائر العرض فأنه ينبغي النظر الى الارض على أنها قطع ناقص ،

وتستخدم فكرة الدوائر العظمى عند تخطيط وتحديد خط سير ملاحى لسفينة ما بين مينائين أو تحديد خط طيران لطائرة بين مينائين جويين ، اذ ينبغى اقتصادا فى الوقت والوقود أن يكون خط السير منطبقا على قوس من دائرة عظمى يمر مستواها بهذين المينائين ما لم تكن هناك عوامل وأغراض أخرى ، ويستعمل الملاحون خرائط مرسومة بمسقط معين تظهر عليها الدوائر العظمى على شكل خطوط مستقيمة ، وتسمى هذه الخرائط بخرائط الدوائر العظمى ، ولتوقيع قوس من دائرة عظمى يربط بين نقطتين على هذه الخرائط نصل بينهما بخط مستقيم ،

الشبكة الفاكية على سطح الارض (خطوط الزوال ودواثر العسرض)

ينجم عن الحركة الدورانية للارض حول محسورها نقطتان اساسيتان هما القطب الشمالى والقطب الجنوبى ، وهما نقطتا تقاطع خسط المحور مع سطح الارض ، وينبنى على هاتين النقطتين الشبكة الفلكية ، وتتكون هذه الشبكة من خطوط شمالية جنوبية تصل بين القطبين وتسمى بخطوط الزوال Meridians ودوائر شرقية غربية توازى دائرة الاستواء وتسمى بالمتوازيات Paralles (شكل ۹) وتستخدم هذه الشبكة في تحديد وتعيين الاماكن والظواهر على سطح الارض .



شکل رقم (۹)

خطوط الزوال Meridians:

هى عبارة عن أنصاف دوائر عظمى تعين نهاياتها القطبين الشمالى والجنوبى للارض ، أو بمعنى آخر هى أنصاف دوائر تصل القطب الشمالى بالقطب الجنوبى ، وبالرغم من أن كل خطين متقابلين يكملان دائرة عظمى الا أنه يجب أن يعلم جيدا أن خطوط الزوال عبارة عن نصف محيط دائرة عظمى ، وقد اتخذ من خط الزوال المار بمرصد جرينتش الملكى بالقرب من لندن والذى يسمى بخط زوال جرينتش خطا أساسيا ، وتم ترقيم خط زوال جرينتش بالرقم (صفر) وخط الزوال الواقع الى الشرق منه (١٠ شرق) والذى يليه (٢ شرق) وهكذا الى (١٨٠ شرق) ، وبنفس الطريقة رقمت

خطوط الزوال الواقعة الى الغرب من خط زوال جرينتش الى (١٨٠ غرب) ، وبذلك ينطبق خط زوال ١٨٠ غربا ويكون هو نصف الدائرة العظمى المكمل لمضط زوال (صفر) جرسنش من الناحية

۱ - تعين خطوط الزوال جميعها الاتجاه الشمالي والجنوبي الحقيقي (الجغرافي) ٠

المقابلة على سطح الارض • وتتصف خطوط الزوال بالحدائص التالية :

٢ ـ تبلغ اكبر مسافة بين خطى زوال متتاليين على دائرة الإستواء
 وتتناقص بالاتجاه شمالا وجنوبا حتى يلتقيان عند القطبين •

٣ ـ يمكن رسم عدد كبير من خطوط الزوال على سطح الارض ، فالقيمة الزاوية بين خطى زوال متتاليين ١° والدرجة فى النظام الستينى ١٠ دقيقة ، والدقيقة ٦٠ ثانية وهناك للله من الثانية ٠

٤ ـ تساعد خطوط الزوال في تحديد مواقع الاماكن على سطح الارض ٠

المتسوازيات Parallels :

عبارة عن دوائر صغرى نتجت عن تقاطع مستویات موازیة لمستوی الاستواء مع سطح الارض و اساس تلك المستویات هـو تقسیم خط زوال جرینتش الی ۱۸۰ قسما متساویا یمر بكل نقطـة من نقـط التقسیم دائرة موازیة لدائرة الاستواء ویتضح من ذلك آن المسافة الزاویة بین نقطتـین متالیتین مقدارها (۱°) درجة واحدة واطلق علی نصف مجموعة المتوازیات الواقعة الی الشمال من دائرة الاستواء اسم دوائر العرض الشمالیة کما اطلق علی النصف الآخر اسم دوائر العرض الجنوبیة ورقمت دوائر الاسـتواء بالرقم (صفر°) ودائرة العرض الواقعة الی الشمال منها بالرقم (۱° شمال) والتالیة لها (۲° شمال) وهکذا الی (۹۰° شمال) وهی نقطة القطب الشمالی وبنفس الطریقة رقمت دوائر العرض الجنوبیة من (۱° جنوب) الی (۹۰° جنوب) وهی نقطة القطب المخاوبی وبنفس وبنفس العرض علی مطح

الارض متوازية ولذلك سميت بالمتوازيات · وتتلخص خصائص تلك الدوائر في:

١ ــ تتوازى دوائر العرض مع بعضها البعض ، وبالرغم من أنها خطوط دائرية الا أن المسافة بينها متساوية تقريبا ، وتبلغ فى المتوسط ١١١ كم ٠

٢ _ تشير دوائر العرض الى الشرق والغرب ٠

٢ - تتقاطع دوائر العرض مع خطوط الزوال في زوايا قائمة على سطح الارض •

٤ ـ دوائر العرض عبارة عن دوائر صغرى ماعدا دائرة الاستواء فهى
 دائرة عظمى •

۵ ـ یمکن رسم عدد کبیر من دوائر العرض علی سطح الارض، وعلیه
 فان ای مکان علی سطح الارض یقع علی دائرة عرض •

حساب طول خط الزوال:

تتساوى خطوط الزوال فى اطبوالها فهى عبارة عن انصاف دوائر عظمى، وطول محيط الدائرة العظمى هو طول محيط الارض وباعتبار ان الأرض كرة بفى الحسابات الجغرافية بنصف قطرها ١٣٧٠كم فان:


أى أن المسافة القوسية بين نقطة القطب الشمالي ونقطة القطب الجنوبي على سطح الارض = ٢٠٠٠٠٠ كم تقريبا .

حساب طول محيط دائرة عرض:

طول محيط دائرة الاستواء : دائرة الاستواء هي دائرة عظمي ينطبق

مركزها على مركز الارض ، وبذلك فان طول محيطها يساوى طول محيط الارض = ٢٠٠٠٠٠ كم ٠

طول محيط دائرة عرض: تقع مراكز دوائر العرض على محور الارض بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي ، ولذلك فهي دوائر صغرى لاتنطبق مراكزها على مراكز الارض ، ولحساب طول محيط دائرة عرض ما ينبغي حساب نصف قطرها اولا ، فمثلا عند حساب طول نصف قطر دائرة عرض ، " شمالا او جنوبا ، ففي (شكل ١٠) م = مركز الارض ، ن مركز دائرة عرض ، " شمالا او جنوبا ، ص نقطة على محيط دائرة عرض ، " شمالا او جنوبا ، ما نصف قطر دائرة عرض ، " شمالا او جنوبا ، م ا نصف قطر الارض = م ص .



شکل رقم (۱۰)

 1 فى المثلث م 2 ن م من 2 من 3 بالتبادل

م ص = نق الارض = ٦٣٧٠ كم ٠

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

. . طول ص (نصف دائرة عرض ٣٠٠) = نق الارض × جتا ٣٠٠ = ٠٠٠ × ٦٣٧٠ = ٢٤ر٥٥١٦٥ كم

ن. طول محیط دائرة عرض $^{\circ}$ = ۲ ط نق = ۲.× ۱۱ر $^{\circ}$ × $^{\circ}$ کم $^{\circ}$

وبذلك فان طول محیط ای دائرة عرض = 7 ط نق جتا دائرة العرض وبذلك فان طول محیط 00° مثلا $= 7 \times 100^{\circ} \times 1000^{\circ}$ \times 00° مثلا $= 7 \times 1000^{\circ} \times 1000^{\circ}$ \times 00° 00° \times 00° 000° 000° 000° 000° 000°

الفصل الثانى


نظام الاحداثيات الفلكية

تستخدم الاحداثيات الكارتيزية في تحديد مكان النقط على السطح الافقى ولتعريف موقع النقطة ن مثلا يقاس بعدها عن نقطة الاصل م فقطة تقاطع المحورين الرأسي والافقى - في الاتجاه الافقى وليكن (٣٦٦) وفي الاتجاه الرأسي وليكن (٣٦٤) واذا ذكرنا البعدين الافقى والرأسي (١٣٦٠) وفي الاتجاه الرأسي وليكن (٣٦٤) واذا ذكرنا البعدين الافقى والرأسي (١٣٦٠) فإن ذلك يحدد موقع النقطة ن ولا توجد نقطة أخرى سوى النقطة ن على هذا السطح الافقى لها نفس البعد الافقى -٣٦٦ والبعد الرأسي ٢ر٤ ويسمى البعدان الافقى والرأسي بالاحداثيان الكارتيزيان ولسهولة قياس الابعاد الافقية والرأسية ولسهولة تحديد مواقع النقط المختلفة ترسم مجموعة من الخطوط الرأسية المتوازية تعطى المسافات بينها الاحداثيات الافقية المتوازية تعطى بينها الاحداثيات الرأسية (شكل ١١) و تعطى بينها الاحداثيات الرأسية (شكل ١١) و

الاحداثيات الجغرافية على سطح الأرض:

يعتمد النظام الاحداثى الجغرافى للارض على دوران الارض حسول محورها دورة كاملة كل يوم • ويقابل هذا المحور التخيلى سطح الارض عند نقطتين هما: القطب الشمالى والقطب الجنوبى وتعتبر دوائر العرض المتوازية بمثابة خطوط احداثية افقية ، بينما تعتبر خطوط الزوال خطوط احداثية رأسية وتحدد أى نقطة على سطح الارض عن طريق عرضها شمال أو جنوب دائرة الاستواء ، وطولها شرق أو غرب خط زوال جينتش • واذا كانت الاحداثيات على السطح الافقى عبارة عن مسافات افقية عن نقطة الاصل ، فان الاحداثيات على سطح الارض عبارة عن قيم زاوية ، كأن يقال أن موقع مدينة الاسكندرية هو ٢١ "٣١ شمالا ، ٥٨ " شرقا •

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شکل رقم (۱۱)

: Latitude (عرض المكان)

هو الزاوية الواقعة في مستوى خط من خطوط الزوال وراسها عند مركز الارض وضلعها الاساسي في مستوى الاستواء والضلع الاخر للزاوية يتقابل مع سطح الارض عند الموقع المطلوب تصديد عرضه وتسمى φ (فاى) (شكل ١٢) وهذا المكان اما أن يكون شمال الاستواء او جنوبه ولذلك يجب ذكر الموقع بالنسبة للاستواء بجانب قيمة الزواية وهكذا فان قيم زوايا العرض للاماكن على سطح الارض تتراوح بين صفر ، ٠٠ وفي الاغراض المجغرافية تعتبر الارض كرة ، وهذا يعنى أن طول الاقواس على سطح الارض المقابلة لزوايا العرض المتساوية متساوية ، أى أن طول القوس

المقابل لـ ١٠ مثلا بالقرب من دائرة الاستواء (بين صفر ، ١٠ شمالا أو جنوبا) يساوى طول القوس المقابل لـ ١٠ بالقرب من القطب مثلا (بين ٧٠، ٨٠ شمالا أو جنوبا) ولكن الارض ليست كرة بل هى قطع ناقص دورانى، ولذلك فان الاقواس المقابلة للزوايا المتساوية ليست متساوية على سطح الارض .



شبكل رقم (١٢)

ويبين الجدول التالى اطوال الاغواس على سطح الارض المقابلة لزوايا قدرها درجة عرضية واحدة في فئات طولها خمس درجات ،

الطول	الطول	درجات	الطول	الطول	درجات
بالميــل	بالكــم	العرض	بالميــل	بالكـم	العرض
79/10 79/10 79/10 79/10 79/10 79/10 79/10 79/10 79/10 79/10 79/10 79/10 79/10 79/10	1117777 1117777 112717 112777 1127777 1127777 1127777 1127777	- 0 · - 0 ·	7.77.67 7.77.67 7.77.67 7.77.67 7.77.67 7.76.67 7.76.67 7.76.67 7.76.67	110,019 AVOL-111 70,011 23FL-11 10,011 4VL-111 11,0111 11,0111 11,0111	- 10 - 10 - 10 - 70 - 70 - 70 - 70 - 20

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تحديد درجة عرض مكان:

يمكن تحديد درجة عرض اى مكان على سطح الارض بصورة مباشرة وبسيطة في عدة حالات هي :


أولا _ حالة تعامد الشمس على دائرة الاستواء وقت زوال يومى ٢١ مارس، ٢٣ سبتمبر:

لتقدير درجة عرض مكان ما على سطح الارض فى ذلك الوقت يجرى ما ياتى:

ا باى من اجهزة قياس الزوايا الراسية تقاس زاوية ارتفاع الشمس
 عن خط الافسق •

ب) تحسب زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد ، وهذه الزاوية تساوى ٩٠ ـ زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق ٠

ج) زاوية انحراف الشمس عن السمت هي عرض المكان (شكل ١٣)٠



شکل رقم (۱۳)

۸ ۱ = درجة عرض مكان الراصد ٠

۲ اوية ارتفاع الشمس عن خط الافق (وهى المحصورة بين خط الافق

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


وشعاع الشمس الساقط في مكان الراصد وراسها س) • والمقصود بشعاع الشمس الساقط خط النظر بين الراصد والشمس •

أوية انحراف الشمس عن سمت الراصد (وهى الزاوية المحصورة بين شعاع الشمس الساقط وسمت الراصد وراسها س أيضا)

 $\begin{array}{c} \lambda & \lambda & \lambda \\ \lambda & + 7 & = 0 \end{array}$

ثانيا _ حالة تعامد الشمس على مدار السرطان وقت زوال ٢١ يونيو:


- ١ ـ اذا كان الراصد في مكان يقع بين مدار السرطان ودائرة الاستواء يجرى الآتى :
- أ باى من أجهزة قياس الزوايا الراسية تقاس زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق
 - ب) تحسب زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد •
- ج) تطرح الزاوية الاخرة من ٥ر٣٣ والناتج هو عرض المكان (شكل ١٤) .



شكل رقم (١٤)

۸ ۱ = درجة عرض مكان الراصد •

- أوية ارتفاع الشمس عن خط الافق ٠
- $^{\Lambda}$ = زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد $^{\Lambda}$
- $^{\Lambda}_{\pi} = ^{\Lambda}_{2}$ بالتناظر ($^{\Lambda}_{2}$ هي الزاوية المحصورة بين عرض الراصد ومدار السرطان) $^{\Lambda}_{2}$
 - ۵ = ٥ر٣٣ (مدار السرطان) .
 - ٠٠. ١ = ٥١٣٠ ٣
- ۲ ـ اذا كان الراصد في نصف الكرة الشمالي وراء مدار السرطان يجـرى
 الآتى:
 - أ) تقاس زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق •
 - ب) تحسب زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد .
- ج) تجمع الزاوية الاخيرة على ٥ر٣٣° والناتج هو عرض المكان (شكل ١٥) ٠




شکل رقم (۱۵)

۸ = درجة عرض مكان الراصد ٠

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ٨ = زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق ٠
- م زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد ٠
- - ۸ = ٥ر٢٣ (مدار السرطان) ٠
 - ۸ ۱ = ٥ر٢٣ + ٣
 - ٣ اذا كان الراصد يقع في نصف الكرة الجنوبي يجرى الآتي :
 - أ تقاس زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق .
 - ب) تحسب زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد •
- ج) تطبرح من الزاوية الاخبيرة ٥ر٢٣ والنباتج هبو عرض المكان (شكل ١٦) ·



شکل رقم (۱٦)


۸
 ۱ = درجة عرض مكان الراصد ٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- م زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق ٠
- م زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد ٠
- م التناظر ($^{\Lambda}$ هى الزاوية المحصورة بين عرض الراصد ومدار السرطان)
 - م = ٥ (مدار السرطان) ·
 - $\lambda = \lambda = 0$

ثالثا ـ حالة تعامد الشمس على مدار الجدى وقت زوال ٢٢ ديسمبر: ١ ـ اذا كان الراصد يقع في نصف الكرة الشمالي يجرى الآتي:


- ١) تقاس زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق ٠
- ب) تحسب زاوية انحراف الشمس عن ممت الراصد ٠
- ج) تطرح من الزاوية الاخيرة ٥ر٣٣ (عرض مدار الجدى) والناتج هو عرض المكان (شكل ١٧) ٠



شکم رقم (۱۷)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


- ۸ ۱ = درجة عرض مكان الراصد ۰
- ٨ زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق ٠
- أوية انحراف الشمس عن سمت الراصد •
- - ۸ = ٥ (مدار الجدى) ٠
- ۲ ـ اذا كان الراصد في،نصف الكرة الجنوبي بين دائرة الاستواء ومدار
 الجدى يجرى الآتى :
 - 1) تقاس زاوية ارتفاع الشمس عن .خط الافق ٠
 - ب) تحسب زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد ٠
- ج) تطرح الزاوية الاخيرة من ٥٥٣٥ والناتج هـو عرض الناتج (شكل ١٨) •



شکل رقم (۱۸)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ۸
 ۱
 ۱
 ۱
 ۱
- أوية ارتفاع الشمس عن خط الافق •
- ما الموراف الشمس عن سمت الراصد •
- $^{\Lambda}_{=}$ ع بالتناظر ($^{\Lambda}_{2}$ هي الزاوية المحصورة بين عرض الراصد ومدار الجــدي) .
 - ٥ = ٥ (مدار الجدى) .
 - ، أ = ٥ر٣٣ - ٣
- ت اذا كان الراصد في نصف الكرة الجنوبي وراء مدار الجدى يجرى
 الآتى :
 - ١) تقاس زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق ٠




شکل رقم (۱۹)


- ب) تحسب زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد •
- ج) تجمع الزاوية الاخيرة على ٥ر٢٣ والناتج هو عرض المكان (شكل ١٩) ·
 - ۸ ۱ = درجة عرض مكان الراصد ٠
 - م زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق ٠
 - م زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد •
- - ۸ ۵ = ۵ر۲۳ (مدار الجدى) ٠
 - ۸ = ٥ر٢٣ + ٣

ويمكن تحديد درجة عرض اى مكان على سطح الارض فى اى وقت من السنة بغض النظر عن حالات التعامد السابقة ، وذلك بمعرفة درجة عرض تعامد الشمس من الجداول الفلكية الخاصة بذلك ، وقياس زاوية ارتفاع الشمس عند خط الافق وقت الزوال .

مثال: عند تحديد عرض الكلية في يوم ما كانت الشمس متعامدة في ذلك اليوم على دائرة عرض ١٣ شمالا ، وتشبه هذه الحالة حالة تعامد الشمس على مدار السرطان من حيث ميل محور الارض بزاوية قدرها ١٣ نحو الشمس ، يجرى الآتى :

- أ) تقاس زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق وقت الزوال
 - ب) تحسب زاوية انحراف الشمس عن سمت الراصد .
- ج) يضاف إلى الزاوية الاخيرة ١٣° والناتج هو عرض المكان (شكل ٢٠) .





شکل رقم (۲۰)

أوية ارتفاع الشمس عن خط الافق (٣٩ ٣١) .

 $\frac{\lambda}{\pi} = \frac{\lambda}{2}$ بالتناظر (٤ الزاوية المحصورة بين عرض الراصد وعرض تعامد الشمس) .

$$V_{i} = A_{i} + A_{i$$


وقياسا على ذلك يمكن تحديد درجة عرض المكان مهما كان موقعه فى نصف الكرة الشمالى أو نصف الكرة الجنوبى بين المدارين أو ورائهما، وذلك بتنبع حالات ارتفاع الشمس وتعامدها على أى درجة عرض أثناء حركتها الظاهرية بين المدارين ،

رابعا ـ تحديد درجة عرض المكان ليلا:

يمكن تحديد درجة عرض المكان ليلا بواسطة النجم القطبى • والنجم القطبى الدرجة الثانية من حيث قوته ودرجة لمعانه • ويمكن

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

التعرف عليه بواسطة المجمسوعات النجمية المحيطة به والتى تأخف شكل وترتيب معين ، ومن ابرز هذه المجمسوعات مجموعة الدب الاكبر ، وهى عبارة عن سبع نجوم تأخذ شكل المغرفة ، ويعرف النجمسان 1 ، ب (شكل ١٢) باسم المشيرين لان الاتجاه الواصل بينهما يشير الى النجسم القطبى



مهما تحركت نجوم المجموعة و وتدور مجموعة الدب الاكبر حول النجم القطبى وكأنه مركز لها ، الا المشيران في أي وضع يشيران له وهناك مجموعة نجمية أخرى تعرف باسم كاسيوبيا أو ذات الكرسي وهي خمسة نجوم تأخذ شكل الحرف الافرنجي W والزوايا بين أضلاعها غير المتساوية (شكل ٢١ ب) ويشير المنصف للزاوية الكبرى الى النجم القطبي وبالتعرف على هاتين المجموعتين يمكن بسهولة تحديد النجم القطبي ويتحرك النجم القطبي على محيط دائرة صغيرة جدا مركزها نقطة تسامت القطب الشمالي للرض ، وينتج عن هذه الحركة خطا طفيف يمكن اهماله .

ودرجة عرض المكان هى زاوية ارتفاع النجم القطبي عن خط الافق ، وباى من اجهزة قياس الزوايا الراسية يمكن قياسها ، ويمكن اثبات ذلك (شكل ٢٢) ٠

۸
 ۱ درجة عرض مكان الراصد ۱

م زاوية ارتفاع النجم عن خط الافق ٠


onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

م النجم القطبى عن سمت المراصد ٠

 $^{\Lambda}$ = $^{\Lambda}$ بالتناظر (٤ الزاوية المتممة لعرض الراصد) •

λ = ^λ · ·

ن. أ = 1 أى أن زاوية ارتفاع النجم عن خط الافـق = درجة عـرض المكان 1




شکل رقم (۲۲)

ويجب الاشارة أن هذا العمل لا يتم الا. في نصف الكرة الشمالي حيث تتعذر رؤية النجم القطبي في نصف الكرة الجنوبي •

: Longitude (طول المكان)

هو الزاوية الواقعة في مستوى دائرة الاستواء وراسها عند مركز الارض

وضلعها الاساسي يمر في خط زوال جرينتش والضلع الاخر يمر في خط من خطءط الزوال ، وهي تساوى الزاوية عند القطب بين خط الزوال وخسط جرينتش (شكل ٢٣) وتسمى لم (لنددا) . ولما كانت الزوايا لا تقاس بالدرجات فقط بل بكسور الدرجات ايضا فان اى مكان على سطح الارض يمز به خط زوال ما • وهذا المكان اما أن يكون شرق خط زوال جرينتش أو غربه ، لذا يجب ذكر الموقع بالنسبة لزوال جرينتش بجانب قيمة الزاوية • وهكذا فان قيم الطول تتراوح بين صفر ، ١٨٠٠ شرقا وبين هذر ، ١٨٠ غربا ، وتكتب عادة بهذه الصورة : طول ٤١ م. ٧٧ غ ويمكن أن تقرأ طول سبع وسبعون درجة وثلاث دقائق واحدى واربعون ثانية غرب خط زوال جرنيتش ، واذا ما ذكر طول نقطة بدون ذكر موقعها بالنسبة لخط زوال جرينتش ، فاننا لا نستطيع تحديد موقعها ، ذلك لان هذه الزاوية المقاسة يمكن أن تكون بالنسبة لخط زوال آخر • ولذلك فانسا يمكن تعريف خط الزوال بانه الخط الذي يربط بين النقط التي لها طول واحد أي لها نفس الابتعاد الزاوي عن خط زوال جرينتش ، وهكذا فان خط الزوال عبارة عن خط ، اما الطول فهو عبارة عن زاوية ، والمسافة بين خطى زوال متتاليين او المسافة المقابلة لفرق طول مقداره ١٠ عند الاستواء = ١١١١كم تقريبا او ٦٩ ميل وتتناقص هذه المسافة بالاتجاه شمالا نحو القطب الشمالي أو جنوبا نحو القطب الجنوبي حتى تصل الى الصفر



شکل رقم (۲۳)

عندهما • ويبين الجدول التالى متوسط طول المقابل لفرق طول ١ في فئات طولها ٥ عرضية •

الطول بالميــل	الطول بالكم	درجات الطول	الطول بالميــل	الطول بالكم	درجات الطول
٥٥٢ ر ٤٤	۷۱٫۷۰۰	– ۵ •	۱۹۷۲ر۲۹	۳۱۲ر۱۱۱	صفر –
۲۹۷ر۳۹	۱۳۶۹۲	- 00	۱۱۹ر۲۸	۱۱۰٫۹۰۲	– ٥
٤٧٢ر٤٣	۸۰۳ر۵۵	-1	۱۲۹ر۲۸	۱۰۹ ر۲۰۳	-1.
۲۹٫۳۱۵	۱۷۸ر۲	- 70	۸۳۰ر۲۶	۵۰۳ر۱۰۷	-10
۲۳۷۲۹	۱۸۸ر ۳۸	- Y •	۲۶۰۲۹	۱۰۶ر۲۵۰	
۱۲۰ر۱۷	٤٠٩ر٢	- YO	۲۲۷ر۲۲	۹۰۰ر۱۰۰	- 70
۱۵۰ر۱۲	۲۹۱ر ۱۹	- A •	۲۵۹ر۵۹	۱۹۶۰	- *•
1،٠٤٩	۵۷۳۵ و	 A 0	۲۲۵ر۵۵	۲۹۰ر۹۱	- 30
صفر	صفر	٩.	٦٣٠ر٥٣	۲۹۷ر۸۵	- i ·
•			۹۹۹ر ۶۸	۰۵۸ر۸۸	- 10

تحدید درجة طول مکان:

تستخدم خطوط الزوال فى تعيين الاماكن على سطح الارض عن طريق علاقتها بالزمن • فمن المعروف أن الارض تدور حول نفسها أمام الشمس من الغرب الى الشرق • وتتم دورة كاملة كل ٢٤ ساعة أى يوم • وهذا يعنى أن خطوط الزوال الـ ٣٦٠ تمر أمام الشمس تباعا واحدا وراء الاخر خلال اليوم الكامل • والمسافة بين خطى زوال متتاليين تمر أمام الشمس فى فترة زمنية مقدارها أربع دقائق $\left(\frac{1}{12} + \frac{1}{12}\right)$ أى بمعدل ساعة لكل ١٥ خط من خطوط الزوال • وتشرق الشمس على جميع الاماكن الواقعة على خط زوال واحد فى وقت واحد • وكذلك فى حالة الغروب • ولما كانت الارض تدور من الغرب الى الشرق كانت الشمس تشرق على خطوط الزوال التى الشرقية قبل خطوط الزوال الغربية • ويعنى هذا أن خطوط الزوال التى الشرقية قبل خطوط الزوال المتى الفرية أن غربها ، وكل خط زوال التى بسبق الخط الواقع الى الغرب منه بفترة زمنية قدرها أربع دقائق •

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فاذا كانت الساعة السادسة صباحا مثلا على خط زوال جرينتش كانت الساعة 1. على خط زوال 1. غربا الساعة 2. تعلى خط زوال 1. غربا وعليه يمكن الاستفادة من خطوط الزوال في حساب الوقت كما يمكن الاستفادة من الوقت في حساب خط الزوال ولا فمعرفة الوقت في مكان ما معلوم خسط الزوال المار به ومقارنته بالوقت في مكان ما على خط زوال مجهول يمكن حساب هذا الخط المجهول وبداهة أنه اذا كان الوقت في المكان على خط الزوال المجهول يسبق الوقت في مكان على خط الزوال المعلوم يكون الخط الاول واقعا الى الشرق من الخط الشاني والعكس صحيح ، اعنى اذا كان الوقت على خط الزوال المعلوم الزوال المعلوم كان واقعا الى الشرق من الخط الشاني والعكس صحيح ، اعنى اذا كان الوقت على خط الزوال المعلوم كان واقعا الى الغرب ، ويعادل فارق الزمن فرق الطول وعادة ينسب الزمن الى زمن خط الزوال جرينتش لانه خط زوال بداية (صفر) القياس ومنه يعرف خط الزوال والفرق بينهما هو مقدار الطول المطلوب .

قياس زوايا ارتفاع الشمس والنجم القطبى السكستان Sextant السكستان

يعتسبر السكستان أفضل الاجهزة المساحية لقياس زوايا ارتفاعات الشمس والنجم القطبى والاجرام السماوية الاخرى عن خط الافق وبالرغم من أن جهاز التيودوليت Theodolite يعتبر من أدق الاجهزة المساحية في


nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قياس الزوايا سواء كانت افقية او راسية ، الا ان السكستان يفضه ، حيث ان عملية رصد الزوايا المطلوبة لتحديد درجات العرض تكون لاجسرام ومرئيات متحركة ، اى ان المرصود فى حركة دائمة ، والتيودوليت يقيس الزوايا عن طريق توجيه المنظار الى اتجاه ثم تحويله الى اتجاه آخر، وتقرا الزاوية بعد ذلك بين الاتجاهين اى يلزم لمحتين لقياس زاوية واحدة، وفى الفترة بين اللمحة الاولى واللمحة الثانية بتغير وضع او اتجاه الجرم المرصود ، ولذلك فاننا نحتاج الى جهاز لقياس الزوايا يستطيع رؤية الاتجاهين فى آن واحد ، وفى لحظة قصيرة ، والسكستان يحقىق ذلك ، بالاضافة الى امكان قياس الزوايا فى اى مستوى سواء كان افقيا او راسيا او مائلا ،

تركيب الجهاز:

يتركب الجهاز (شكل ٢٤) من الاجزاء الآتية :

۱ - قوس دائری معدنی س ص طوله ۲۰°، مقسم الی ۱۲۰ قسم واعتبر کل قسم یساوی درجة واحدة قسمت بدورها الی اجزاء و یتصل القوس اتصالا معدنیا باطار من النحاس له ید خشبیة لحمل الجهاز عند



السكة شسكل رقم (٢٤)

الاستعمال • ويدور حول مركز القوس ذراع حينتهى بورنية تتحرك بمحاذاة تدريج القوس لتعيين اجزاء من الدقيقة •

۲ ــ مراتان ۱ ، ب مثبتتان عمودیا علی مستوی القـوس ، الاولی ا وتعرف بمراة الاستدلال وهی مثبتة عند الطرف الاخـر للذراع ج وتتحرك عند حركته ، والثانية ب وتعرف بمراة الافق نصفها مفضض والنصف الاخر زجاجی ، وتكون المراتان متوازیتان عند انطباق صفر الورنیة علی صفـر تدریج القوس الدائری ،

٣ ـ قائم معدنى ق مثبت بالاطار جهة صفر تدريج القوس الدائرى
 يمكن رفعه أو خفضه ، به منظار م لرصد الاهداف البعيدة خلال النصف
 الزجاجى من مرآة الافق ب .

- ٤ مسمار د للحركة البطيئة للورنية ٠
- ٥ شرائح زجاجية ملونة ع تحجب اشعة الشمس اثناء الرصد -

نظرية السكستان:

تتلخص النظرية التى يعمل بها السكستان فى انه اذا سار شعاع من الضوء فى مستو متعامد على مستوى مرآتين وارتد من الاولى الى الثانية، فان الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط اولا والمنعكس اخيرا تساوى ضعف الزاوية المحصورة بين المرآتين •

بفرض أن 1 ، ب مرآتان يصنعان بينهما الزاوية 1 ب ج (شكل 7) ، وأن ش 1 شعاع ساقط من الجسم ش على المرآة 1 ثم انطلق بعد ذلك في الاتجاه ب 2 ، يكون الشعاع قد انحرف عن الجساه سقوطه الاصلى ش بمقدار الزاوية 1 ، 2 ب وتنص النظرية على أن الزاوية 1 ، 2 ب تساوى ضعف الزاوية 1 ، 2 ب .

ولبرهنة ذلك ، من المعلوم من قوانين الضوء أن زاوية السقوط تساوى زاوية الانعكاس ، أى أن الزاوية ش أ ه = الزاوية ب أ ج ، وكذا الزاوية $^{\Lambda}$ الزاوية و $^{\Lambda}$ ح = الزاوية و $^{\Lambda}$ ح • فى المثلث 1 ح ب :

الزاوية الخارجية ا بع = بداً + با دولكن ب أد = ش ا ه = و أد بالتقابل ولكن ب أد = و أد + ب أد جرا بابع = و أد + ب أد بابع = و أد + ب أد بابع = و أد + ب أبع وفي المثلثين ا د و ، ب و د : و أد + الأو = و بالم + ب أد و + باله دولك الزاوية أد و = ضعف الزاوية ب أد و


وهذا البرهان صحيح بشرط أن تكون المستقيمات ش أ ، أب ، ب ح فى مستو واحد متعامد على مستوى المراتين ، ولذا يجب مراعاة ذلك الشرط عند العمل بالسكستان .

اذا فرض أن الراصد ينظر في الاتجاه د ب ن الى الجسم ن من خلال النضف الزجاجي في المرآة ب ، فانه سوف يرى في نفس الوقت صورة الجسم س منعكسة من المرآة الومنطبقا على الجسم ن وعينه في هذه الحالة تكون هي راس الزاوية س د ن ، وهي ضعف الزاوية الحب ، اي الزاوية المحصورة بين المرآتين ا ، ب ، ولذلك تسهيلا للقراءة قد قسم القوس الدائري س ص الى انصاف درجات ثم ترقيمها كدرجات كاملة ، فالقوس ومقداره الحقيقي ٦٠ د قسم ورقم الى ١٢٠٠ .

طريقة الرصد:

يستعمل السكستان لقياس الزوايا التى رئاسها عين الراصد وضلعها الاول متجه نحو الافق والضلع الثانى متجه نحو الشمس أو النجم القطبى ويشترط فى ذلك أن يكون مستوى الزاوية مواز لمستوى قوس الجهاز -

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل رقم (٢٥)


ولقياس زاوية ارتفاع الشمس او النجم القطبى عن خط الافق ، يقف الراصد على النقطة المراد تحديد عرضها او ارتفاع الشمس عن الافق عندها، ويمسك السكستان بيده في وضع راسي ويوجه النظر اما من المنظار م او بالعين المجردة الى مرآة الافق من نصفها الزجاجي الى خط الافق،ثم يحرك ذراع الورنية ببطء حتى يرى صورة انعكاس الشمس أو النجم القطبي منطبقة على خط الافق وذلك بمساعدة مسمار الحركة البطيئة ، تقرأ الزاوية على القوس بواسطة الورنية وتكون هي الزاوية المطلوبة ،

وتحتاج الزاوية المقاسة الى تصحيح طفيف ، ذلك لان خط النظر بين الراصد والافق الطبيعي الظاهر ليس في الحقيقة أفقيا تماما بل يقع في

nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مستو مائل، ويسمى مقدار الميل عن المستوى الافقى بزاوية انخفاض الافق ويرجع ذلك الى تحدب سطح الارض ويجب طرح زاوية انخفاض الافق من قراءة السكستان للحصول على زاوية الارتفاع الحقيقية المطلوبة والمناع الحقيقية المطلوبة والمناع الحقيقية المطلوبة والمناع الحقيقية المطلوبة والمناع المناع ال

ولحساب زاوية انخفاض الافسق ، نفرض أن عين الراصد النقطة أ "(شكل ٢٦) على ارتفاع أب من سطح الارض ، وهذا الارتفاع بالنسبة الى نصف قطر الارض صغير جدا ، ويمكن أن نرمز له سالرمز د نق حيث نق = نصف قطر الارض = ٢٣٧٠كم .



نفرض أن الجسم المرصود هو ش (الشمس مثلا) ، وأن خط النظر قد قابل الافق الظاهر عند حعلى مسافة قدرها م ، وهذه المسافة تساوى المسافة المنحنية على سطح الارض ب حوذلك لتناهى صغر أ ب كما ذكرنا والزاوية التى يقراها السكستان هى ش أ حوزاوية ارتفاع الجسم ش عن الافق المحقيقى أف هى ش أ ف ، اذن زاوية انخفاض الافق التى يجب طرحها هى الزاوية ف أ ح ،

فى المثلث احد الزاوية عندح

(نق + د نق)۲ = م۲ + نق۲ نق۲ + ۲ نق د نق + د نق۲ = م۲ + نق۲ وبتجاهل د نق۲ لتناهی صغر قیمتها ن نق۲ + ۲ نق د نق = م۲ + نق۲ وبقسمة طرفی المعادلة علی ۲ نق

$$\frac{i\bar{e}^{7}}{1} + \frac{7i\bar{e} \cdot i\bar{e}}{1} = \frac{7}{7i\bar{e}} + \frac{7i\bar{e}}{7i\bar{e}} + \frac{7i\bar{e}$$

ولما كانت المسافات م ، اب متناهية الصغر بالنسبة لسطح الارض فيمكن اعتبار الزاوية ف $\frac{\Lambda}{L}$ = 1 $\frac{\Lambda}{L}$

وعلى ذلك ظا زاوية انخاض الافق
$$=$$
 $\frac{1 + \frac{1}{1}}{2}$ $=$ $\frac{1 + \frac{1}{1}}{2}$ \times نق

فاذا عرف أب وهو ارتفاع عين الراصد من سطح الارض، وعرف مقدار نق الارض (٦٣٧٠ كم) أمكن حساب زاوية انخفاض الافق المطلوبة ·

ولكن نتيجة لتأثير الانكسار الضوئى فان خط النظر احلا يسير مستقيما حتى حولكنه يسير منحنيا نحو الافق لمسافة أبعد من النقطة ح ، ولذلك فان المعادلة السابقة تحتاج الى تعديل يدخل فيها معامل الانكسار الضوئى الذى يتغير مقداره بتغير ظروف الطقس والوقت وطبيعة المكان الذى يتم فيه الرصد ، وهناك جداول تعطى مباشرة قيمة زاوية انخفاض الافق بالنسبة لارتفاع الراصد عن سطح الارض وفى مختلف فصول السنة ،


الرصد على الافق الصناعي:

فى كثير من الاحوال يتعذر رؤية الافق الطبيعى كما هو الحال فى المدن أو الغابات أو المناطق الجبلية حيث يكون الافق محجوبا بالمبانى أو الاشجار أو المرتفعات ، فيستعمل فى مثل تلك الاحوال الافق الصناعى ، والافق الصناعى عبارة عن سطح عاكس قد يكون سائلا أو صلبا ، فان كان سائلا فيكون غالبا من الزئبق ، وفى هذه الحالة يشترط أن يكون الاناء متسعا حتى لا يتأثر استواء السطح بخاصية انحناء السوائل عند جوانب الاناء ، ويغطى اناء الزئبق بسطح زجاجى حتى لا يتأثر بالرياح ، أما أذا كان السطح صلبا وهذا هو الغالب فانه يصنع من زجاج قاتم اللون مصقول جيدا ، ويشترط أن يكون بالافق الصناعى الصلب ثلاثة مسامير تسوية حتى يمكن جعل سطحه أفقيا بمساعدة ميزان تسوية .

والرصد على الافق الصناعى لايجاد زوايا ارتفاع الشمس أو النجم القطبى يغنى عن الرصد على الافق الطبيعى للاسباب التى ذكرت سابقا بالاضافة الى عدم الحاجة الى حساب زاوية انخفاض الافق أو استخراجها من الجداول الخاصة بها ونظرية الافق الصناعى تنص على أن الزاوية المحصورة بين جسم ما وصورة انعكاسه المرتدة عن سطح فى المستوى الافقى تساوى ضعف زاوية ارتفاع الجسم .

نفرض أن ش جرم سماوى تسقط أشعت متوازية لبعده العظيم ، وأن أحسطح الافق الصناعى (شكل ٢٧) وأن عين الراصد عند ع ويراه منعكسا من في هذه المحالة المجسم ش مباشرة بواسطة الشعاع ش ع ويراه منعكسا من الافق الصناعى 1 ب بالشعاع المنكسر ش ب ع ٠ أما زاوية ارتفاع المجسم ش فهى الزاوية ش ع ق باعتبار أن ع ق يمثل المستوى الافقى ويوازى 1 ب

ش ع // ش ب $^{\Lambda}$ ش ع $^{\Lambda}$... M ع ق = M بح بالتناظر




شکل رقم (۲۷)

ولكن ع $\stackrel{\wedge}{=} 1 = \stackrel{\wedge}{=} \dots$ (زاوية السقوط = زاوية الانعكاس) ، . شعق = قعب

أى أن ش ع ب = ضعف زاوية الارتفاع المطلوبة •

فاذا أمكن قياس الزاوية ش ع ب بالسكستان فانه بقسمتها على اثنين ينتج زاوية الارتفاع المطلوبة •

ولرصد زاوية ارتفاع الشمس بواسطة الافق الصناعى ، يوضع الاخير على الارض امام الراصد وتسوى افقيته بواسطة مسامير التسوية ، ويقف



شکل رقم (۲۸)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الراصد عنى بعد مناسب حتى يرى صورة الشمس منعكسة منه ، ويمسك بالسكستان فى وضع راسى ويوجه النظر من خلال مرآة الافـق الى الافـق الصناعى من نصفها الزجاجى،ثم يدير ذراع الورنية المتصل بمرآة الاستدلال حتى تظهر صورة الشمس فى النصف المفضض من مرآة الافق بعد انعكاسها على مرآة الاستدلال حتى يتكامل نصفى الشمس (شكل ٢٨) ·بقراءة الزاوية على القوس الدائرى وقسمتها على اثنين ينتج زاوية ارتفاع الشمس المطلوبة ·

الغصلاالثالث

المسافات والانحرافات الجغرافية على سطح الارض

المسافات على سطح الارض:

يتخذ الشكل الكروى اساسا للتعرف على قيمة المسافة بين مكانين معلوم احداثياتهما الجغرافية وايضا لحساب انحراف احدهما عن الاخر كما يتخذ من القيمة ٦٣٧٠ كه نصف قطر للارض ، وهي تعطى نتائج قريبة جدا من الصحة في المناطق المتوسطة بين الاستواء والقطب ، ونتائج جغرافية مقبولة عند الاستواء والقطب .

الميل المجغرافى: يعتبر الميل المجغرافى وحدة قياس للمسافات على سطح الارض ، وهو عبارة عن طول القوس المقابل لزاوية مركزية قدرها دقيقة واحدة على خط زوال عند الاستواء ، ولما كانت الارض فى حساباتنا المجغرافية كرة تامة التكور فانه يمكن اعتبار الميل المجغرافى بانه طول دقيقة واحدة على قوس من دائرة عظمى على سطح الارض ،

 701817×7 ط نق = 7 ط نق $= 7 \times 1817$ وقد عرفنا سابقا ان محیط الارض $= 7870 \times 1877$

ر. طول القوس المقابل لزاوية قدرها دقيقة واحدة (الميل الجغرافی)
$$\frac{7}{1}$$
 $\frac{7}{1}$ $\frac{7}{1}$

المسافة على خط الزوال: يعتبر خط الزوال نصف محيط دائرة عظمى على سطح الارض، ولذلك فانه يمكن ايجاد المسافات عليه بالاميال الجغرافية فاذا كان المراد حساب المسافة على أى خط زوال بين نقطة واقعة على دائرة عرض ٢٥ شمالا ، والنقطة المواقعة على دائرة عرض ٤٠ شمالا يجرى التالى:

فرق العرض بالدقائق $= 0.1 - 10 \times 10 = 10$ دقیقـة المسافة بین النقطتین $= 0.0 \times 10 \times 10$ میـل جغـسرافی $= 0.00 \times 10$ کم $= 0.00 \times 10$

مثـــال:

احسب المسافة على خط زوال بين نقطتى تقاطعه مع دائرة عسرض ١٣٠ مالا ٤٦ ٢٣ جنوبا ٠

الحـــل:

فرق العِرضِ بالدقائق = ٢٨ ١٣ + ٢٦ ٣٣ = ١٤ ٢٥٠ = ٢٧٧٤ دقيقة

المسافة = ۲۷۷٤ ميل جغرافي = ۲۷۷٤ × ۲۸۸ر۱ = ۲۲۷۸ کم

المسافة على دائرة عرض (التباعد): تسمى المسافات على دوائر العرض بالتباعد ، ومن المعروف أن أطوال محيطات دوائر العرض تتناقص بالاتجاه نحو القطبين ، ودائرة الاستواء هى الدائرة العظمى الوحيدة فى دوائر العرض والتى يمكن حساب المسافات عليها بين خطوط الزوال بنفس طريقة حساب المسافات على خطوط الزوال ،

المسافة على دائرة الاستواء بين خطى زوال ٣٠ شرقا ، ٥٦ ^ ١٢ غـربا = التباعد بالدقائق = ٢٠٠ ٣٠٠ + ٥٢ = ٥٢ ٣٠٠ عـدبا = التباعد بالدقائق = ٢٥٧٠ دقيقة


: المسافة = ۲۵۷۲ میل جغرافی ۰ = ۲۵۷۲ × ۲۵۷۲ = ۲۵۳ر۲۷۳ کم

ولحساب المسافات (التباعد) على دوائر العرض تتبع الطريقة التالية :

فى (شكل ٢٩) أ نقطة على دائرة العرض φ ، ن مركزها ، م مركز الارض ٠ فى المثلث م أن :

م 1 = 1 نصف قطر الارض 1 = 1 نق الارض 1 = 1 ن 1 = 1 نق 1 = 1 ن 1 = 1 نق 1 = 1

م أ ن = درجة عرض φ ن = م ا جتا φ = نق جتا φ = نق جتا φ



شکل رقم (۲۹)

ن. طول محیط دائرة العرض ϕ = ۲ ط نق جنا ϕ

طول محيط دائرة عرض ٥٠ شمالا

= ۲ × ۱۲۱۱ر۳ × ۱۳۷۰ × جتا ۵۰

ב ז × דוזונץ × ישיר × אזזרני =

= ۲۱۷ر۲۷۷۲۷ کم ۰

وطول المسافة على دائرة عرض ٥٠ شمالا بين نقطتى تقاطعهما مع خـط زوال ١٢ شرقا ، وخط زوال ١٠ غربا

$$\frac{7 + 4 i \bar{\omega} + 7 + 4 i \bar{\omega}}{10 \times 10^{-1}} = \frac{10 \times 10^{-10}}{10 \times 10^{-10}}$$

$$\frac{1 \times \Gamma131 (7 \times \cdot 777 \times 4737 (\cdot \times 777 \times \cdot 777 \times 77$$

= ۱۳۲ر۱۵۷۲ کم

وهناك طريقة عملية سهلة لحساب التباعد هي :

طول محیط دائرة العرض φ = طول محیط الاستواء \times جتا φ . φ - φ طول دائرة الاستواء φ جتا φ جتا φ

α = 1 طول على دائرة العرض α = 1 طول على دائرة الاستواء α

· التباعد = فرق الطول × جتا العرض

ولايجاد التباعد بين طول ١٢° شرقًا ، ١٠ غربا على دائرة العرض ، ٥ شمالا :

فرق الطول = ١٢ + ١٠ = ٢٢ = ١٣٢٠ دقيقة · المسافة المقابلة على الاستواء = ١٣٢٠ ميل جغرافي

التباعد على دائرة عرض ٥٠° = ١٣٢٠ × جتا ٥٠ = ٤٩٦ر ٨٤٨ ميــل جغرافي = ٤٩٦ر ٨٤٨ × ١٨٥٢ = ١٥٢١ر١٥١٥

مثـــال:

احسب المسافة على دائرة العرض ٦٠ جنسوبا بين نقطتى تقاطعها مع خطى زوال ١٠ ١٦٢ شرقا ٢٤٠٠ ١٤٥ غربا

الحـــل:

فرق الطول = ٣٦٠ - (١٠ ٢٢١° + ٢٤ ١٤٥°) = ٣٠٠ ٣٦٠ - فرق الطول = ٣٦٠ - ٢١ - ٢١٤٥ = ٣١٤٦ دقيقة

المسافة المقابلة على الاستواء = ٣١٤٦ ميل جغرافي المسافة المطلوبة على دائرة العرض ٦٠ جنوبا (التباعد)


= ۳۱٤٦ × جتا ٦٠

= ۳۱۲٦ × ۵۰۰۰، = ۱۵۷۳ میل جغرافی

= ۱۵۷۳ × ۱۵۷۳ = ۱۹۱ر۲۹۱۳ کم

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المسافة بين مكانين على سطح الأرض: يقصد بالمسافة بين مكانين على سطح الارض المسافة الواقعة على قوس الدائرة العظمى التى تصل بينهما ويتم حساب اطوال المسافات باستخدام حساب المثلثات الكروية والمثلث الكروى عبارة عن مثلث ناتج من تقاطع ثلاث دوائر عظمى على سطح الارض (شكل ٣٠) وللمثنث الكروى اب جثلاث زوايا وثلاثة اضلاع وتقاس الزاوية مثلا بين المماسين المرسومين عند النقطة اللدائرتين اب الجر، وهكذا بالنسبة للزاويتين الاخرتين وتقدر قيمة الضلع اب (ح) بمقدار الزاوية المحصورة عند مركز الكرة بين نصفى القطرين المارين بالنقطتين ! ، ب وهكذا بالنسبة للضلعين الاخرين وفى اى مثلث كروى بمكن بمعرفة ثلاثة عناصر ايجاد قيمة العناصر الثلاثة الاخرى وخواص المثلث الكروى هي .



شكل رقم (٣٠)

- ١ مجموع أى ضلعين في المثلث الكروى أكبر من الضلع الثالث ٠
- ٢ مجموع زوايا المثلث الكروى أكبر من ١٨٠ واقل من ٥٤٠٠.
 - ٣ مجموع أضلاع المثلث الكروى اقل من ٣٦٠٠.

القوانين العامة للمثلثات الكروية: ترتبط زوايا واضلاع المثلث الكروى بعدة علامات أساسية وعادة يرمز للضلع أب بالرمز (ج) وللضلع بعدة عالمضلع حا (ب) وذلك في المثلث اب ج

قوانين جبب التمام للأضلاع:

جتا 1 = جتاب جتاج + جاب جاج جتا ١ حتا ب = جتاج جتا ا + جاج جا ا جتاب جا ج = جنا 1 جناب + جا 1 جا ب جنا ج

قوانين حيب التمام للزوايا:

جتــا ١ == - جتاب جتاج + جاب جا ج جتا 1 جتاب = - جتاج جتا + بجاج جا اجتاب جنا ج = - جنا اجناب + جا ا جا ب جنا ج

قــوانين الجيب:

مثال : حل المثلث الكروى أ ب ح الذي فيه أ = ١٠ و ٢٠ ، ب = '07 '£Y = '= '0A 'YO

الحل : المقصود بحل المثلث اى حساب قيمة زواياه اذا عرفت قيم أضلاعه ، أو حساب قيم أضلاعه أذا عرفت مقدار زواياه .

والمثلث في المثال معلوم قيم اضلاعه ن المطلوب قيم زواياه .

وباستخدام قانون جيب التمام للاضلاع:

جا آ = جاب جاج + جاب جاج جا ١

= ١٠٥١٤٥ وبالكشف في جدول جيب التمام

. زاویة ۱ = ۲۰ مه·

وبنفس الطريقة نحصل على قيمة الزاوية $\stackrel{\wedge}{\downarrow}$ وهى = $^{\circ}$ ٧٤ ، وعلى قيمة الزاوية $\stackrel{\wedge}{\downarrow}$ وهى = $^{\circ}$ ١٥ .

ويمكن ايضا بعد الحصول على قيمة الزاوية أ بتطبيق قانون الجيب المحصول على قيمة الزاوية بم وقيمة الزاوية بم وذلك على النحو التالى:

= ١٩٦٥٤ وبالكشف في جدول الجيوب

.. زاوية ب = ۵۳° ٧٤°

مثال آخر : حل المثلث الكروى أب ج الذى فيه أ = ٤٠ ، ج = ٧٥ ، وزاوية ب = ٥٠٠

الحسل: جتاب = جتاح َ جتا۱ َ ، جاح َ جا ١ َ جتاب جتا ۲۰ × جتا ۲۰ + جا ۲۰ × جا ۶۰ × جتا ۲۰۰ = ۸۸۰۳ر ۰ × ۲۲۷ر + ۲۰۲۹ر × ۲۲۶۲ × ۲۶۰۵ر ۰ = ۵۵۵۵ر ۰

$$\frac{1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{1 \cdot 1^{0} \times \frac{1}{2} \cdot 1^{0}}{1 \cdot 1^{0}} = \frac{1 \cdot 1^{0} \times 1^{0}}{1 \cdot 1^{0}}$$

= ۲۵۷۲ر٠

'T4 'YA = 1 .

وبتطبيق قانون جيب تمام الزوايا:

جتا د = - جتا اجتاب + جا ا جاب جتا ج

= - جتا ۲۸ وم × جتا ۵۱ + جا ۲۸ وم × جا ۵۱ × جتا ۷۵ م


= - ۲۳۲۵ر۰ + ۱۳۹۱ر۰


= - ٢٩٦١ر وبالكثف في جدول جيوب التمام

· الزاوية ح = ١٣ ١٠٧٠.

نعود الى حساب طول المسافة بين مكانين ، ويتم ذلك عن طريق حل المثلث الكروى الذى تتكون رؤوسه الثلاثة من المكانين والقطب ، وفى هذا المثلث يكون معلوما كلا الضعلين المارين بنقطة القطب وكذلك الزاوية المحصورة بينهما عند القطب .

مثال: لحساب طول المسافة بين النقطتين أ (٣٢ شمالا ، ١٥ شرقا)، ب (٧٠ شمالا ، ٩٥ شرقا) كما في الرسم (شكل ٣١) .





شکل رقم (۳۱)

جتاق = جتا آجتاب + جا ١ جاب جتاق

= جتا ۲۰ جتا ۵۸ + جا ۲۰ جا ۵۸ جتا ۸۰

= ۱۳۹۲ × ۱۳۹۲ + ۲۵۳۲۰ × ۱۳۹۸۰ × ۱۳۹۲۰

= ۲۹۷۹ر۰ + ۲۰۵۰۰۰

= ٥٤٨٢ وبالكشف في جدول جيب التمام

. · ق = 10 ك ما توقة . · . ق = 10 مقيقة

المسافة 1 ب = ٣٤٠٥ ميل جغرافي ٠


= ۲۱۰۵ × ۲۵۰۸ = ۲۰۰ر ۲۳۰۳ کم ۰

الانحسراف الجغيرافي:

يعرف الانحراف الجغرافي بالاتجاه بالنسبة الى الشمال الجغرافي و ويسمى اتجاه خط الزوال الذي يمر بمكان ما على سطح الارض والذي يثير الى القطب الشمالي باتجاه الشمال الجغرافي ، وعليه يكون اتجاه الجنوب الجغرافي عند هذا المكان هو اتجاه خط الزوال الذي يمر به مشيرا نحو الجنوب الجغرافي ويكون اتجاهى الشرق والغرب الجغرافيين متعامدين على اتجاهى الشمال والجنوب الجغرافيين ،

يعرف الانحراف الجغرافي للمكان (ب) عند المكان (1) بقيمة الزاوية التي يصنعها قوس الدائرة العظمى 1 ب مع اتجاه الشمال الجغرافي عند ١

مقاسا ناحية الشرق (شكل ٣٢) • وعلى ذلك يقاس الانحراف الجغرافي من صفر الى ٣٦٠ ويعرف بالانحراف الدائري •



شکل (۳۲)

وهناك طريقة أخرى للتعبير عن الانحراف وتسمى طريقة الانحراف ربع الدائرى وفيها تنسب زاوية الانحراف الى الربع المغرافي الذي تقع فيه ٠

مثال: انحراف دائری ۵۲° = انحراف ربع دائری ش ۵۲° ق انحراف دائری ۱۱۵° = انحراف ربع دائری ج ۲۵° ق انحراف دائری د ۲۰۰° غ انحراف دائری ۲۷۰° = انحراف ربع دائری ش ۲۸° غ انحراف دائری ش ۲۸° غ

حسساب الانصراف:

يلزم لحساب انحراف مكان (مثل ب فى المثال السابق) عند ايجاد المسافة أب ثم بتطبيق قانون الجيب يتم الحصول على قيمة الزاوية 1 . المسافة أب (ق) = 20 20 ومن قانون الجيب :

الجيوب زاوية ١ = ٤٥ ٣٣٠

ای آن انحراف المکان (ب) عند المکان (۱) هنو ۲۳٬۲۵ انحراف دائری او ش ۲۵٬۲۵ ق انحراف ربع دائری ۰

' وكذلك يمكن حساب انحراف (١) عند (ب) بنفس الطريقة :

وباستخدام القانون الاول:

· >49A7 =

.: زاویة ب = ۳۷ ۵٦ م م،

.. زاویة ب = ۳۷ ۵۲ ۲۵ ۲۸°


وباستخدام القانون الثاني:

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ای ان انصراف المکان (۱) عند المکان (ب) هنو ح ۳۷ ۵۲ آ ۸۱ غ انحراف ربع دائری او ۳۷ ۵۲ آ ۲۲۱ انحراف دائری ۰

ويجب أن نلاحظ هنا أن انحراف (1) عند (ب) همو انحراف خلفى للمكان (ب) عند (1) • وفي المساحة المستوية فأن الفرق بين الانحراف الامامي والانحراف الخلفي = ١٨٠٠ ولكن هذه القاعدة لا تنطبق في المثلثات الكروية (المساحة الجيوديسية) •

مثال: اوجد الاحداثيات الجغرافية للمكان (و) الذي يبعد عن المكان (ه) بمسافة 377 كم علما بأن انحراف (و) عند المكان (ه) = 72 وأن الاحداثي الجغرافي للمكان (ه) = 3 عرض 17 17 شمالا ، طول 17 17 شرقا (شكل 17) .



شکل رقم (۳۳)

الحسل: في المثلث ق ه و:

ق ه = ۰۰ ٔ ۹۰ ٔ – ۱۲ ٔ ۵۰ = ۸۱ ٔ ۳۳ هـ و =
$$...$$
 ۸۳۲ $...$ $...$ $...$ $...$ $...$

السزاوية ه = ٣٦٠ - ٢٤٦ = ٠٠ ١١٤٠

جتاق و = جتاق ه جتا ه و + جاق ه جا ه و جتا ه

= .170/c × xx07c + 7500c × 2058c × (-75.3c)

verted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

= ۱۰مر × ۱۹۸۸ر - ۱۶۵۸ر × ۱۹۹۹ر × ۱۹۹۹ر × ۱۹۹۹ر د

= ۲۱۵۱ر· - ۱۸۵۰ر·

= - ۲۶۰۰۲۰

ن ق و = ۱۲ ۹۰ م

عرض و = ۱۲ ۰۰ جنوبا ٠

جتا ه و = جتاق و جتاق ه + جاق و جاق ه جتاق.

جتا ۰۰ ٬ ۷۵ = ۱۲ ، ۹۰ × جتا ۶۸ ٬ ۳۳ + جا ۱۲ ، ۹۰ ، ۲ جأ ۲۸ ، ۲ جأ ۲۸ ، ۲۰ ، ۲ جأ ۲۸ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ جتا ق

۸۸۵۲ر۰ = - ۳۶۰۰۲۰ × ۱٫۰۰۰۰ + ۰۰۰۰۲۱ × ۱٫۰۰۰۳ حتاق

الزاوية ق = ٥٦ ٢١°

· ِ طول و = ٣٦ ١٢٧ - ٥٦ ١٦ = ٤٠ ٥٦ شرقا

الاحداثيات الجغرافية للمكان (و) = عرض ١٢ ٠٠ جنوبا ، ٤٠ ٣٠ شرقا ٠

تطبيق : ايجاد مساحة منطقة بين دائرتي عرض على سطح الارض •

مساحة منطقة محصورة بين دائرتي عرض φ ، ، φ

= ۲ ط نق (جا ۱ p - جا ۲)

مثال: اوجد مساحة المنطقة المحصورة بين دائرتى ٥٠ شمالا، ٧٠ شمالا، المساحة = ٢ ط نق٢ (جا ٧٠ - جا ٥٠)

= ۲ × ۱۱۱۱ر π × ۱۳۷۰ × ۱۳۷۰ × (۱۳۹۷ر، – ۱۲۱۷ر۰) = ۲ × ۱۲۱۱ر π ملیون کم π ۰

مثال آخر: احسب مساحة المنطقة المحصورة بين دائرتى العرض ٧° جنوبا، ٣٠٠ شمالا ٠

= ۵۲ ۱۵۸ ملیون کم۲

مثال آخر: احسب مساحة المنطقة المحصورة بين ٣٨ جنوبا ، والقطب الجنوبي (طاقية الارض) ·

المسافة = ٢ ط نق٢ (جا ٩٠ - حا ٣٨) .

= ۲ ط نق۲ (۱ - حا ۲۸)

= ۹۸ مليوم کم۲ .

حساب الاحداثيات الجغرافية والمسافات والانحرافات بين النقط القريبة:

يطلق على هذه العمليات الجغرافية اسم حساب الاقسواس الصغيرة ، ويقصد بها تلك المسافات التى لا تزيد عن ٢٠ ميل جغرافى أى قوس مقداره ٢٠ دقيقة أى حوالى ٣٧كم ٠ وفى مثل هذه المسافات القصيرة لايؤثر انحناء الارض فى دقة النتائج التى نحصل عليها ٠ وتستخدم فى هذه الحسابات معادلات مبسطة لايجاد الاحداثيات الجغرافية لنقطة ما عن طريق معرفة بعدها وانحرافها عن نقطة اخرى معلوم احداثياتها ٠ وتعرف هذه المعادلات بقوانين العرض الاوسط ٠ كما يلزم أن يكون الميل الجغرافى همو وحدة القياس ، والانحراف الجغرافى من نوع ربع الدائرى ٠

تسوانين العسرض الاوسط .

١ - فرق العرض = المسافة × جتا الانحراف

٢ - التبساعد = المسافة × جا الانحراف = فسرق المطول × جتا العرض الاوسط ٠

التباعد ٣ ـ فرق الطول = جتا العرض الاوسط

ويمكن توضيح كيفية استخدام تلك القوانين في الامثلة التالية :

مثال (۱): اذا كانت الاحداثيات الجغرافية للنقطة أهى: ١٨ر١٦ ٣٩ شمالا ، ٧٤ر ٣٥ ٥٣ شرقا ، وكانت المسافة أب = ٢٩٤ر ٢٥ كم والانحراف الجغرافي للنقطة بعند النقطة أهو ٣٩ ٢٠٠٠ .

اوجد الاحداثيات الجغرافية للنقطة ب٠

طول المسافة 1 ب بالميل الجغرافي = ٢١٥٤٣٩ ÷ ٢١٨٥٢ = ١١٥٥٢١١ طول المسافة 1 ب بالدقسائق = ١١٥٥٢١١ دقيقة الانحراف الجغرافي ربع الدائري = ٣٩ ٦٨ ش ق

ف رق العسرض = المسافة × جتا الانحراف

= ۱۱/۵۷۲۱ × جتا ۳۹ ۲۸

 $= 1700(11 \times 13770) =$ شمالا

.. عرض النقطة ب = عرض النقطة 1 + فرق العرض = ٢٣ (١٤٥ + ٣٩ + ١١٤٥٤) = ٣٠ (٢٢) ٣٩ = ٣٥ (٢٢) ٢٩ (٢٢) ٢٩ (٢٢)

عرض النقطة أ + عرض النقطة ب العـرض الاوـــط = العــرض الاوـــط

مشال (٢): اذا كانت الاحداثيات الجغرافية لكل من النقطتين س ، ص كالتالى:

النقطة س: ٤٨ر٢٧ 10 شمالا ، ٢٠ ٢٦ ٢٠ شرقا النقطة ص: ٩٢ر ٢٠ شرقا

احسب المسافة بينهما ، وأوجد الانحراف الجغرافي للنقطة ص عند النقطة س .

10
 العرض الاوسط = $\frac{^{12}(^{7})^{10} + ^{12}}{^{7}}$ العرض الاوسط = $^{7}(^{7})^{10}$

التبــــاعد = فرق الطول × جتا العرض الاوسط

وبالكشف في جداول الظلال

الانحراف (انحراف ص عند س) = ح $7(7)^2$ 70^6 ق وهو انحراف ربع دائری

الانمــراف الجغـبرافي = ٠٠ ١٨٠ - ٠٠ر٢٨ ٣٣ ٢ = ١١ُر٣٦ ١٤٦

فرق العرض السافة بين النقطتين س ، ص = بين النقطتين س ، ص جتا الانحراف

۱۵ر۲ = <u>جتا ۲۸۸٬ ۳۳</u>

۳۵ر۲ = ۲۵ر۷ = ۲۸۲۶۸ر۷ = ۲۸۳٤۸

= ۸۶۲۸ر۷ میل جغرافی

= ۱۶۲۸ر۷×۲۵۸ر۱ = ۲۵ر۱۶ کم۰



الفصل الترابع تحديد الموقع الجغرافي والانحراف الجغرافي بواسطة الاجرام السماوية

يقصد بتحديد الموقع الجغرافي لمكان ما ، وكذلك الانحراف الجغرافي لخط ما على سطح الارض بواسطة رصد الاجرام السماوية بالمساحة الفلكية ، وذلك عندما تكون منطقة الدراسة بعيدة عن المواقع المعلومة ، ولدراسة حركة الاجرام السماوية والاستفادة منها في تحديد المواقع والانحراغات يدبغي دراسة التعريفات الفلكية التالية (شكل ٣٤، شكل ٣٥):

1 - الكرة السماوية: لدراسة حركة الاجرام السماوية امكن تخيل كرة مركزها هو مركز الارض وهذه الكرة لا نهائية في الكبر، وتبدو الاجرام السماوية على شكل نقط على سطحها الداخلي، ويتم دراسة مواقع الاجرام على تلك الكرة بصرف النظر عن اختلاف بعدها عن الارض عن طريق قياس الزوايا ونتيجة لحركة الارض اليومية حول محورها من الغرب الى الشرق يبدو لنا أن الكرة السماوية تدور حول نفس المحور حركة ظاهرية من الشرق في س الغرب، وتكمل دورة واحدة كل ٢٥ ٥٦ ٠٠٠٠

٢ ـ القطبان السماويان: هما النقطتان اللتان يقطع فيهما امتداد محور دوران الارض الكرة السماوية • ويقع القطب السماوى الشمالى ناحية القطب الارضى الشمالى ، والقطب السماوى الجنوبى ناحية القطب الارضى الجنوبى •

۳ ـ الاستواء السماوى: وهو الدائرة العظمى المرسومة على السطح الداخلى للكرة السماوية عمودية على محور دوران الارض أو بمعنى آخر

عمودية على محور دوران الكرة السماوية · وتقسم دائرة الاستواء السماوية الكرة السماوية الى نصفين شمالى وجنوبى ·

غ - خط الزوال السماوى: هو نصف دائرة عظمى على سطح الكرة السماوية تمر بالقطبين ، وتكون عمودية على الاستواء السماوى ، وعلى ذلك فاى جرم على الكرة السماوية له خط زوال ، يتضح من ذلك أن خطوط الزوال على الكرة السماوية تقابل خطوط الزوال على سطح الارض ، وأن خط زوال جرينتش على سطح الارض يقابله خط زوال على الكرة السماوية . ويتسمى باسمه ، وكذلك أن خط زوال الراصد على سطح الارض يقابله خط زوال يسمى خط زوال الراصد أيضا على الكرة السماوية ،

٥ ــ الدائرة الكسوفية أو دائرة البروج: تدور الارض حــول الشمس، ويخيل لسكان الارض أن الارض ثابتة وأن الشمس تدور حولها دورة سنوية متنقلة بين مجموعات النجوم ويسمى المسار الظاهــرى السنوى للشمس على الكرة السماوية بدائرة البروج كما يسمى بالدائرة الكسوفية لأن ظاهرة كسوف الشمس تحدث أذا تصادف وجود القمر بين الشمس والارض ويكون في مستوى الدائرة الكسوفية أو قريبا منها


7 - نقطة الاعتدال الربيعى أو النقطة الاولى من الحمل: يميل مستوى الدائرة الكسوفية على مستوى دائرة الاستواء بزاوية قدرها ٢٧ ' ٣٣ أى أن مستوى دائرة الاستواء السماوى لا يوازى مستوى الدائرة الكسوفية وينتج عن عدم التوازى تقاطع الدائرة الكسوفية مع دائرة الاستواء فى نقطتين: النقطة الاولى تمر بها الشمس وقت زوال يوم ٢١ مارس من كل سنة ، وتسمى نقطة الاعتدال الربيعى ، كما تسمى النقطة الاولى من المحمل لانها بداية برج الحمل ، والنقطة الثانية تمر بها الشمس وقت زوال يوم ٢٢ سبتمبر من كل عام وتسمى نقطة الاعتدال الخريفى أو النقطة الاولى من المستوارن .

٧ ــ السمت: هي النقطة على سطح الكرة السماوية على امتداد المخط الراسي للراصد على سطح الارض • وتقع نقطة السمت على خط زوال الراصد السماوي •

۸ ـ الافـق: وهو المستوى الذي يمر بموقع الراصد على سطح الارض عمردى على الخط الراسي للراصد اي عمودى على سمت الراصد ويقطع الكرة السمارية في دائرة الافق ولما كانت المسافة بين موقع الراصد على سطح الارض وبين مركز الكرة السمارية ـ الذي هو مركز الارض ـ صغيرة جدا بالنسبة للكرة السماوية الذلك يمكن اعتبار أن مستوى الافق يمر بمركز الكرة السماوية ولكن بالنسبة لافراد المجموعة الشمسية القريبة نسبيا من الارض يلزم الاخذ في الاعتبارات الحسابية ذلك الفرق بين المستوى المار بموقع الراصد والمستوى المار بمركز الكرة السماوية ويسمى هـذا الفرق بموقع الراصد والمستوى المار بمركز الكرة السماوية ويسمى هـذا الفرق


٩ ــ الدائرة الراسية : هى الدائرة العظمى التى تمر بسمت الراصد
 وتكون عمودية على دائرة الافق • وتنطبق الدائرة الراسية التى تمر بالقطب

باختلاف المنظر



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على خط زوال الراصد وتسمى بالدائرة الراسية الرئيسية · وتقطع الدائرة الراسية الرئيسية دائرة الافق في نقطتي الشمال والجنوب ·



شعکل رقم (۳۵)

الاحداثيات على سطح الكرة السماوية:

أولا _ نظام الميل والزاوية الزمنية:

يشبه هذا النظام نظام الاحداثيات الجغرافية على سطح الارض ، كما يتفق هذا النظام مع الحركة الظاهرية اليومية للاجرام السماوية ، فالمسار اليومى لنجم عبارة عن دائرة صغرى على سطح الكرة السماوية موازية لدائرة الاستواء وعمودية على محور الدوران اليومى ، ويقطع النجم هذه


ث ق س الدائرة في فترة زمنية قدرها ٤ ٥٦ ٥٦ تقريبا • ويتحدد موقع المجرم السماوي في أية لحظة بالاحداثيين التاليين :

۱ - الميل: وهو الزاوية المركزية التي مركزها الكرة السماوية بين نصف القطر الذي يمر بالجرم السماوي وبين مستوى الاستواء السماوي ووهو أيضا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

طول القوس على خط زوال الجرم من الاستواء حتى موقع الجرم ويقاس الميل اما شمالا أو جنوبا من صفر عند الاستواء الى ٩٠ عند القطب ويسمى خط المسار اليومى لنجم ما باسم «موازى الميل» نظرا لانه يوازى الاستواء السماوى ، كما يحتفظ بقيمة ثابتة تقريبا للميل .

ميل الجرم = الزاوية ب م ن = القوس ب ن (شكل ٣٦) .



شکل رقم (۳٦)

٢ ـ الزاوية الزمنية المحلية (ز ز م): هى الزاوية بين خطين من خطوط الزوال احدهما يعتبر محورا اساسيا القياس اى خط بدء القياس و ولما كان الجرم السماوى يقطع ٣٦٠ فى زمن مكرر قدره ٢٤ ساعة تقريبا الطلق على تلك الزاوية اسم الزاوية الزمنية و والزاوية الزمنية المحلية هى الزاوية عند القطب او طول القوس على الاستواء السماوى بين خط زوال الجرم وخط زوال الراصد و وتقاس الزاوية الزمنية المحلية غربا من صفر عند خط زوال الراصد الى ٣٦٠٠٠٠

الزاوية الزمنية المصلية للجسرم (ن) = الزاوية 1 ق ب أو الزاوية 1 م ب = القوس أب (شكل 1 1 م ب = القوس أب (شكل 1 1 م

٣ _ الزاوية الزمنية الجرينتشية (ززج): هي الزاوية عند القطب وا طول القوس على الاستواء السماوى بين خط زوال الجسرم وخط زوال جرينتش السماوي ، وتقاس غربا من صفر عسد خسط زوال جرينتش الي ٣٦٠٠٠

العلاقة بن الزاوية الزمنية المحلية والزاوية الزمنية الجرينتشية : يمكن من (شكل ٣٧) التعرف على العلاقة بين الزاوية الزمنية المحلية للجرم (ن) ويمثلها القوس اب والزاوية الزمنية الجرينتشية للجرم ويمثلها القوس حب ، وطول الراصد ويمثله القوس ح ا


اب = حب <u>+</u> حا ای ان:

الزاوية الزمنية المحلية = الزاوية الزمنية الجرينتشية + طول الراصد ، اذا كان الراصد واقعا الى الشرق من جرينتش


la + ua = ul

الزاوية الزمنية المحلية = الزاوية الزمنية الجرينتشية - طول الراصد ، اذا كان الراصد واقعا الى الغرب من جرينتش

اب = حب - حا



بداءنه الرمنية الحلبة يا الزامية المرمنية الجرينشية بالحطال الواصعد 📗 الزامة الزمنية الحلبية بر الزادة الزمنية الجرينششية بالحال الواصد والماصدغرب جربيتسن




(الرامىدشرد بريلتسده)

شکل رقم (۳۷)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٤ - الزاوية الزمنية النجمية (ز ز ن): هى الزاوية عند القطب أو طول القوس على الاستواء السماوى بين خط زوال الجرم وخط زوال النقطة الاولى من الحمل • وتقاس هذه الزاوية من صفر عند خط زوال النقطسة الاولى من الحمل وناحية الغرب حتى ٣٦٠٠ •

الزاوية الزمنية النجمية للجرم ن= الزاوية γ ق ب= طول القوس γ ب γ (شكل γ) •



علقة هامة : الزاوية الزمنية الجرينتشية لنجم = الزاوية الزمنية الجرينتشية للنقطة الاولى من الحمل (γ) + الزاوية الزمنية النجمية •

التقويم النلكى: هى مجموعة الجداول التى تصدر سنويا والتى تعطى احداثيات الاجرام السماوية مع كل ساعة بتوقيت جرينتش من كل يوم من ايام السنة • وهذه الاحداثيات هى الميل والزاوية الزمنية الجيرنتشية بالنسبة للاجرام اعضاء المجموعة الشمسية والتى تتغير احداثياتها تغيرا ملموسا مع الوقت وذلك لقربها من الارض ، وعلى وجه الخصوص القمر • ويعطى التقويم الفلكى أيضا احداثيات النقطة الاولى من الحمل (م)

مع ساعات السنة بتوقيت جمرينتش · كما يعطى الميل والزواية الزمنية للنجوم ·


ثانيا - نظام الارتفاع والعزيمة:

تتغير الاحداثيات فى هذا النظام باستمرار نتيجة الحركة اليومية الظاهرية للكرة السماوية حول محور دوران الارض ، الا انه يلزم دائما قياس زاوية الارتفاع فى عمليات الرصد ، ويتغير كلا من الارتفاع والمعزيمة تبعا لموقع الراصد على سطح الارض ،

1 - الارتفاع: هو الزاوية الراسية بين مستوى الافق والجرم السماوى (شكل ٣٩) • وهو أيضا طول القوس من الدائرة الراسية للجرم بدءا من الافق الى ١٠٠ عند السمت الافق الى ١٠٠ عند السمت .

ارتفاع الجرم ن = الزاوية ن $\stackrel{\Lambda}{0}$ ن = طول القوس ن ن ويسمى القوس ن س البعد السمتى للجرم ويساوى $\stackrel{\bullet}{0}$ - الارتفاع $\stackrel{\bullet}{0}$

٢ - العزيمة: هى الزاوية عند السمت بين الدائرة الراسية الرئيسية
 والدائرة الراسية للجرم (شكل ٣٩) • وهى أيضا الزاوية فى مستوى الافق



بين نصف القطر المتجه الى الشمال (أو الى الجنوب) ، ونصف القطر المتجه الى مسقط الجرم على الافق ، وهى كذلك طول القوس على دائرة الافق بدءا من الدائرة الراسية الرئيسية والدائرة الراسية للجرم ، واحيانا تقاس العزيمة من صفر الى ١٨٠ شرق أو غرب الشمال الجغرافي في نصف الارض الشمالي ، ومن صفر الى ١٨٠ شرق أو غرب الجنواب الجغرافي في نصف الارض الجنوبي ، كما تقاس بالانحراف الدائري من الشمال الجغرافي ،


وصف الحركة اليومية الظاهرية لجرم:

ذكرنا من قبل أن أى جرم سماوى يرسم من حركته اليومية دائرة صغرى موارية لدائرة الاستواء وعمودية على محور الدوران اليومى للارض، وتسمى هذه الدائرة «موازى الميل» • وتقطع هذه الدائرة دائرة أفق الراصد فى نقطتين الاولى نقطة الشروق والثانية نقطة الغروب •

وتكون زاوية ارتفاع الجرم عن خط الافق عند الشروق صفر ، وتكون العزيمة شرقية ، وتكون الراوية الزمنية المحملية اكبر من ١٨٠ ، ويتزايد ارتفاع الجرم بعد الشروق الى أن يصل الى اكبر قيمة له عندما يمر بخط زوال الراصد ، ويسمى بالمرور الزوالى للجرم ، وتكون الزاوية الزمنية المحلية ٣٦٠ أو صفر ، ثم تاخذ زاوية ارتفاع الجرم عن مستوى الافق فى التناقص بعد المرور الزوالى ، وتصبح العزيمة غربية ، وتتزايد قيمة الزاوية الزمنية المحلية ، وعد الغروب يكون الارتفاع صفر ، ويختفى الجرم بعد الغروب تحت الافق مكملا دورته اليومية حتى شروقه مرة اخرى فى اليوم التالى (شكل ٤٠) ،

فى حالات النجوم تكون دائرة موازى الميل دائرة كاملة لان النجم يحتفظ بقيمة الميل ثابتة اثناء حركته اليومية • ولكن يلاحظ أن ميل كل من الشمس والقمر والكواكب يتغير تغيرا ملموسا فى اليوم الواحد ، ويصل التغير اليومى للشمس احيانا الى ٣٣ ، هذلك عند الاعتدالين الربيعى والخريفى •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل رقم (٤٠)

تحديد درجة عرض الراصد:

١ - عرض الراصد يساوى ارتفاع القطب السماوى:

يمثل عرض المراصد (ر) على سطح الارض الزاوية ا م $^{\Lambda}$ (القوس ا ر ويمثله على القبة السماوية القوس ب س (شكل ٤١) .

ويمثل القوس ش ق ارتفاع القطب السماوى فوق الافق · ويتضح من الشكل أن :


ش ق + ق س = ٩٠ (بعد السمت عن الافق) .

ب س + س ق = ٩٠° (بعد القطب عن الاستواء) ٠

، ن القوس س ق مشترك

.٠. ش ق = ب س

أى أن عرض الراصد يساوى ارتفاع القطب السماوى .




ويتم الاستفادة من تلك العلاقة في نصف الارض الشمالي حيث يوجد النجم القطبى قريبا من موقع القطب السماوى الشمالي ، ويمكن عند رصده تحديد الشمال الجغرافي ايضا .

٢ - عرض الراصد = البعد السمتى الزوالي 4 الميل:

يمثل البعد السمتى للجرم ن عسد المرور الزوالي له القوس ن س ، ويمثل الميل القوس بن (شكل٤٢) وفي الحالة السابقة عرفنا عرض الراصد (ر) على سطح الارض يمثله القوس ب س على القبة السماوية •

ひ中 並 か ひ = か 中

ب س = ن س + ب ن اذا كان الجرم في نصف الكرة السماوية المشابهة للراصد •



أمشلة تطبيقية:

ا - فى يسوم ١٢ أغسطس كان الموقسع الجغيرافى للراصد هيو ث ق س ٤٦ ١٢ ٢٩ ش ، ٥٠ ٢٧ ٣٦ ق ، وفى الساعة ٣٣ ٢٦ ١٤ بتوقيت جرينتش كانت الزاوية الزمنية الجرينتشية للشمس ١٨ ٣٣ ٣٥ .

أوجد الزاوية الزمنية المحلية .

٢ - فى يوم ٧ ابريل كان الموقع الجغرافى للراصد هو ١٧ ٥٠ ٥٠ ش ، ٤٠ ٣٦ ٣٦٠ أدا كانت زاويته المحلية لكوكب زحل اذا كانت زاويته المزمنية الجرينتشية ٣٠ ١١ ٢٨٠ .

٣ - فى يسوم ٢٨ ديسمبر كان الموقع الجغرافى للراصد هو ٢٤ ١٠ ٢٠ ج، ٥٠ ٣٨ ١٤٤ ق، وكانت الزاوية الجرينتشية للنقطة الاولى من الحمل ٢٤ ٢٠ ٢٠ ، اوجد الزاوبة الزمنية المحلية لسكل من النجم الطائر والنجم قلب الاسد علما بأن الزاوية الزمنية لكل واحد منهما على الترتيب هي : ١٨ ٣٦٠ ٢٢ ، ٤١ ٢٠٠٠ .

أولا - النجم الطائر:

ِ ز ج للنقطة الاولى من الحمل		37	70	711
ِ ز ن	+	١٨	۲٦	77
لطـول	+	٥٠	٣٨	122
زم		٣٢	٤٠	444

ثانيا _ النجم قلب الاسد:

111	~YO	٣٤.		ز ز ج للنقطة الاولى من الحمل
۲ • ۸	١٤	٤١	+	ززن
1 £ £	۳۸	٥٠	+	الطــول
٤٦٩	١٨	٥٥		- ززم
۳٦.	• •	• •	_	
1.4	1.6	۵۵		5

٤ ـ فى يوم ٣٠ مارس كان الموقع الجغرافى التقريبي للراصد هـو
 ٢٠ ٥٠ ٢٠ ش ، ٠٠٠ ٤٠ ٣١ ق ، وعند رصد الشمس وقت مرورها

الزوالي كان الارتفاع الحقيقي لها ٠٨ " ٠٠ " ، وكان ميل الشمس وقت الرصد ٧ر ٤٦ " ٥٣ "، ش ، فما هو العرض الحقيقي للراصد ؟

البعد الشمسي = ٠٠٠ ٠٠٠ ٩٠ - ٢٠٠ ٣٠٠ = ٥٦ ٥٦ ٢٠٠

العرض الحقيقي للراصد = البعد السمتى الزوالي + الميل

= 70° F0' 77° + V(13° 70° 70°

= ٧ ر٣٣ ٥٠٠ ٢٦ ش

٥ - فى يوم ٧ أغسطس كان العسرض التقسريبي للراصسد هسو ٠٠ " ١٠ "٤٠ ج ، وكان الارتفاع الحقيقي للشمس وقت مرورها الزوالي ٢٠ " ٢٠ " ٢٠ وجد العرض الحقيقي للراصد اذا كان ميل الشمس وقت الرصد هو ٢٠٠ " ٢٠ " ٢٠ ش .

البعد السمتى = ٠٠٠ ٠٠٠ -٩٠ - ٦ر٥٥ ٢٧ ٣٠٠ = ٤ر٥٠ ٣٢ ٥٥٠

العرض الحقيقي للراصد = البعد السمتي الزوالي - الميل

= 3c0. TT 60 - 3c7. TT FI

= ۳۰ ۱۱ مع ح

المثلث الفلكي السماوي ق س ن

يتشكل المثلث الكروى المرسوم على الكرة السماوية ، ويعرف بالمثلث الفلكى السماوى من الرؤوس الثلاثة التالية (شكل ٤٣) ، حيث :


- ق نقطة القطب
- س نقطة السمت
- ن موقع الجرم السماوى

وتمثل أضلاع المثلث ق س ن وزواياه من العناصر التالية :

س ق = ۹۰ – عرض الراصد

تى ن = ٩٠ - ميل الجرم

ن س = ٩٠ - ارتفاع الجرم زاوية ق = الزاوية الزمنية المحلية للجرم زاوية س = العزيمة



وبمعرفة أية ثلاثة عناصر من العناصر السابقة ، وباستخدام قوانين المثلثات الكروية يمكن ايجاد قيمة العناصر الباقية ·

الموقع الجغرافي لجرم سماوي:


يعرف هذا الموقع بانه نقطة تقاطع الخط المنتقيم الذي يصل من الجرم الى مركز الارض مع سطح الارض (شكل £2) ·

ن موقع الجرم السماوى

ن الموقع الجغرافي للجرم السماوي

يتضح من الرسم ان عرض الموقع الجغرافي = ميل الجرم

، أن طول الموقع الجغرافي = الزاوية الزمنية الجرينسية للجرم ·



شکل رقم (٤٤)

وعلى ذلك يمكن تحديد الموقع الجغرافي لأى جرم سماوى في لحظة معينة باستخدام التقويم الفلكي الذي يعطى ميل الجرم وزاويته الزمنية الجرينتشية في تلك اللحظة ويلاحظ أن الطول على سطح الارض يقاس شرقا أو غربا من خط طول جرينتش ، أما الزاوية الزمنية الجرينتشية فهي تقاس غربا فقط من خط زوال جرينتش الذلك تتفق الزاوية الزمنية من صفر الى ١٨٠ من حيث القيمة مع الطول غربا ، أما أذا زادت عن ١٨٠ فيصبح الطول شرقا ويتم أيجاد قيمته بطرح قيمة الزاوية الزمنية من ٣٦٠ .


مثال (1): من التقويم الفلكي كانت ز زج للنجم الشعرى اليمانية ٢٠ من 17 من التقويم الفلكي كانت ز زج للنجم المجفرافي للنجم ٠ من ١٦٠ من المجفرافي للنجم ٠

الحسل: عرض الموقع الجغرافي = ١٦ ٤٠ ٦٦ ج طول الموقع الجغرافي = ٢٠ ١٥ ١٢٦ غ مثال (۲): من التقويم الفلكى ز زج للنجم آخر النهر ۱۷ مد ٢٥٠٠، والميل ۲۵ ۲۱ ۲۵ معربا ، اوجد الموقع الجغرافي للنجم ،

المصل: عرض الموقع الجغرافي = ٢٩ '٢٦ '٥٥ جنوبا طول الموقع الجغرافي = ١٧ ٤٨ ٣٣٥ غربا اى = ٠٠ '٠٠ '٣٦٠ - ٢٢ ١٨ ١٣٥ ٣٣٥ = ٣٣٥ '١١ ٢٤ شرقا٠

دائرة الموقع:

اذا كان هناك راصدا عنى سطح الارض (ر) ، وكانت نقطة (س) هى سمته ، وكان هناك جرم (ن) فى السماء وكانت ن هى الموقع الجغرافى لهذا الجسرم ؛ فان كلا من م ، ر ، س على استقامة واحدة ، وكذلك م ، ن ، ن على استقامة واحدة ايضا ، ولذلك يكون القوس ر ن = القوس س ن (شكل ٤٥) .



شکل رقم (٤٥)

معرفة ما اذا كان الموقع الحقيقى للراصد اقرب او ابعد من الموقع الافتراضى عن الرقع الجغرافي للجرم ، وكذلك معرفة مقدار القرب او البعد والذي يسمى بالفرق .

٦ ـ يتم حساب عزيمة الجرم من المثلث ق س ن أيضا ويمثلها زاوية
 ٥ س ن ٠

٧ ـ يرسم الخط الدال على اتجاه الجرم على الخريطة ومن الموقع الافتراضى للراصد وتقاس عليه مسافة تمثل الفرق • وتكون المسافة ناحية المجرم أذا كان البعد السمتى الحقيقى أصغر من البعد السمتى المحسوب ، وبالعكس تكون المسافة في الناحية المضادة لاتجاه الجرم أذا كان البعد السمتى الحقيقى أكبر •

٨ ـ يرسم خطأ عموديا على خط الاتجاه من نهاية المسافة (الفرق)
 ويمثل هذا الخط خط الموقع الناتج .

تصحيحات زاوية الارتفاع:

يلزم اجراء تصحيحات لزوايا الارتفاع المقاسة بسبب تعرضها للاخطاء، بالاضافة الى التصحيحات المختلفة الخاصة باجهزة القياس وتصحيحات زوايا الارتفاع هي :

تصحيح الانكسار الضوئى: تتعرض الاشعة الضوئية الصادرة من الجرم السماوى، أثناء اختراقها لطبقات الغلاف الغلاق الغلاق لانكسارات متتالية تأخذ معها الاشعة مسارا منحنيا ، وذلك لتزايد كثافة الهواء كلما اقتربنا من سطح الارض ، ويبدو الجرم للراصد على استقامة نهاية الشعاع الذى وصله من الجرم ، ففى (شكل ٤٧) يبدو الجرم ن وكانه عند الموضع ن ، ولذلك يلزم تصحيح زاوية الارتفاع المقاسة بالمقدار الزاوى ن ر ن حتى تصبح حقيقية ، وهذا التصحيح دائما سائب الاشارة ، وكلما كانت زاوية الارتفاع كبيرة كلما كان مقدار تصحيح الانكسار صغيرا ، وتتزايد قيمة التصحيح كلما صغيرت زاوية الارتفاع .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


بين البعد العتى الحقيقى الجهرم والبعد انسمتى المحسوب من موقع افتراضى الراحد ما المحصول على خط موقع رصد الجهرم السماوى وفى هذه الطريقة تتبع الخطوات التالية:

ا - بقاس ارتفاع الجرم مع تحديد الوقت بدقة ، ومن الارتفاع يتم ايجاد البعد السعتى الحقيقي للجرم ،

٢ ــ يتم التعرف على ميل الجرم وعلى زاويته الزمنية المحلية وقت
 الرعد من التقويم الفلكي ومن الموقع الافتراضي •

٣ ـ يتم حل المثلث الكروى الفلكى ق س ن (شكل ٤٦) بمعرفة الصاعين ق س ، ق ن والمزاوية المحصورة بينهما س في ن حيث :

زاوية س أي ن = الزاوية الزمنية المحلية للجرم .



يتم الحصول على قيمة الضلع س ن من حل المثلث ق س ن الذى تشتمل عناصره على الموقع الافتراضى للراصد ، ويسمى البعد السمتى المحسوب .

٥ ـ بمقارنة البعد السمتى المحسوب بالبعد السمتى الحقيقى يمكن

معرفة ما اذا كان الموقع المحقيقى للراصد اقرب أو ابعد من الموقع الافتراضى عن الرقع الجغرافى للجرم ، وكذلك معرفة مقدار القرب أو البعد والذى يسمى بالنسرق .

7 _ يتم حساب عزيمة المجرم من المثلث ق س ن أيضا ويمثلها زاوية $^{\Lambda}$ ق س ن .


٧ ـ يرسم المخط الدال على اتجاه المجرم على الخريطة ومن الموقع الافتراضى للراصد وتقاس عليه مسافة تمثل الفرق • وتكون المسافة نأحية المجرم اذا كان البعد السمتى الحقيقى أصغر من البعد السمتى المحسوب ، وبالعكس تكون المسافة في الناحية المضادة لاتجاه المجرم اذا كان البعد السمتى الحقيقى أكبر •

٨ ـ يرسم خطا عموديا على خط الاتجاه من نهاية المسافة (الفرق)
 ويمثل هذا الخط خط الموقع الناتج •

تصحيحات زاوية الارتفاع:

يلزم اجراء تصحيحات لزوايا الارتفاع المقاسة بسبب تعرضها للاخطاء، بالاضافة الى التصحيحات المختلفة الخاصة باجهزة القياس · وتصحيحات زوايا الارتفاع هى:


تصحيح الانكسار الضوئى: تتعرض الاشعة الضوئية الصادرة من الجرم السماوى اثناء اختراقها لمطبقات الغلاف الغازى لانكسارات متتالية تاخذ معها الاشعة مسارا منحنيا، وذلك لتزايد كثافة الهواء كلما اقتربنا من سطح الارض ويبدو الجرم للراصد على استقامة نهاية الشعاع الذى وصله من الجرم ففى (شكل ٤٧) يبدو الجرم ن وكانه عند الموضع ن ، ولذلك يلزم تصحيح زاوية الارتفاع المقاسة بالمقدار الزاوى ن ر ن حتى تصبح حقيقية ، وهذا التصحيح دائما سالب الاشارة وكلما كانت زاوية الارتفاع كبيرة كلما كان مقدار تصحيح الانكسار صغيرا ، وتتزايد قيمة التصحيح كلما صغيرت زاوية الارتفاع .



شکل رقم (٤٧)

وتعطى الجداول الفلكية عادة قيم التصحيحات الواجب طرحها من زوايا الارتفاع المختلفة ، وتحسب هذه القيم على أساس معدل المضط الجوى ودرجة حرارة الهواء • لذلك يلزم عند الرصد الفلكي قياس درجة حرارة الهواء وضغطه ، واذا تبين أنهما لا يمثلان الظروف العادية يلزم اجراء تصحيح اضافي باستخدام جداول خاصة بذلك •

٢ ـ تصحيح اختلاف المنظر: اختلاف المنظر هو التغير الظاهرى فى اتجاه الجرم عندما يتم رصده من اماكن مختلفة ، واختلاف المنظر الذى يدخل فى تصحيح زاوية ارتفاع الجرم السماوى هو قيمة الاختلاف الناتج من رصد الجرم من مكان ما على سطح الارض والزاوية الحقيقية لملارتفاع لو كان القياس عند مركز الارض ، ففى (شكل ٤٨) تمثل ر موقع الراصد، م مركز الارض ، ن الجرم، وزاوية الارتفاع المقاسة هى ع وعادة تضاف زاوية اختلاف المنظر فى الى الزاوية ع لاتعطى الارتفاع المحقيقى ع .



شکل رقم (٤٨)

ويمكن اهمال تأثير اختلاف المنظر في حالة رصد النجوم حيث المسافة بينها وبين الارض كبيرة جدا بالنسبة لنصف قطسر الارض ، أما في حسالة الاجسرام اعضاء المجموعة الشمسية فيلزم الاخذ في الاعتبار تصحيح الارتفاعات تبعا لاختلاف المنظر وخاصة في حسالة الاجسرام القسريبة من الارض ، وتبلغ القيمة المتوسطة لاختلاف المنظسر بالنسبة للشمس ٨٨٨ ، ويلاحظ أن قيمة اختلاف المنظر لجرم تكون اكبر ما يمكن عندما يكون الجرم عند الافق بالنسبة للراصد ، وتسمى قيمته ني هذه الحالة باختلاف المنظر الافقى .

٣ - تصحيح نصف القطر: عند قياس زاوية ارتفاع الشمس أو زاوية ارتفاع القمريتم القياس بالمنسبة للحافة السفلى أو الحافة العليا للقرص، ولكن التقويم الفلكى يعطى الاحداثيات بالنسبة للمركز ولذلك يلزم تصحيح الزاوية المقاسة لتعطى الزاوية بالنسبة للمركز وليس بالنسبة للحافة وتضاف قيمة التصحيح الى زاوية الارتفاع في حالة قياس الحافة السفلى ، وتطرح في حالة قياس الحافة السفلى ، وتطرح في حالة قياس الحافة العليا ، ويمكن قياس زاوية ارتفاع الحافة السفلى ثم زاوية ارتفاع الحافة العليا ، ومتوسط الزاويتين هو قيمة الزاوية عند المركز ، بشرط أن الحافة العليا ، ومتوسط الزاويتين هو قيمة الزاوية عند المركز ، بشرط أن يتم رصد الحافتين بسرعة وبفاصل زمنى أقل ما يمكن ، وبالنسبة للشمس

فان قيمة تصحيح نصف قطر تتراوح بين ١٨ 1٦ ، ٤٥ ° ١٥ تبعا لتغيير بعد الارض عن الشمس .

المجموعات النجمية الهامة:

تستخدم خرائط لتمييز النجوم والتعرف عليها • ويحسن أن يلم الراصد باشكال بعض المجموعات النجمية ومواقع بعض النجوم اللامعة بالنسبة للمجموعات حتى يسهل استخدام الخرائط •

ويقوم الراصد بحساب ارتفاع نجم خافت وعزيمته عند لحظة معينية مستعينا باحداثيات النجم المبينة في التقويم الفلكي ثم يوجه منظار جهاز الرصد الى لموضع المحسوب وتفيد هذه الطريقة في حنة النجوم التي تمر بخط زوال الراصد والتي تساعد على المتعرف على عرض الراصيد ، حيث ان عزيمة الجرم تكون اما شمال أو جنوب ، كما أن الارتفاع يتم المصول عليه من العلاقة البسيطة التالية :

الارتفاع = ٩٠٠ - (العرض 🛨 الميل)

واحيانا يتم رصد نجم غير معلوم ، ومن ارتفاعه وعزيمته التقريبية يقوم الراصد بحساب ميله وزاويته الزمنية المجرينتشية ، ومن التقويم الفلكي يتم التعرف عليه ، ومن المجموعات النجمية المشهورة :

ا مجموعة الدب الاكبر: وتتالف من سبعة نجوم ، اربعة منها تكون شكلا زباعيا يرمز الى جسم الدب ، وثلاثة نجوم ترسم منحنى يمثل ذيل الدب ، ويمكن رؤية تلك المجموعة بسهولة عند النظر ناحية الشمال ، وعن طريق مجموعة الدب الاكبر يمكن التعرف عنى النجوم التالية (شكل ١٤):

ا - النجم القطبى: عنى امتداد خصط الدليلين أو المشيران بحوالى خمسة أمثال المسافة بينهما .


ب - النجم العيوق: يرسم خطا عموديا من النجم القطبى على التجاء الدايلين في عكس الجاه ذيل الدب • ويبعد العبوق عن النجم القطبى بمسافة 20° تقريبا •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


ج - نجم النسر الواقع: في عكس اتجاه النجم العيرق من النجسم القطبي ، وعلى بعد 20° تقريباً منه ·

- د _ نجم السماك الرامح: على امتداد ذيل الدب ٠
- ه نجم السماك الاعزل: بمواصلة مد ذيل الدب .

و - نجم قلب الاسد: على امتداد النجمين الآخرين من جسم السدب الاكبر وفي اتجاه عكس النجم القطبي ·



٢ - مجموعة ذات الكرسى: وتتألف من خمسة نجوم تكون شكلا يشبه حرف W الافرنجى ، وهى تقع فى الناحية المضادة لمجموعة الدب الاكبر بالنسبة للنجم القطبى ، ويساعد وضوح نجوم هذه المجموعة على سهولة التعرف على النجمين التاليين (شكل ٥٠) .




النجم القطبى: عند نقطة تلاقى المنصفان للزاويتين الداخليتين
 لشكل المجموعة .

ب - النجم الطائر: وذلك برسم قوس من النجم العيوق يمر خلال المجموعة ويمتد حتى يمر بالنجم الطائر ·

" مجموعة الجبار: وتتكون من عدد من النجوم اللامعة ، كما تتوسط عددا من النجوم اللامعة وتتكون من أربعة نجوم على شكل شبه منحرف تكون جسم الجبار (ويسمى أحيانا الفارس أو الصياد) ، ويسمى ألمع نجم في المجموعة وهو يمثل الكتف الايمن للجبار باسم أبط الجوزاء، كما يسمى الكتف الايسر باسم المرزم ، ويتوسط النجوم الاربعة ثلاثة نجوم على خط واحد مائل تسمى حزام الجبار ، ويسمى النجم الاقل لمعانا والذي يقع في نهاية القطر المار بابط الجوزاء باسم رجل حيث يمثل قدم الجبار، وعن طريق هذه المجموعة يمكن المتعرف على النجوم التالية (شكل ٥١):

- ا ب الشعرى اليمانية: وهو تقريبا على امتداد الحزام ناحية الجنوب
 - ب الدبران: على امتداد الحزام تقريبا من الناحية الاخرى •
- ج الشعرى الشامية ثم قلب الاسد : على امتداد الخط الواصل من المرزم الى ابط الجوزاء ·



شکل رقم (۵۱)


د _ التوامان: ويقعان على امتداد الخط الواصل من النجم رجل الى منتصف حزام الجبار مارا بالقرب من ابط الجوزاء •

مثال محلول: كان الراصد فى الموقِع الافتراضى ٥٧ ٣١ شمالا ، ٢٩ مثال محلول : كان الراصد والبيانات التالية ، والمطلوب ايجاد الموقع المحقيقى للراصد .

ع الحقيقي	الارتفاج	الميسل		ة الزمنية ينتشية		اسم الجرم
°10	٤٥	۰۳ شمال	77	*۲۷۸	^0 A	الشمس
77	ī ī'	۰۸ شمال	٤٦	700	۲.	النجم الطائر
70	٤٩	۲۱ جنوب	٥٣	79	• 4	كوكب زحــل

الحــــل

يرسم كروكى المثلث الكروى الفلكى ق س ن حيث ق نقطة القطب ، س نقطة السمت ، ن موقع الجرم السماوى وتسجل عليه البيانات اللازمة



اولا ـ الشمس:

الزاوية الزمنية المحلية للشمس = الزاوية الزمنية 'لجربنتشية + 'لطول الافتراضي للراصد

** \dagger \da

= ۲۳ ۳۳ شرق

س ق (٩٠٠ - العرض الافتراضي للراصد)

= - Vo /m' = m. Ac.

ق ن (۹۰° ميسل الجسرم)

= · · · · · - 37 TA

جتاس ن (جتا البعد السمتى المحسوب)

= جتاس ق×جتا ق ن+جاس ق×جا ق ن×جتا ز زم

= جتا ٣٠ . ٨٥ × جتا ٣٤ ٢٨ + جا٣٠ . ٨٥ × حا ٣٤ ٢٨

× جتا ۲۳ ۲۳ ×

= 7770 \times 8770 \times 8770 \times 8777 \times

= ۲۷۱۲ر٠

.. س ن (البعد السمتى المحسوب)

*Y£ 17 =

جاززم × جاقن جا س ن 'A7 TE L= X VT TT L= = جا ١٦ ٤٧[،] ۱۹۹۸۰ × ۱۹۹۸۱ر۰ 97770 و = ١٩٤٥ و٠ ن. س (العــــنيمة) = ٩٦ = شمال ٠٠ ٩٦ شرق البعيد السميتي الحقييقي "YE 10 = "10 E0 - "9. T. = الف_____رق = ١٥ ك٧٠ - ١٦ ك٧٠ = ١٠ أقرب الى الشمس ثانيا _ النجم الطائر: ززم الطائر = ززج الطائر + الطول الافتراضي للراصد - .7 COT+ PT V. = P3 TFT" = P3 T." سق. λ) 1 = \cdot λ 1 - 1 - 1 1 - 1ق ن = جتا ۰۳ × ۵۸ × جتا ۱۶ ۲۸ + جا ۰۳ ۸۵ × ۵۸ جتا س ن × جا ١٤ ١٨ × ٩٤ ٢٠٠ = ۲۹۲۵ر · × ۲۵۲۶ر · + ۱۵۲۸ر · × ۸۸۸۳ر · . >44AA × = ۱۸۲۴ر۰

.. س (العزيمة) = ٥٦ ٣٧ من ١٨٠٠ = شمال ٢٠ ١٤٢ غرب البعد السمتى الحقيقى = ٠٠٠ ١٠ - ١٩ ٥٣ = ١١ ١٢٠ الفرب المي الكوكب الفسرق = ١١ ١٤٠ - ١٤ ١٢ = ٣٠ اقرب المي الكوكب

رابعا _ التوقيــع:

توقع نتائج الارصاد السابقة على لوحة مستوية ترسم عليها دواثر العرض مستقيمة متوازية بحيث تمثل المساغة ١٨٥٢ مترا دقيقة عرضية واحدة . كما ترسم خطوط الزوال مستقيمة متوازية بحيث تمثل المسافة (١٨٥٢م × جتا العرض الافتراضى) دقيقة طولية واحدة . ويستخدم مقياس رسم مناسب يتلائم مع دقة الرصد ، وقد اختير مقياس الرسم ١ : ١٠٠٠٠٠٠ للتوقيع في هذا لمتال .


من الرسم احداثيات الموقع الحقيقى للراصد :

عرض = ۵۳ مالا ٠

طول = ۳۰ ۲۸ ۲۷ شرقا ۰

الميــل	الزاوية الزمنية النجمية	ال اوية الزمنية الجرينتشية للنقطة الاولى من الحمل	الارتفاع الحقيقى	اسم الجرم	
الم °20 °09 شمالا	°۲۸۱ ′۱۸	٠١٣٣ ٢٢	°£V '£T	النجم العيوق	
١١ ٤٥ شمالا	29 07	172 -1	19 77	النجم الذنب	

الحسيل



شکل رقم (۵۳)

أولا - النجم العيسرق:

الحصول على الزاوية الزمنية المحلية للنجم العيوق لابد وأن يكون لدينا أولا الزارية الزمنية الجرينتشية له ، وهذه يمكن الحصول عليها من الزاوية الزمنية النجمية النجمية النجمية المعسل والزاوية الزمنية النجمية للعيسوق .

الزاوية الزمنية الجرينتشية للنجم العيوق

= الزاوية الزمنية الجرينتشية النقطة الاولى من الحمل + الزاوية الزمنية النجمية للعيوق

= 77° 771° + 11° 117° = .0° 313°

الزاوية الزمنية المحلية للنجم العيروق

الزاوية الزمنية الجرينتشية العيرق - الطرال الاغتراضى للراصد

= ۵۰ کاع می ۱۰ = ۴۹۰ = ۵۰ ۳۱۵ = ۱۰ کای شرقا

س ق (۹۰۰ ـ العرض الافتراضي للراصد)

= ··· · P' - 00 ' 77' = ·0' VF"

ق ن (۹۰ ـ ميــل الجــرم)

11 -1 = 10 09 - 9 - - =

```
جتاس ن (البعد السمتي المحسوب)
= جتاس ق × جتا ق ن + جاس ق × جا ق ن × جتا ز ز م
= جتا ٥٠ ٢٢ × جتا ١٠ ٤٤ + جا ٥٠ ٢٧ × جا ١٠ ٤٤ -
                          x حتا ١٠ ع٤٠
 = ۲۸۸۹ر۰ × ۷۱۹۱۷ر۰ + ۲۱۱۹ر۰ × ۱۹۲۸ در۰ × ۱۷۳۷ر۰
              = ۲۷۹۷رد، + ۱۶۵۹۱ = ۸۳۸۷ر۰
                      ن س ن (البعد السمتى المحسوب)
                           £7 TT =
                      جاس (جا العــــنيمة)
                  = ۱۸۱۷ر٠
                      .. س (العــــزيمة)
                               120 00 =
                     البعــــد السمــتي الحقيــقي
              *£Y \ \ \ = "£Y \ \ \ - " + \ \ \ \ - " =
       = ١٨ ٤٣ - ٢٢ ك = ٤٠ أبعد من النجم
                              ثانيا _ النجم الذنب:
  ز زج للذنب = ززج للنقطة الاولى من الحمل + ززن للذنب
```

= 1 · 371 + 70 P3 = 70 7 71"

ز زم للذنب = ززج للذنب - الطول الافتراضي للراصد = ۵۲ مربا ۱۸۳ - ۲۰ و ۱۹۹ مربا س ق للذنب = ٠٠ ٩٠ - ٥٥ ٢٢ = ٥٠ ٦٠٠ ق ن للذنب = ١٠ ٠٠ - ١١ ٥٤ = ٢٤ ١٤ جتاس ن (جتا البعد السمتي المحسوب للذنب) = جتا ٠٠ ٢٢ × جتا ٤٤ ٤٤ + جا ٠٠ ٢٧ × جا 'AE '0T X 'EE 'E4 - > OV4 + · > TV77 = = ۲۳۳۱ر٠ . س ن (البعد السمتى المحسوب) 'V. 'Y4 = جاس (جا العزيمة) جا ٥٣ × جا ٤٩ ٤٤ ٤٤° جا ۲۹ ۲۰ ۱۹۹۳۰ × ۲۰۶۸ر۰ 474847 = ۲٤٤٧ر ٠ . س (العزيمة) = شمال ٠٨ ٤٨ غرب البعد السمتي الحقيقي "V• "T" = "14 "TV - "4. ".. = = ۳۳ ۲۰ - ۲۹ ۲۰ = ۲۰ آبعد من النجم الفرق ثالثا - التوقيم : مقياس الرسم المستخدم = ١٠٠٠٠٠٠١

من الرسم احداثيات الموقع الحقيقي للراصد:

عرض = ۳۰ °۵۳ ۲۲ شمالا • ا ۳۰ ۵۵ ۸۸ غربا ۰

تمرينات تطبيقية:

١ - اوجد العرض الحقيقى الراصد في كل من حالات المرور الزوالي
 للشمس الآتية :

الميل وقت الزوال		قى التاريخ		حقیقر	رتفاع ال	^ں الا بی	العرض التقريبي		
١٦ شمال	71	۸ر۰۰'	۷ اغسطس	٠٣٠	777	۲ر ۵۵	۴۲°ج	٦.	1
۱۰ شمال	٥٦	٤ر١٧	۱۸ ابریل	٦٣	٥٥	۸ر۱۲	۳٦ ش	٥٠	ب
۲۱ جنوب	٣٢	۷ر۱۵	۲۹ نوفمبر	٣٨	٤٢	۲ره۰	۲۹ ش	٤٥	÷
۲۳ شمال			١٠ يونيو			۵ر۲۳			
١٦ جنوب	۲٥	۱ر۳۱	٤ فبراير	۸۲	٠٣	۲ر۵۰	۲۶ ج	۲٠	هـ

٢ - أوجد الموقع الحقيقي للراصد في كل من الحالات التالية:

أ - الموقع الافتراضي ٣٥ م ١٠٠ شمالا ، ٠٠٠ ٨٧ غربا

الارتفاع الحقيقى	الميسل	الزاوية الزمنية اسم الجرم الجرينتشية
*1A '01	٥٣ ' ٢٧ شمال	النجم المركب ٥٦ ' ٨٢'
٤٠ ٣٢	۱۸ ۲۳ شمال	النجم الحمل ٣٠ ٣٧

ب ـ الموقع الافتراضي ٠٥ - ٤٠ شمالا ، ٣٢ ٧٥ غربا

لحقيقى	الارتفاع ا	الميــل		الزاوية الزمنية الجرينتشية		اسم الجرم
• 0 •	77	11 شم	1 YA	111	72	النجم الدبران
74	۲1	٤٥ شمال	٥٩	1.7	٥٩	النجم العيوق
			,			النجم الشعرى
0 &	4.5	٥٠ شمال	۱۷	٨٢	۲٤	الشـــامية

ج _ الموقع الافترضي ٣٠ ٣٥ شمالا ، ٣٠ ٣٨ شرقا

	الارتفاع الـد	لزاوية الزمنية الميل الجرينتشية		_	اسم الجرم	
٠٦٦	** *	١٠ شمال	7 -0	'771	۳.	قلب الاســـد
٣٣	٤٩	١٠ شمال	9 19	704	٤٦	السماك الرامح

د ـ الموقع الافتراضي ٤٢ ٢٠ شمالا ، ٣٠ ٤٠ غربا

الارتفاع الحقيقى		الميـــل	الميـــل			اسم الجرم	
.05	1.9	•••	·	*72	۵γ	القمــــر	
۲۳	٥٣	۰۸ جنوب	١٤	102	٥١	النجم رجل	

٣ ـ وقع نتائج الارصاد الفلكية التالية على لوحة بمقياس ١ : ٢٥٠٠٠٠ ،
 وأوجد الموقع الجغرافي للراصد في كل حالة مما يلي :

1 _ الموقع الافتراضي ١٠ ٤٠ شمالا ، ٥٠ آ ٥٨ شرقا

العزيمة		_	عد السا المحسود	-	الارتفاع الحقيقى للجرم				
غرب	٠٥٠	·	شمال	٠٢٧	-74	٥٤	77.	744	11
غرب	77	٣٠	شمال	23	• 4	۲.	٤٧	۵١	۲٠

ب ـ الموقع الافتراضي ٣٠ ٥٠ ٢٢ جنوبا ، ٢٤ ٣٠ ٢٠٠ غربا

	العزيمة	تى المحسوب	ند اسسه	رم البه	فينى للج	ع الح	الارت
۱۱۱ شرق	نوب ۰۰ َ	۳۳. خ	٤٠	10 £	۲۵.	٦١٨	۲۰.
٤٦ شرق	نوب ۰۰	۲۲ خ	۱۷	٤A	٧٢	٤١	۱۸

ج ـ الموقع الافتراضي ٥٠ ٢٧ ٢٠ شمالا ، ٣٠ ١٠ ٢١ شرقا

العريمة	تی	بد السم لحسوب	. البه اا	نيقى	الارتفاع الحقيقى للجرم		
شمال ۰۰ ۱۵۲ شرق	*££	۳٠	11	*£0	۲۲.	*£ A	
شمال ۰۰ ۱۶۲ غرب	44	۲1	٣٦	77	44	••	

٤ -- وقع نتائج الارصاد الفلكية التالية على لوحة بمقياس ١ : ١٠٠٠٠٠ ،
 وأوجد الموقع الجغرافي الحقيقي للراصد في كل حالة مما يلي :

أ - الموقع الافتراضي ٣٠ ٢٠ ٢٤ شمالا ، ٥٠ ١٥ . ١٠ شرقا

العزيمة	البعد السمتى المحسوب			الارتفاع الحقيقى للجرم		
شمال ۳۰ کم شرق	٥٢٥	۲.	^0 A		74	
شمال ۱۰ ۲۲ غرب	22	١٠	. 27	٤٥	٤٩	17

ب _ الموقع الانتراضي ١٠ ٢٤ ٣٦ جنوبا ، ٤٠ ١١ ٧٨ غربا

العريمة		تی	البعد السمتى المحسوب			الارتفاع الحقيقى للجرم		
• شرق	جنوب ۲۰ ۲۰	,"٣٤	٢٤"	۲٠.	•00	٦٧	۲۳٤	
۱ شرق	جنوب ۳۰ ۱۸	٤٠	٠٨	• 0	٤٩	٥٢	٠٣	

ج ـ الموقع الافتراضي ٢٠ ٢٠ م. شمالا ، ٠٠ ١٦ ١٠ شرقا

العنزيمة	,	البعد ال المحسو	الارتفاع الحقيتى للجرم		
ال ۲۰ ۱۳۲ شرق	۲۷° شم	77 29	٠٢ ٢٣ ٢٠		
ال ٥٠ ١٤١ غرب	۲۶ شم	77 77	77 YY 0 F		



الفصل الخامس حسسوكات الارض

تتاثر البيئة الارضية بصورة مباشرة بالحركات المختلفة للارض في الفضاء وما ينتج عنها من ظواهر فلكية كالليل والنهار والفصول الاربعة وللارض حركتين رئيسيتين هما : حركتها حول محورها ، وحركتها حول الشمس ، ونتيبة لحرئة الارض اليومبة حدرل محورها من الغرب الى الشرق تبدو لنا القبة السماوية وكانها السطح الداخلي لكرة مجوفة مركزها الارض تدور حول نفس المحور ولكن من الشرق الى الغرب وتكمل دورة واحدة كل ٢٣ ساعة و ٥٦ دقيقة ،

let _ حركة الأرض حول محورها Revolution

تدور الارض حول محورها في ٢٠٠٥ ٢٣ ، وتسمى هذه المدة الرمنية باليوم النجمى ، ويتحدد طول هذا اليوم بواسطة النجوم ، فعند رصد موقع نجم ما بالنسبة لنقطة معينة على سطح الارض في لحظة معينة واعادة رصده في اليوم التالى أي بعد أن تدور الارض حول نفسها دورة كاملة ، فان المدة الزمنية بين الرصدتين تسمى باليوم النجمى ، أما الفارق الزمني بين زوال الشمس على خط زوال معين ووقت زوالها على نفس الخط في اليوم التالى فمقداره ٢٤ ساعـة بالضبط ، وتسمى هذه المدة الزمنية باليوم الشمسي ، وسوف يدرس فيما بعد كل من اليوم النجمي Sideral day ويمكن تحديد اتجاه دوران الارض باحـدي واليوم الشمسي ، واليوم الشمسي ، وسوف يدرس فيما بعد كل من اليوم النجمي Solar day واليوم الشمسي ، واليوم الشمسي ، وسوف يدرس فيما بعد كل من اليوم النجمي العرب باحـدي واليوم الشمسي ، واليوم الشمسي ، واليوم الشمسي ، وسوف يدرس فيما بعد كل من اليوم النجمي العرب باحـدي

١ ــ اذا تخيلنا اننا ننظر الى نقطة القطب الشمالى من ارتفاع ما
 فى الفضاء فاننا نرى الارض تدور فى اتجاه ضد عقرب الساعة •

٢ ــ اذا وضعنا اصبعنا فوق نقطة ما على سطح نموذج كروى للارض القرب من دائرة استوائه ودفعنا هذا النموذج نحو الشرق فاننا نجعل الارض تدور في اتجاه دورانها الصحيح .

٣ ـ اتجاه حركة دوران الارض عكس اتجاه الحركة الظاهرية للشمس والنجوم في القبة السماوية ، وحيث تتحرك هذه الاجسرام السماوية من الشرق الى الغرب فإن الارض لابد وأنها تدور من الغرب الى الشرق .


سرعة دوران الارض حول محورها: يمكن حساب سرعة دوران الارض حول نفسها عند نقطة واقعة على دائرة عرض معينة بقسمة طول محيط تلك الدائرة على ٢٤ ساعة • فاذا كانت هذه النقطة على دائرة الاستواء فيان سرعة الدوران = ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ خ ٢٤ ساعة = ١٦٦٦٦٦٦ كم/الساعة • اما اذا كانت هذه النقطة واقعة على دائرة عرض ٠٦٠ فان سرعة الدوران = ٢ ط (نق × جتا ١٠٠) خ ٢٤ = ٨٣ر٨٣٨كم/الساعة • أى أن سرعة دوران الارض عند عرض ٠٦ = نصف سرعة دورانها عند الاستواء ، وعلى ذلك فان سرعة الدوران عند القطب = صفر • ولا يستطيع سكان الارض ادراك هذه الحركة لانها تتم بمعدل ثابت ، ونخلص من ذلك بنتيجة هامة ادراك هذه الحركة لانها تتم بمعدل ثابت ، ونخلص من ذلك بنتيجة هامة العرض ، أى أنها تتناقص من الاستواء نحو القطبين ويترتب على هذه الترض هامتان هما:

1 ـ نشأة قوة طاردة مركزية تعمل على قذف الاجسام الى الضارج نحو الفضاء • ولكن قوة الجاذبية الارضية التى تبلغ ٢٨٩ مرة قدر قوة الطرد المركزى عند الاستواء تعمل فى الاتجاه المضاد وتثبت الاجسام على سطح الارض وتؤثر قوة الطرد المركزية فى وزن الاجسام على سطح الارض اذ تؤدى الى تناقص الوزن تدريجيا بالاتجاه من القطبين نصو دائرة الاستواء •

٢ - تنحرف الرياح والمياه الجارية الى يمين اتجاهها فى نصف الكرة الشمالى والى يسار اتجاه حركتها فى نصف الكرة الجنويى نتيجة لتناقص سرعة الدوران من الاستواء نحو القطبين • وتسمى هذه القوة التى تعمل

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

على انحراف الرياح بقوة كوريليوس ولذلك نرى أن الرياح التجارية المخارجة من نطاق الضغط المرتفع وراء المدارين (عروض الخيل) والمتجهة نحو نطاق الضغط المنخفض الاستوائى (الرهو الاستوائى) لا تهب فى اتجاه شمالى/جنوبى فى نصف الكرة الارضية الشمالى ولا فى اتجاه جنوبي/ شمالى فى نصف الكرة الجنوبى ولكنها تنحرف الى سمين اتجاهها فتصبح شمالية شرقية فى الشمال والى يسار اتجاهها فتصبح جنوبية شرقية فى الجنوب وبشبهها فى ذلك الرياح القطبية المتجهة من الضغط المرتفع المجنوبى نصو الضغط المرتفع القطبى نصو الضغط المنخفض الستينى والما الرياح الغيربية (العكسية) فيكون اتجاهها جنوبى غربى/شمالى شرقى فى نصف الكرة الشمالى وشمالى غربى جنوبى شرقى فى نصف الكرة الشمالى وشمالى غربى جنوبى شرقى فى نصف الكرة الشمالى و



الاعتدالين ۽ يتساوی طول الليل والمتار علی سطح الأسمین

شکل رقم (۵۵)

ظاهرة الليل والنهار:

ينتج عن دوران الارض حول محورها _ الذي يميل بزاوية قدرها

'۲۲ ۲۲ من المستوى الراسى _ امام الشمس وجود دائرة الاضاءة Cricle of من المستوى الراسى _ امام الشمس وجود دائرة الاضاءة illumination وهى الدائرة العظمى التى تفصل باستمرار بين نصف الارض المضىء «النهار» ، ونصفها المظلم «الليل» وهذه الدائرة فى حركة دائمة لارتباطها بحركة الارض المستمرة امام الشمس مصدر الضوء .

تقسم دائرة الضوء دوائر العرض الى قسمين متساويين فيتساوى طسول الليل مع طول النهار على سطح الارض وذلك فى الاعتدالين الربيعى والخريفى (شكل ٥٤)، اما فى الانقلابين الصيفى والشتوى فان دائرة الضوء تقسم دوائر العرض التى تمر بها الى أجزاء غير متساوية باستثناء دائرة الاستواء التى تقسمها الى قسمين متساويين ، وتلامس الدائرتين القطبيتين وتبعا لموضع دائرة الضوء 'ثناء الاستسلاب الصيفى المنسالي تصبح المناحلي الواقعة وراء الدائرة القطبية الشمالية فى نهار مدته ٢٤ ساعة فى الميوم بينما العكس صحيح وراء الدائرة القطبية الجنوبية حيث الظلام مدته ٢٤ ساعة فى اليوم ويؤدى هذا الى تزايد طول النهار بالابتعاد من دائرة الاستواء نحو القطب الشمالى ، وتناقصه بالاتجاه صوب القطب الجنوبي.

حساب طول الليل والنهار على سطح الارض:

يتم ذلك برسم دائرة تمثل الارض بنصف قطر تبعا لمقياس رسم منتخب • ولسهولة العمل فان الابعاد المالية لنصف قطر الارض تتخذ اساسا للعمل:

نق الارض	مقياس الرسم	
۱۸۵ر۳ سم	۱ : ۲۰۰ ملیون	
۳۷ر ۳ سم	۱ : ۱۰۰ ملیون	
۷۶ر۱۳ سم	۱ : ۵۰ ملیون	
۸۵ر۳۱ سم	۲۰:۱ ملیون	
۷۰ر۳۳ سم	۱۰:۱ ملیون	
۰ <u>۲</u> ۱۳۷ سم	۱ : ٥ مليون	

الاتندب الشقى الشمالى . تقييرالطارتى تقت الله الشمائ وميلول من تقلف الله الميتيليه لاطل الليل الأثم وراء المائزة القليه الشماليم ع والهار الملتم وراء المائزة القليم الحينوميم .


داؤة الإمكاوه 24.0 دائخة الإمهاده 1

الاتقعن الصيفي الشمالى ؛ بطول المكارئ تعت الده الثمالى ويتصرش نصعا الاه الحيوك . عدفيًك الكار المائم وراء المائره المنظيم الثما لميه ع واللج المنائم وراء المائزة المنظيم الثما لميه ع

- ١ ـ ترسم الدائرة بمقياس رسم مختار ، ويبين عليها محور الارض مائل عن الوضع الراسي بزاوية قدرها ٢٧ مائل عن الوضع الراسي بزاوية قدرها ٢٧ مائل عن الوضع الراسي بزاوية قدرها ٢٧ مائل عن الوضع الراسي بزاوية قدرها ٢٠٠٠ مائل عن الراسي براوية قدرها ٢٠٠٠ مائل عن الوضع الراسي براوية قدرها ٢٠٠ مائل عن الوضع الراسي براوية قدرها ٢٠٠ مائل عن الوضع الراسي براوية قدرها ٢٠٠ مائل عن الراسي براوية قدرها وراسي براسي ب
 - ٢ ـ يرسم القطر العمودي عليها ممثلا لدائرة الاستواء ٠
- ٣ ــ ابتداء من القطر الاستوائى توقع زاوية بمقدار العرض المطلوب
 حساب طول الليل والنهار عليه ، وذلك من مركز الدائرة .
- ٤ ـ يرسم من نقطة تقابل ضلع الزاوية مع محيط الدائرة خطا يوازى
 القطر الاستوائى فيمثل قطر دائرة العرض المطلوبة •
- ٥ ــ يرسم قطر دائرة الضوء كخط رأسى ينصف دائرة الارض الى قسمين احدهما يمثل النهار وهو المواجه لأشعة الشمس والآخر يمثل الليل المظاهر لها ، وذلك حسب عرض تعامد الشمس .
- تقاطع قطر دائرة الضوء مع قطر دائرة العرض المطلوبة فى نقطة يقاس الجزء من دائرة العرض الواقع فى القسم الذى يمثل النهار ،
 كما يقاس الجزء الواقع فى قسم الليل وتمثل النسبة بينهما النسبة بين طول الليل والنهار بضرب النسبة × ٢٤ ساعة ينتج لنا طول النهار وطول الليل (شكل ٥٦) •

الوقت وعلاقته بدوران الارض حول محورها:

للوقت دور كبير في نشاط الانسان اليومي ، وهو يقاس بطرق عدة يعتمد بعضها على تكرار الظواهر الارضية ، وتسمى هذه الطرق بالساعات الطبيعية ، كما عرف الانسان بعد ذلك الساعات الميكانيكية ، ويعد دوران الارض حول محورها مقياسا طبيعيا لقباس الوقت ، حيث أن هذا الدوران يسمح لبعض الاماكن باستقبال ضوء النهار بينهما تكون أماكن أخرى في الظلام ، وتدور الارض من الغرب الى الشرق كما ذكرنا ، وفيما عدا المنطقتين الواقعتين خلف الدائرتين القطبيتين حيث يستمر المنهار أو الليل المنطقتين الواقعتين خلف الدائرتين القطبيتين حيث يستمر المنهار أو الليل المناعة ، فانه خلال النهار تظهر الشمس فوق الافق الغربي ، ومع حركة الى أعلى نقطة في قوس مسارها ثم تهبط باتجاه الافق الغربي ، ومع حركة الشمس الظاهرية هذه فان اتجاه وطول ظل الاشياء يقفير ، اذ يحدث أطول



شکل رقم (٥٦)

نسبة طول الليل: طول النهار على دائرة عـرض ٤٠ شمـالا = ١: ١٧٨ . طول النهار = ٣٩ر٥ ساعة طول الليل = ٢١ر٨ ساعة

نسبة طول النهار : طول الليل على دائرة عرض ٢٠ جنوبا = ١ : ٢٦ر٤ ٠ طول النهار = ٢٥ر٤ ساعة طول الليل = ٢٤ر١ ساعة


ظل فى أول النهار ويكون اتجاهه ناحية الغرب ثم ياخذ فى القصر تدريجيا حتى يصبح أقصر ظل عندما تكون الشمس فى أعلى وضع لها فى السماء ويحل وقتئذ وقت الزوال المحلى (الظهر) كما يحل على الاماكن الواقعة على نفس خط الزوال • ثم ياخذ الظهل فى الطول التدريجي مرة أخسرى حتى يصل الى أطول ظل فى آخر النهار عند مغيب الشمس ويكون اتجاهه ناحية الشرق • ولقد استخدمت المزاول الشمسية (طول ظل الاشياء) فيما مضى لقياس التوقيت الظاهرى المحلى •


ويبين الجدول التالى اختلاف طول النهار خلال شهور السنة على دواثر عرض مختلفة:

ソレ	۰۷ شو	71	۰ ۳ شم	7/	۵۰ شم	اء	الاستو	العرض
س	ق	س	ق	س	ق ،	س	ق	الشهر
(ظلام)	صفر	7	٤٢	٨	٣٣	17	۸ر۷	يناير
٤	۸ر۸۵	٩	۲ر۱	١.	• •	١٣	۸ر۷	فسبراير
4	٤ر ٥٩	11	٤٢	11	٦ر٤٤	١٢	۸ر۷	مسارس
١٤	44	١٤	۲۸۲	۱۳	٤١١٤	17	۸ر۷	ابريـــل
١٨	٦ر٧٥	١٧	۸ر۱	10	۸ر۱۹	11	۸٫۷	مـــايو
37	٠٠نهار	١٨	٤ر ٢٥	17	۲ر۱۳	17	۸ر۷	يونيسو
4 £	٠٠نهار	۱۷	۸۲۸	١٥	۸ر ٤٩	17	۸ر۷	يوليــو
١٥	هر ۳۰	١٥	٣٣	1 £	72	۱۲	۸ر۷	أغبطس
11	۸۰۰۸	۱۲	٦ر٥١	11	٣٦	17	۸ر۷	سبتمبر
11	۲.	١.	۲ر۷	١.	۸ر۲٤	١٢	۸ر۷	اكتسوبر
٦	44	٧	۲۲	٩	۸ر۱	18	۸ر۷	نزفمببر
(ظلام)	صفر	٥	۲ر۵۵	٨	٤ز٥	17	۸ر۷	ديسمـبر

التوقيت العالمي Standard time :

تتحرك الشمس حركة ظاهرية بمعدل ثابت ، ويكون التوقيت الشمس أثناء اليوم متساويا عند جميع النقط الواقعة على خط الزوال ، وعلى هذا فان جميع النقط الواقعة على خط زوال جرينتش لها نفس التوقيت الشمس ، ويعرف التوقيت عند خط زوال صفر بتوقيت جرينتش أو التوقيت العالمي الذي يبدأ منه التوقيت اليومي ، وقد اتخذ من وقت الزوال (الظهر) على خط الصفر على أنه يحل في تمام الثانية عشر ظهرا (ولذلك يسمى هذا الخط بنصف دائرة النهار) ، بينما في نفس الوقت تدق الساعة الثانية عشر منتصف الليل على خط زوال ١٨٠ (ولذلك يسمى هذا الخط بنصف دائرة الليل) .





شکل رقم (۵۷)

فروق التوقيت: باعتبار ان الشمس تدور حول الارض ظاهريا من الشرق الى الغرب بمعدل ٢٤ ساعة لاتمام رحلتها حول الارض ، فمعنى ذلك ان الشمس تمر عبر ٣٦٠ درجة طولية خلال ٢٤ ساعة ، اى انها تقطع ١٥ درجة طولية كل ٤ دقائق ، وعلى ذلك فان التوقيت المحلى فى المناطق الواقعة شرق جرينتش يكون متقدما عن توقيت جرينتش ، بينما تلك الواقعة غرب جرينتش يكون التوقيت المحلى متأخرا عنه ، فاذا كان التوقيت عن خط زوال ٥٥ شرقا هو السادسة مساء فان توقيت جرينتش يكون الثالثة مساء نا وعند خط زوال ٣٠ غربا الواحدة مساء ، وعند خط زوال ٣٠ غربا الواحدة مساء ، ويستفاد من فرق التوقيت معرفة التوقيت المحلى اذا عرف التوقيت عند جرينتش ،

المناطق الزمنية World time zones :


قسم سطح الارض الى عدة مناطق زمنية ، بحيث تحتوى كل منطقـة

جزء منه محصور بين ١٥ طولية · وبذلك نجد أن سطح الارض يحتوى على ٢٤ منطقة زمنية بعدد شاعات اليوم الواحد · وتقع المنطقة الزمنية الاولى بين خطى زوال ٥ر٧ شرقا ، ٥ر٧ غربا والتوقيت القياسى لها هو التوقيت المحلى لجرينتش · أما التوقيت القياسى للمنطقة الواقعة بين ٥ر٧ ، ٢٣ شرقا فانه مماثل للتوقيت المحلى لخط زوال ١٥ شرقا · وهكذا فالتوقيت القياسى للمناطق المتالية شرق جرينتش هو التوقيت المحلى لخطوط زوال ١٥ ، ٣٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٠ مدرجة شرق ، وهو ساعة ، ساعتان ، ثلاث ساعات ، أربع ساعات ، وهو التوقيت المحلى والمناطق المتالية غرب جرينتش يكون توقيتها القياسى هو التوقيت المحلى لخطوط زوال ١٥ ، ٣٠ ، ١٥ ، ١٠ ، درجة غرب ، وهو ساعة ، ساعتان ، للاث ساعات ، بعد توقيت جرينتش ، وتعدل حدود المناطق الزمنية في بعض الاماكن لتساير الحدود السياسية (شكل ٥٨) ،

خط التاريخ الدولي The International Date Line خط

باعتبار أن خط جرينتش هو خط الصفر والى الشرق منه ١٨٠ خط زوال ، وهذا يعادل ١٢ منطقة زمنية ، فان هـذا يعنى أن القوت يكون متقدما بـ ١٢ ساعة من التوقيت المحلى لجرينتش ، أما الى الغرب من خط الصفر وحيث هناك ١٢ منطقة زمنية ايضا فان الوقت يكون متأخرا بـ ١٢ ساعة عن التوقيت المحلى لجرينتش ، والتطابق بين خطى زوال ١٨٠ شرقا و ١٨٠ غربا أمر مسلم به ، ولكن تكمن المشكلة هنا في أن يكون لمكان واحد توقيتين مختلفين ، وعلى فرض أن الساعة = صفر (٢٤٠٠) عند جرينتش فمعنى ذلك أن الساعة ستكون ١٢ ظهرا عند كل من خطى زوال ١٨٠ شرقا و ١٨٠ غربا (علما بأنهما خط واحد) ، وهذا صحيح الا أن الفارق بينهما الله سيكون عند خط زوال ١٨٠ شرق وغرب وعندها فان اليوم يكون واحدا الليل سيكون عند خط زوال ١٨٠ شرق وغرب وعندها فان اليوم يكون واحدا ولكن لو افترضنا أن الساعة تعادل ٢ مساء (١٨٠٠) عند جرينتش واليـوم ولكن لو افترضنا أن الساعة تعادل ٢ مساء (١٨٠٠) عند جرينتش واليـوم ولكن لو افترضنا أن الساعة صفر (٢٤٠٠) منتصف الليل عند خط زوال ١٨٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل رقم (۸٥)

nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

شرقا · بينما الساعة ستكون الثانية صباح يوم الاربعاء أى بعد منتصف الليل عند خط زوال ١٢٠ شرقا، والسادسة صباح يوم الاربعاء عند ١٨٠ شرقا، اما

6170 £17. ١٦٥ جزرالونخيان . جزرهاوای -جزرمارشاك ١٣٠٥٠ مل جندان ٠٥١٤ ١٥٠٤ شکل رقم (٥٩)

الى الغرب من جرينتش فيكون الوقت عند طول ١٢٠ غـربا (عندما يكون الوقت عند جرينتش ٦ مساء) الساعة العاشرة صباحا من يوم الثلاثاء والسادسة صباحا من يدوم الثلاثاء عند ١٨٠ غربا و هكذا نجد أن خط زوال ١٨٠ شرق مع غرب واللذان يعبران عن مكان واحد، لهما تاريخين مختلفين. ولما كان من غير المستحب أن يكون لمكان واحد تاريخين مختلفين فقد اتفق على أن يبدأ كل يوم جديد من خط التاريخ الدولى والذى ينطبق على خط زوال ١٨٠ شرق غرب • ويتحاشى هـذا الخط سطح اليابس ويمسر فسوق المسطحات المحيطية (شكل ٥٩) وعلى من يعسبر خط التاريخ الدولى تعديل تاريخ الوقت • فلو تم الانتقال من الشرق الى الغرب يجب تقديم

_ 14. -

المتاريخ يوما ، واذا حدث العكس فيجب عندها تاخير التاريخ يوما ، على سبيل المثال عند عبور المحيط الهادى من نيوزيلندا الواقعة غرب خط التاريخ الدولى باتجاه امريكا الجنسوبية شرق خسط التاريخ الدولى فمن الضرورى نغيير التاريخ فاذا كان التاريخ هسو يوم الاثنين في نيورك ده فمعنى ذلك سيكون التاريخ يوم الاحد في امريكا الجنوبية .

اليسوم الشمسي Solar Day:

يحدد اليوم الشمس بالمدة الزمنية الفاصلة بين مرور الشمس على خط زوال واحد مرتين متتاليتين ، او بمعنى آخر يحدد بالفترة الزمنية بين وقت الزوال المحلى ووقت الزوال التالى له ، وعلى هذا فان الفترة بين زوالين متتاليين غبر ئائة ، اذ ان الفترة بين كل عبور لدائرة نصف النهار تتغيير على مدار السنة ، ويتاثر التوقيت المحلى بعدم ثبات طول اليوم الشمسى ، ويرجع ذلك الى شكل مدار الارض شبه البيضاوى من جهة ، والى ميل محور الارض على مدارها من ناحية اخرى ، واليوم الشمس المتوسط هو متوسط طول الايام الشمسية خلال السنة ، اى تجمع اطوال الايام الشمسية ويقسم المجموع على ٣٦٥ ، ويقسم الموم الشمس المتوسط الى ٢٤ ساعة ، ويقسم المجموع على ٣٦٥ ، ويقسم اليوم الشمس المتوسط الى ٢٤ ساعة ، الواحدة = . . أبه من اليوم الشمس ، ويتلاش الاختلاف بين اليوم الشمس واليوم المتوسط المحلى اربع مرات سنويا وذلك في ١٥ ابريل ، ١٥ يونيو ، ٣١ اغسطس ، ٢٢ ديسمبر ،

اليسوم النجمى Sidereal day :

هو عبارة عن المدة الزمنية الفاصلة بين رصد نجم ثابت مرتين متتاليتين من نفس المكان على سطح الارض · واذا رصدنا نجم ثابت في منتصف لليلة ما ، وحاولنا رصده في نفس المكان في منتصف الليلة التالية فاننا نلاحظ ان النجم في غير مكانه لان الارض تكون قد تحركت خلال الاربع وعشرون ساعة درجة واحدة تقريبا في رحلتها شرقا حول الشمس · وعلى ذلك يظهر النجم الى اليمين أي غرب موقعه السابق قليلا متاخرا قرابة أربع دقائق · وفي كل ليلة يظهر هذا النجم وغيره من النجوم على مسافات أبعد الى الغرب


verted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الى ان تعود الى مواقعها الاصلية بعد عام • ويقل اليوم النجمى عن اليوم الشمسى بمقدار ٣ دقائق ، ٥٦ ثانية (شكل ٦٠) •

اليوم الشمسى - اليوم النجمى = ٣ دقائق و ٥٦ ثانية ٠

اليوم النجمى = اليوم الشمسى (٢٤ ساعة) - ٣ دقائق و ٥٦ ثانية = ٤ ثانية ٥٦ دقيقة ٢٣ ساعة ٠

فاذا كان التوقيت الشمسي هـو ١٢ ظهـرا فأن التوقيت النجمي يكون ١٢٠٥٠٠٠٠٠



تحديد وقت زوال الشمس:

عرفنا فيما سبق انه يمكن تحديد عرض مكان الراصد فى اى وقت من اوقات السنة عن طريق قياس زاوية ارتفاع الشمس عن خط الافق فى وقت الزوال ومعرفة عرض تعامد الشمس ويعنى هذا أمران:

١ معرفة وقت الزوال بدقة حتى يمكن قياس زاوية ارتفاع الشمس
 في تلك اللحظة •

٢ ــ معرفة عرض تعامد الشمس ٠

وليس وقت الزوال هو الساعة الثانية عشر ظهرا كما يظن الكثيرون .

ولتحديد وقت زوال الشمس بالضبط ، يتم تثبيت شاخص في وضع

راسى تماما ، واللحظة التي ينطبق فيها ظل الشاخص على اتجاه الشمال الجغرافي تكون هي وقت الزوال تماما ، وتكون الشمس وقتئذ فسوق خط الزوال المار بهذا الشاخص ، ويلاحظ عند تسجيل وقت الزوال هذا على مدار السنة بهذه الطريقة انه يحل احيانا مبكرا عن الثانية عشر ظهرا ببضع دقائق ، واحيانا اخرى متاخرا بضع دقائق ، وفي اربعة ايام فقط من ايام السنة تكون الشمس فوق خط زوال الشاخص في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا • ويعرف الفرق الزمني بين الساعة الثانية عشر ظهرا (وقت زوال الشمس الظاهري) ووقت زوال الشمس الحقيقي بمعادلة الوقت Equation of time • ويقال أن الشمس قد أسرعت عندما تصبح فوق خط الزوال قبل الثانية عشر ظهرا ، وتصبح اشارة معاداة تصحيح الوقت سالبة ، وعندما تاتى فوق خط الزوال بعد الثانية عشر ظهرا يقال أن الشمس قد أبطأت واشارة التصحيح موجبة • ويلاحظ أن الشمس تتعامد على خط الزوال مبكرا في الفترة بين سبتمبر وديسمبر ، وتتعامد متاخرة في الفترة بين يناير ومارس ٠ وخلال هاتان الفترتان فان قيمة التصحيح في معادلة الوقت تكون + ١٦ دقيقة ، - ١٤ دقيقة على الترتيب فتضاف أو تطرح الى الثانية عشر ظهرا • وتسرع الشمس مرة أخرى خلال شهر مايو وقيمة التصحيح تساوى ٤ دقيقة ، كما تبطىء خلال شهرى يوليو واغسطس وقيمة التصحيح له٦ دقيقة ٠

: The analima الاناليما

يمكن معرفة قيمة التصحيح واشارته الجبرية في معادلة الوقت في أي يوم من أيام السنة عن طريق نموذج بياني يعرف باسم الاناليما (شكل ٢٦) . ويبين هـذا النموذج البياني العـلاقة بين قيمة التصحيح وعـرض تعـامد الشمس . وقد تم توقيع قيم التصحيح على يمين ويسار خط راسي أوسط ، حيث يبين الجانب الايمن حالة الشمس البطئية أي أن اشارة التصحيح تكون موجبة ، والعكس على الجانب الايسر أي حـالة الشمس السريعة واشـارة التصحيح سالبة ، كما وقعت قيم عـرض تعـامد الشمس أعلى وأسفل خط أفقى أوسط ، وتتراوح هذه القيم بين ٥ر٣٠ شمالا ، ٥٣٦٠ جنوبا ، وعند

توصيل نقط قيم التصحيح الموقعة أمام عرض تعامد الشمس لكل يوم من أيام السنة يتكون نموذج الاناليما الذي يشبه رقم 8 الافرنجي •

ويرجع تباين حركة الشمس الظاهرية بالاسراع أو الابطاء الى اختلاف سرعة حركة دوران الارض حول الشمس على مختلف اجزاء مدارها فعندما تكون الارض في منطقة الاوج تسرع من حركتها الدورانية حول الشمس وحول نفسها والعكس صحيح عندما تكون في منطقة الحضيض .


استخدام الاناليما:

عند استخدام الاناليما لحساب وقت زوال الشمس الصحيح ، يفترض في البداية أن وقت الزوال يحل في الساعة الثانية عشر ظهرا ، ثم تضاف قيمة التصحيح اذا كانت الشمس بطيئة ، وتطرح اذا كانت الشمس سريعة .

مثال: احسب وقت الزوال الصحيح في مدينة الاسكندرية يوم ٢٥ فبراير اذا كان الاحداثي الفلكي لها هو ٠٠ ٣١ ، ٥٤ ٢٩ ق .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





المتعالمة النباليما


شکل رقم (۳۱)

ظاهرة الشفق Twilight

الشفق هو الضوء الذي يظهر في الافق قبل شروق الشمس وبعد غروبها ويطلق احياتا هذا التعبير على الفترة الزمنية بين ظهور ضوء الشمس وشروقها الحقيقي فوق الافق ، وبين اختفاء الشمس تحت الافق واختفاء ضوئها ، وتقدم هذه الظاهرة اضافة هامة الى طول النهار خاصة في العروض العليا ، ولتوضيح ذلك ، نفترض أن النهار يحل عند شروق الشمس فوق الافق الشرقي ، وأن الليل يحل بصورة فعلية عند غروب الشمس تحت الافق الغربي ، وفي هذه الحالة فأن طول النهار يمكن اعتباره من لحنية بزوغ الشمس حتى لحظة غروبها ، وطول الليل هو من لحظة غروب الشمس بروغ الشمس حتى لحظة غروبها ، وهذا التحديد لطول كل من النهار والليل صحيح من وجهة النظر الفلكية ، ولكن في حقيقة الامر فأن النهار – أي اضاءة الكون بيحل قبل بزوغ الشمس فوق الافق الشرقي بفترة زمنية ، ويحل الليل – أي اظلام الكون – بعد غروب الشمس تحت الافق الغربي بفترة زمنية ، وهاتان الفترتان اللتان يضاء فيهما الكون قبل شروق الشمس وبعد غروبها يمكن الفاتهما الى فترة النهار من وجهة النظر العملية ،

ويعزو الشفق الى وجود الغبار وذرات الماء عائقين فى الجو ، حيث يؤديا الى انكسار أشعة الشمس عند اختراقها الغلاف الغازى وانحنائها نحو سطح الارض ، وتعتمد فترة دوام الشفق على سمك الغلاف الغازى وكمية ما به من مواد عائقة ، ودرجة انحدار الشمس تحت الافق ، وزاوية مستوى مسار الشمس فى القبة السماوية التى تحددها درجة عرض المكان (شكل٦٢)، فعندما يكون مستوى مسار الشمس عموديا أو قرب ذلك كما هـو الحال فى النطاق الاستوائى ، فان الشمس ترتفع من تحت الافـق الشرقى وتغطس تحت الافق الغربى بسرعة معدلها ١٥ /الساعة ، أما فى العروض العليا فان معدل سرعة ارتفاع أو غطس الشمس يكون أبطأ بسبب ميل مستوى مسار الشمس ، فعلى سبيل المثال تبلغ قترة دوام الشفق فى الاعتدالين عند دائرتى عرض ٠٠ شمالا وجنوبا ضعف فترة دوامه عند الاستواء ذلك لان مسـتوى

مسار الشمس يصنع في ذلك الوقت زاوية قدرها ٣٠ مع المستوى الافقى (٩٠ - ٦٠ = ٣٠) .



شخل رقم (٦٢)

وينقسم الشفق تبعا لدرجة انحدار الشمس تحت الافق الى ثلاثة انواع هى:

1 ـ الشفق الفلكى Astronomicul twilight : ويظهر فى الصباح عندما تكون الشمس تحت الافق الشرقى بـ ١٨ ، وينتهى فى المساء عندما تصبح الشمس تحت الافق الغربى بـ ١٨ ، وهو عبارة عن ضوء فضى خافت .

٢ ــ الشفق البحرى Nautical twilight : عندما تكون الشمس تحت الافق بـ ١٢ ، فان ضوء الشفق يصبح اكثر وضوحا ولكنه مازال ضعيفا لا يسمح الا برؤية المخطوط الخارجية المحددة للمرتفعات والمبانى والاشجار، وخط الافق غير محدد ، وتظل النجوم التى يسترشد بها الملاحون ظاهرة في السماء ، ولذلك سمى بالشفق البحرى .

٣ ـ الشفق المدنى Civil twilight: يتحدد هذا الشفق بكمية الضوء
 التى تسمح بممارسة العمل خارج المنزل دون الحاجة الى اضاءة صناعية،
 وفى ذلك الوقت تكون الشمس تحت الافق بـ ٦٠٠٠

وتزداد فترة دوام الشفق بالتقدم من الاستواء نحو القطبين ، فالشفق الفلكى فى المنطقة المدارية اقصر منه فى اى مكان آخر على سطح الارض، اذ يدوم هناك لمدة ٧٢ دقيقة فقط • وهناك خطأ شائع مؤداه أن الشمس فى

السطاق الاستوائى تثرق وتغرب بصورة فجائية ، اى ان فترة دوام الشفق قصيرة جدا ، ولقد اثبتت ارصاد محطة هارفارد الفلكية فى مدينة آركيبا محواته أركيبا المتعافى بيرو ، والتى تقع فى المنطقة المدارية (٢٠ ١٦ ج.)، وعلى ارتفاع ٢٠٠٠ قدم فوق مستوى سطح البحر ، وتتميز بهوائها النقى الجاف تعتبر هذه الظروف مثالية كى تكون فترة دوام الشفق قصيرة ـ ان الشمس قد غربت فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بالتوقيت المحلى ، وفى السادسة اى بعد ثلاثين دقيقة استطباع الراصد قراءة ورقة مكتوبة بالآلة الكاتبة بسهولة ، وفى السادسة والنصف تمكن من قراءة ساعة اليد لمعرفة الوقت بوضوح ، وفى السادسة واربعون دقيقة اى بعد سبعين دقيقة من الوقت بوضوح ، وفى السادسة واربعون دقيقة اى بعد سبعين دقيقة من غروب الشمس كان الضوء فى الافق الغربي لامعا بدرجة نكفى كى يلقى جسم ما بظله على سطح أبيض أو فاتح اللون وفى السادسة وخمسون دقيقة المنافق تماما .

أما فى العروض العليا ، ونتيجة للميل الكبير لمستوى مسار الشمس ، فان الشفق يدوم لفترة زمنية طويلة ، ففى النطاق الواقع بين دائرتى عرض ٣٠ كم ٢٠ ، ٣٠ وعلى مدار المسنة يكون اجمالى فترتى شفق الصباح وشفق المساء مساو او أكبر قليلا من فترة دوام الشمس فوق الافق .

ويدوم الشفق الفلكى فى العروض القطبية طوال المدة التى تتراوح فيها درجة انحدار الشمس تحت الافق بين صفر ' ، ۱۸ ' ، وهذه المدة هى من ٢٣ سبتمبر الى ١٤ نوفمبر ، ومن ٢٩ يناير الى ٢١ مارس ، أى لمدة سبعة أسابيع فى كل فترة .

ثانيا: دوران الأرض حول الشمس Revolution

يطلق على حركة الارض فى مدارها حـول الشمس مصطلح الحـركة الانتقالية revolution وتعرف الفترة الزمنية اللازمة كى تتم الارض دورة كاملة حول الشمس بالسنة ، وتقاس هذه الفترة الزمنية بعدة طرق:

١ - الفترة الزمنية اللازمة لدوران الارض حول الشمس بدءا من نقطة

عنى مدارها والعودة اليها ، وذلك بمساعدة أحد النجوم الثابتة في السماء . وتسمى هذه الفترة بانسنة النجمية Sidereal year وهي ثابتة الطول .

۲ - طـول الفترة بين اعتـدال ربيعى والاعتدال نييعى التالى له ،
 اى بين وقت زوال ۲۱ مارس ووقت زوال ۲۱ مارس المنتى له ، وتسمى هذه الفـترة بالسـنة المدارية Tropical year وطولها ۲۲۲۲ر ۳٦٥ يوما ، اى ثانية . دقيقة ساعة بوم


١٨ د ١٥٥ م ٣٦٥ يوم تقريباً • وعلى ذلك فان الفرق بين السنة المدارية وسنة التقويم ٣٦٥ هـو ﴿ تقــريبا في السنة • ويتجمع يوم كامل كل اربع سنوات ، ويضاف على شــهر فبراير ويصبح اليوم التاسع والعشرون ، وذلك لتصحيح سنة التقويم بالنسبة للسنة المدارية وتسمى بالسنة الكبيسة • ولكن يظل هناك فرق تصحيح صغير مقداره ثانية دقيقة

۱۲ر۱۱ الله ۱۱۸ میوم واشارته موجبة ، ویتم تصحیحه کل ۱۲۸ سنة وذلك بطرح یوم کامل ویسمی هذا التصحیح بالتصحیح القرنی وقد اتفق علی حذف سنوات القرون من الکبیسة ما لم تکن أعدادها تقبل القسمة علی ۲۰۰۰ .

عسار الأرض حول الشمس Earth's orbit :


تدور الارض حول الشمس في التجاه ضد عقارب الساعة ، وذلك في التجاه دوران الارض حول نفسها (شكل ٦٣) ، ويسمى المسار الذي تسلكه الارض في دورانها حول الشمس بمدار الارض ، وهو على شكل قطع ناقص وليس بدائرة ولكن نسبة تفلطحه طفيفة ، وتحتل الشمس احدى بؤرتى هذا القطع المناقص ،

وفى الحقيقة فان النقطة التى ترسم مسار الارض حول الشمس ليست هى مركز الارض ويرجع ذلك الى تلازم كل من الارض والقمر فى الدوران حول الشمس ، وهما يشبهان فى تلازمهما الدمبلز المحديدى الذى يستعمل فى التمرينات الرياضية ، واذا كانت كتلة القمسر تساوى كتلة الارض فان نقطة مسارهما التى ترسم قطع ناقص حول الشمس هى النقطسة الواقعة



شکل رقم (٦٣)

فى منتصف المسافة بينهما ، ولكن كتلة الارض تزيد ٨٠ مرة عن كتلة القمر، ولذا فان مركز مجموع كتنتى الارض والقمر يقع على مسافة ٤٨٠٠ كم من مركز الارض ، ونقطة المركز هذه لا ترسم بدورها قطعا ناقصا اثناء دورانها حسول الشمس ، لان القمسر يدور حسول الارض فى اتجساه دورانها حول الشمس ، فعندما يقع القمر بين الشمس والارض أى يكون القمر والشمس فى جهة واحدة بالنسبة للارض ، فان مركز الدوران ــ مركز مجموع كتلتى الارض والقمر ــ يبتعد عن الشمس، وعندما تقع الارض بين الشمس والقمر، أى يكون القمر من الجهة الاخرى للارض بالنسبة للشمس، فان مركز الدوران يقترب من الشمس ويبلغ مقدار الابتعاد والاقتراب حسوالى مركز الدوران يقترب من الشمس ، ويبلغ مقدار الابتعاد والاقتراب حسوالى ٢٠٠٠كم ،




شکل رقم (٦٤)

nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

وبمعنى آخر فان مركر دوران الارض وتابعها القمر يتبع مسارا متعرجا حول الشمس (شكل ٦٤) ·

وهناك قوى جذب اخرى تعمل على تعرج مسار الارض حول الشمس، وهى قوى جاذبية كواكب المجموعة الشمسية ، وعلى الرغم من ان هذه الكواكب اكبر فى كتلتها من كتلة القمر ، الا أنه نتيجة لبعدها عن الارض بمسافات كبيرة فان قيمة قوتها المؤثرة فى تعرج مسار الارض ضئيلة جدا حتى أنه يمكن اهمالها فى الدراسات الجغرافية ،


ومن ناحية اخرى فان مجموعة الارض والقمر لا تتبع في حركتها حول الشمس نفس المسار تدم في السوات المتتالية ، ففي كل دورة نبدا مسارا من موضع يقع الى حد ما في اتجاه مضاد لاتجاه عقارب الساعة بالنسبة للموضع الذي سبقه (شكل ٦٥) .



شکل رقم (٦٥)

• Peribelion والحضيض Aphelion

تبعد الارض عن الشمس بمسافة متوسطة قدرها ١٥٠ مليونكم، وحيث مدار الارض حول الشمس على شكل قطع ناقص تحتل الشمس احدى بؤرتيه فان المسافة بين الارض والشمس تزيد وتنقص عن هذه القيمة المتوسطة بمقدار ٢٦ مليون كم وفى يوم ٣ يناير تصبح الارض أقرب ما يمكن للشمس وتبلغ المسافة بينهما ١٣٧ مليون كم وتسمى النقطة التى تحتلها الارض حينئذ بالحضيض Perificion وفى يوم ٤ يوليو تكون الارض أبعد ما يمكن عن الشمس وتبلغ المسافة بينهما ١٥٢ مليون كم ويقال فى هذا الوضع أن الارض فى نقطة الاوج Aphelion (شكل ٦٦) ٠




شکل رقم (٦٦)

ويترتب على اختلاف المسافة بين الشمس والارض اختلاف في كميت الطاقة التي تكتسبها الارض من الشمس ، واكن أيس للاختلاف في المدتة النر في حدوث فصلى الصيف والشتاء ، ويتضح ذلك من توافق رقرع الارض في الحضيض ــ اي قريبة من الشمس ــ مع ابرد أيام المنة في نصف الكرة الشمالي ، وكذلك حدوث فصل الصيف الجنوبي في نفس الوقت ،كما يجب أن يكرن الصيف والشتاء في نصف الكرة الجنوبي اشد قسوة منهما في نصف الكرة الشمالي ــ مع ثبات العوامل الاخرى ، رهذا غير حقيقي ، فالعامل الذي يتحكم في درجات الحرارة على سطح الارض خلال فصول السنة هو الذي يتحكم في درجات الحرارة على سطح الارض خلال فصول السنة هو زاوية سقوط اشعة الشمس وليس المسافة التي تقطعها تلك الاشعة في الفضاء حتى تصل الى الارض ، وحزمة الاشعة التي تسقط عمودية على سطح الارض تعطيها حيزة على السنتيمتر المربع التي تعطيها حيزة ...

وتبلغ متوسط سرغة دوران الارض فى مدارها حول الشمس حوالى السمس حوالى الدرد الكم/الساعة فى المتوسط وتختلف السرعة باختلاف موقع الارذ بالنسبة للشمس على طول مدارها ، اذ تسرع الارض وهى في المنفيض وتبطء وهى فى الاوج ، ويبلغ طول مدار الارض حوالى ٩٦٠ مليون كم ،

ميل مصور الأرض:

من المعروف أن معظم نماذج الكرات الارضية التي تستخدم في الدراسات الجغرافية كوسيلة تعليمية ، قد صممت وصنعت بحيث تدور حول محورها القطبى ، وهذا المحور مثبت في وضع ماثل بالنسبة للمستوى الافقى . ويمشل المستوى الافقى في هذه النماذج مستوى مدار الارض حيث تقع الشمس في احدى بؤرتيه او كما يسمى بمستوى دائرة البروج أو مستوى الكسوف والخسوف وينتج عن تقاطع هذا المستوى الافقى مع سطح الارض دائرة عظمى لانه يمر بمركزها (شكل ٦٧) . وفي معظم نماذج الكرات الارضية يرسم عليها هذه الدوائر العظمى ، وهي تتقاطع مع دائرة الاستواء وتتماس مع دائرة عسرف له٢٣٠ ش ودائرة عرض ٢٣٦٠ ج • ويلاحيظ ان مستوى دائرة الاستواء تميل عن المستوى الافقى - مستوى دائرة البروج -بزاوية قدرها لم ٢٣٠ ، وعلى وجه الدقة فانها تساوى ٢٧ ٢٣ تماما ، ولكن يمكن تجاهل هذا الفرق الضئيل في الدراسات الجغرافية • ويصنع مصور دوران الارض حول نفسها زاوية قدرها ل٦٦٠ مع مستوى دائرة البروج ، وبمعنى آخر فان المحور يميل عن الوضع الراسي العمودي على مستوى دائرة البروج بـ ٢٣٠° · وتعد هذه المحقيقة ـ حقيقة ميل محـور الازض ــ من أهم العلاقات التي تربط بين الشمس والارض •



شکل رقم (۲۷)


ويقطع امتداد محسور دوران الارض القبة السماوية في نفطين هنا القطب السماوي الشمالي ناحية القطب الارضي الشمالي، والقطب السماوي الجنوبي ناحية القطب الارضي الجنوبي ويخيل لسكان الارض عند دوران الارض حسول الشمس ان الارض ثابتة وان الشمس تدور حسولها متنقلة بين مجموعات النجوم ويسمى المسار الظاهري المستوى للشمس على القبة السماوية بدائرة البروج او دائرة الكسوف والخسوف، لان الكسوف يحدث اذا تصادف وجود القمر بين الشمس والارض ويكون في مستوى الدائرة الكسوفية او قريبا منها ، وكذلك لان الخسوف يحدث اذا تصادف وجسود الارض بين الشمس والقمر ن والدائرة الكسوفية لا توازى دائرة الاستواء السماوي ، ولكنها تميل بزاوية ٢٧ تعسم والاستواء السماوي ، ولكنها تميل بزاوية ٢٠ ت٣٠ .

ويترتب على تقاطع الدائرة الكسوفية مع دائرة الاستواء السماوى فى نقطتين مرور الشمس بالنقطة الاولى يوم ٢١ مارس من كل سنة وتسمى بنقطة الاعتدال الربيعى ، كما تسمى بالنقطة الاولى من الحمل لانها بداية برج الحمل ، ومرور الشمس بالنقطة الثانية يوم ٢٣ سبتمبر وتسمى بنقطة الاعتدال الخريفى أو النقطة الاولى من الميزان .

النصول الأربعة الانقلابين Solstice والاعتدالين Equinox:

تقع الارض في مدارها في يوم ٢١٠ يونيو بحيث يتجه طرف محورها عند القطب الشمالي نحو الشمس بزاوية قدرها ١٣٠٠، وبذلك فان نصف الكرة الشمالي يتجه نحو الشمس في حين يبتعد النصف الجنوبي عنها ويطلق على هذا الوضع اسم الانقلاب الصيفي Summer soltice ويطلق من هذا الوضع اسم الانقلاب الصيفي الناحية المقابلة من المدار، اشهر أي في يوم ٢٢ ديسمبر تكون الارض على الناحية المقابلة من المدار، ويتجه طرف محورها عند القطب الجنوبي نصو الشمس بزاوية ٢٣٠٠ وعليه فان نصف الكرة الجنوبي يتجه نحو الشمس ونصف الكرة الشمالي وعليه فان نصف الكرة الجنوبي يتجه نحو الشمس ونصف الكرة الشمالي يبتعد عنها ، ويطلق على هذه الحالة اسم الانقلاب الشتوى Winter solstice وفي منتصف المسافة بين الانقلابين تكون الارض على المدار في موضع وفي منتصف المسافة بين الانقلابين تكون الارض على المدار في موضع الاعتدالين ، وذلك عند نقطة تقاطع دائرة الكسوف والخسوف مع دائرة الاستواء السماوي كما ذكر من قبل حيث يصنع محور الارض زاوية قدرها

4. مع اشعة الشمس ويقع الاعتدال الربيعى في ٢١ مارس والاعتدال الخريفى في ٢١ سبتمبر (شكل ٦٨) وحيث أن ظروف نصفى الارض في الانقلابين على طرفى نقيض وفي الاعتدالين متطابقين ، لذا فانه سوف يناقش كل انقلاب على حدة وبذاقش الاعتدالين معا .




شکل رقم (۱۸)

: Winter Solstice الانقالات الشتوى

بحل فصل الصيف الجنوبى عند تعامد الشمس على مدار البجدى وقت زوال ٢٢ ديسمبر ، وفى نفس الوقت يحل فصل الشتاء فى النصف الشمالى للارض ، ويبين (شكل ٦٩) زوايا سقوط أشعة الشمس على دوائر العرض الرئيسية على سطح الارض كما يبين الدائرة العظمى التى تنصف الارض الى نصف مفىء ونصف مظلم والتى تسمى بدائرة الاضاءة كما ذكرنا من قبل ، ويلاحظ أن دائرة الاضاءة هذه تقسم دوائر العرض الى قسمين غير متساويين ماعدا دائرة الاستواء ، كما تمس الدائرة القطبية الشمالية (٢٦٠ ش) والدائرة القطبية الجنوبية (٢٦٠ ج) كما يبين الشكل الحقائق التسالية :

1) الليل اطول من النهار في نصف الارض الشمالي

- ب) النهار أطول من الليل في نصف الارض الجنوبي •
- ج) يتزايد عدم التساوى بين الليل والنهار بالاتجاه من الاستواء ناحية القطبين ·
- د) تتساوى النسبة بين طول الليل والنهار على سطح الارض ، ولكن بصورة عكسية في نصفيها .
- ه) يبلغ طول الليل في المنطقة بين الدائرة القطبية الشمالية والقطب الشمالي ٢٤ ساعة لوقوعها في النصف المظلم ولا تصلها اشعة الشمس عند دوران الارض ، فالشمس في ذلك الوقت تحت الافق .
- و) يباغ طول النهار في المنطقة بين الدائرة القطبية الجنوبية والقطب الجنوبي ٢٤ ساعة لموقوعها في النصف المضيء ولا تدخل في النصف المظلم عند دوران الارض ، فالشمس عند خط الافق في منتصف الليل وترتفع بالتدريج حتى زاوية ارتفاع ٢٣٠ عند وقت الزوال ثم تنخفض بالتدريج حتى نطبق على خط الافق في منتصف الليل التالي .



شکل رقم (٦٩)

روايا ارتفاع الشمس وقت الزوال في الانقلاب الشتوى :

تختلف زوايا ارتفاع الشمس عن مستوى الافق وقت الزوال على دوائر العرض المختلفة في هذا الفصل • ويبين (شكل ٦٩) قيم هذه الزوايا عنسد دوائر العرض الرئيسية • وعلى الرغم من ان سطح الاخي منحنى الا ان مسترى الافق بالنسبة للراصد عبارة عن مستوى افة الماما يمس الارض عند موقع الراصد ، ويبدو على شكل دائرة مركزها موقع الراصد • ومن (شكل ٦٩) تتضح الحقائق التالية .

- 1) تتعامد الشمس وقت الزوال على دائرة العرض ٢٣٠ ج (مدار الجدى) وتصبح في سمت الراصد ، وبمعنى آخر أن زاوية ارتفاع الشمس عن مستوى الافق بالنسبة للراصد في هذه اللحظة عن ٥٠٠ وتعتبر دائرة العرض ٢٣٠ ج آخر دائرة تتعامد عليها اشعة الشمس في النصف الجنوبي للارض ، اذ لا تتعامد على أي دائرة عرضية جنوبية تقع وراءها في أي وقت من أوقات السنة ،
- ب) ترتفع الشمس عن مستوى افق الراصد عند دائرة الاستواء وقت الزوال بزاوية قدرها لا٦٦٠ وهي الفرق بين ٩٠٠، ل٢٣٠٠ .
- ج) تكون الشمس فى مستوى افق الراصد عند الدائرة القطبية الشمالية وقت الزوال •
- د) ترتفع الشمس عن مستوى افق الراصد عند الدائرة القطبية الجنوبية وقت الزوال بزاوية قدرها ٤٧٠٠
- ه) ترتفع الشمس عن مستوى أفق الراصد عنه القطب المجنوبي بزاوية قدرها ٢٣٠٠ ٠

وكقاعدة عامة يمكن معرفة زاوية ارتفاع الشمس وقت الزوال عند أى دائرة عرض بالقانون التالى: •

زاوية ارتفاع الشمس عن مستوى الافق = ٩٠ - الفرق بين عرض الراصد وعرض تعامد الشمس -

ويمكن معرفة عرض تعامد الشمس من نمسوذج الاناليما الذي سبقت الاشارة اليه •

خط سير الشمس في الانقلاب الشتوى:


تظهر السماء للراصد على شكل كرة مجوفة مركزها الارض ، ويسمى سطحها الداخلى الذى تتحرك عليه الشمس والكواكب والمجموعات النجمية بالقبة السماوية ، وتشرق الشمس من الشرق ثم ترتفع تدريجيا حتى تصل الى اعلى نقطة غى مسارها ثم تنحدر تدريجيا الى اسفل وتغرب فى الغرب، وتواصل هبوطها التدريجي حتى تصل الى ادنى نقطة ـ وهى تمثل نقطة النظير لأعلى نقطة ـ فى مسارها ثم ترتفع تدريجيا حتى تثرق من جديد ، ويسمى خط سير الشمس هذا بمسار الشمس المسار مستوى دائرة يتقاطع مع مستوى الافق فى نقطتين هما : الشرق وانغرب ، وفى الاعتدالين يكون مستوى دائرة مسار الشمس على شكل دائرة وانغرب ، وفى الاعتدالين يكون مستوى المسار على شكل دائرى صغرى ، ويبين (شكل ۷۰) خط سير الشمس عند دوائر العرض الرئيسية ، ويمكن تحديد (شكل ۷۰) خط سير الشمس عند دوائر العرض الرئيسية ، ويمكن تحديد مقدار زاوية تقاطع مستوى الافق مع مستوى مسار الشمس عند دائرة عرض ما فى أى وقت من السنة بالقانون التالى :

زاوية مسار الشمس = ٩٠٠ - عرض الكان ٠

ويمكن تبين صحة هذه القاعدة من ملاحظة زاوية المسار عند الاستواء أثناء الاعتدالين الذي يظهر بشكل متعامد على مستوى الافق (٩٠٠ – صفر = ٩٠٠) • وكذلك يلاحظ عند القطبين الشمالي والجنوبي أن مستوى مسار الشمس موازيا لمستوى الافق أي أن زاوية المسار = صفر (٩٠٠ – ٩٠٠ = صفر) •

: Summer Solstice الانقسلاب الصيفي

يحل فصل الصيف الشمالي عند تعامد الشمس على مدار السرطان وقت زوال ٢١ يونية ، ويتجه نصف الارض الشمالي نصو الشمس ، وبدلا من انشاء رسم توضيحي جديد يبين العلاقة بين أشعة الشمس والارض على



دوائر العرض الرئيسية ، فانه يمكن استخدام شكل رقم ٦٩ مع اجراء التغييرات التالية : القطب الشمالي مكان القطب الجنوبي ، مدار الجدى مكان مدار السرطان ، الدائرة القطبيسة الشمالية مكان الدائرة القطبيسة المبنوبية ، وكذلك بدلا من تكرار ما سبق التكلم عنه : دائرة الاضاءة، طول الليل والنهار ، زوايا ارتفاع الشمس عن مستوى الافق على دوائر العرض المختلفة ، فانه يمكن قراءة ما سبق مع اجراء التغيرات اللازمة الناجمة عن عكس الاوضاع للانقلاب الشتوى فمثلا زوايا ارتفاع الشمس عن مستوى الافق وقت الزوال على دوائر العرض سوف تختلف قيمها بمقدار ٤٧ عما كانت عليه في الانقلاب الشتوى (١٣٦ الجدى + ١٣٦ السرطان) .

: The equinoxes

يحدث الاعتدال الربيعى والاعتدال الخريفى يومى ٢١ مارس ، ٢٣ سبتمبر ، وذلك عندما تتعامد أشعة الشمس على دائرة الاستواء ، وفى ذلك الوقت فان دائرة الاضاءة تمر بنقطتى القطب الشمالى والقطب الجنوبى كما أنها تنصف دوائر العرض المختلفة الى قسمين متساويين وبالتالى فان طول النهار يتساوى مع طول الليل ، وتشرق الشمس فى السادسة صباحا وتغرب فى السادسة مساء على كل الاماكن على سطح الارض حسب المتوقيت المحلى للمكان ،

تتوزع السنة المدارية ٢٦٥٦ يوم على الفصول الاربعة على النحو التالى :

ربيع : ٩٢ يوم + ٢٢ ساعة

صيف : ٩٣ يوم + ١٤ ساعة

خریف : ۸۹ یوم + ۱۷۰ ساعة

شتاء : ۸۹ يوم + ۱ ساعة

الحسركات الأخرى للأرض


كما أن حركة مسار الارض حول الشمس حركة متعرجة ، كذلك حركة دورانها حول محورها ليست منتظمة تماما ، ويرجع عدم الانتظام الى قوة جذب القمر ، فالقمر يسبب ظاهرة المد والجزر ، وينجم عن وزن كتلة ماء

المد عدم نوازن بسيط في دوران الارض حول محورها ٠

وهناك حركة اخرى ترجع الى تاثير قسوة جذب القمسر على الانبعاج الاستوائى للارض، وذلك عندما بمر القمر مرة الى شمال الدائرة الاستوائية وأخرى جنوبها أثناء دورانه حولها • ويتسبب عن هذه القوة ترنح الارض• وتشبه هذه الحركة الترنحية حركة النحلة (الدوامة) التي تدور حول نفسها (شكل ٧١) • وينتج عن هذه الحركة أن كل من القطب الشمالي والقطب الجنوبي يرسمان في الفضاء قاعدة مخروط يلتقيان عند مركز الارض،وهذا يعنى تغير النجم الدال على الشمال الجغرافي • وتستغرق هذه الحركة ٢٥٨٠٠ سنة لكي يتم محور الارض دورة كاملة ٠ فمنذ نحو ٥٠٠٠ سنة وجد لكهنة المصريون الذين كانوا يشتغلون بالفائك ، أن النجم الذي يقع اقرب ما يكون الى الشمال هـو الفا التنيين ، وليس النجم الذي يقع في ذيل .مجموعة الدب الاصغر أي النجم القطبي أو الفا يورسا مينورس الذي يعتبر الان نجم الشمال • وفي الوقت الحاضر تعمل الحركة المحورية للارض ببطء على اقتراب القطب الشمالي الجغرافي اكثر واكثر من النجم القطبي ولكن في عام ٢١٠٠ سوف يبدأ القطب في الانحراف عن النجم القطبي ومجموعة الدب الاصغر حتى يصبح نجم الشمال الجديد في عام ١٤٠٠٠ هـو النسر أوفيجا ، وفي عام ٢٨٠٠٠ ياخذ النجم القطبي دوره من جديد ليصبح نجم الشمال •


وينشأ عن ترنح محور الارض أن الارض تكمل رحلتها السنوية حـول الشمس بحيث تصل الى نقطة الاعتدال الربيعى أبعد قليلا نحو الشرق بنحو ٥٠ ثانية قوسية كل عام ٠ وتعرف هـذه الظاهرة بمباكـرة الاعتـدالين أو تقدمهما ٠ ففى (شكل ٧٢) يتحرك محور الارض حركة مخروطية تشبه حركة الدوامة كما ذكرنا من قبل ، وينتج عن ذلك أن محور الارض يصل الى الوضع الذى يكون فيه عموديا على اشـعة الشمس قبل الموعد المحـدد بقليل «أ" ، ولذلك يحدث الاعتدال الخريفى (ب) قبل موعده المفسروض (ب") ، وكذلك الحال في الاعتـدال الربيعى أ ، أ" وتعـادل قيمة تقـدم

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المباكرة تَدُّدَى إلى تَعْدِثَى مِرْتَعِ العَّلَمُ الشَّالَى ۽ رمونَعِ النِّمِ السَّلَمِي


المباكرة توميط حرلة العطامه



شکل رقم (۷۲)

الاعتدالين في السنة الواحدة به المرابع من الدائرة (٥٠ ثانية قوسية) وهي قيمة ضئيلة ، ولكن تتضح آثارها مع امتداد الفترة الزمنية اذ يقع الاعتدال المخريفي في شهر يناير بدلا من اواخر شهر سبتمبر ، وسراح (شكل ٧٣) اثر قوة الجذب على مباكرة الاعتدالين ،

وبالاضافة الى حركة الارض حول نفسها وحول الشمس ، فانها كعضو فى المجموعة الشمسية تتبع الشمس فى حركتها وهى تجرى بسرعة ٢٢ر ١٩٥٥م فى الثانية ضمن رحلتها الذاتية عبر مجموعات النجوم القريبة فى الاتجاه العام لكوكبة الجاثى ، كما تتبع الارض الشمس فى حركتها الدورانية حول



أثر جاديب التمس على مباكرة الاعتدالين ا من و مرتز التمس سوسن و مائرة الاستواد ع ع ، مائرة الكسوق م و و مور دائرة الاستواء م م و و مور دائرة الاستواء ورسد رورو و مور الكسوى درسد رورو و مور الكسوى ك و ق و كفار الكسوي ك و ق و كفار الكسوي

شکل رقم (۷۳)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مركز المجرة وهى تسير بمعدل سرعة قدره ٢٤٠كم فى الثانية تجاه كوكبة الدجاجة أو صليب الشمال • وتتم الشمس وكواكبها دورة كاملة حول مركز المجرة فى مدة قدرها ٢٠٠ مليون سنة • وكما تشترك الارض مع الكواكب الاخرى فى دورانها حول الشمس ، وفى دوران الشمس حول مركز المجرة، فانها تشترك فى حركة المجرة نفسها بالنسبة لآلاف الملايين من المجسرات الاخرى الموجودة فى الكون • فمجسرتنا تتحرك ولاشك ، ولكن لم نستطع حتى الآن معرفة اين تتجه وما هى سرعة دورانها •


الفصل السيادس

حركة الارض وعلاقتها بحركة القمر

للارض تابع واحد هو القمر الذي يصاحبها في رحلتها السنوية حول الشمس وتقدر المسافة المتوسطة بين الارض والقمر بـ ٢٨٤٠٠٠م ويدور القمر حول الارض في مدار على شكل قطع ناقص تحتل الارض احدى ورتيد ، ولذلك في المسنف سنهما غير البت ويكرن الهمر قريب من الارض في موضع الحضيض القمري Perigee مبتعدا عنها بمسافة ٢٥٦٠٠٠ كم ، وفي موضع الاوج القمري Apogee مبتعدا عنها بمسافة ٢٠٠٠٠ كم ومدار القمر لا يتبع دائرة البروج ، ولو حدث أن انطبق مدار القمر على دائرة البروج (مدار الارض) في كل نقطة أي صار على خط واحد من الشمس والارض لحدث خسوف القمر بانتظام مرة كل شهر عندما يكون بدرا ، ولحدث كسوف الشمس بانتظام مرة كل شهر عندما يكون محاقا ، ولكن مستوى مدار الارض (دائرة البروج) ولكن مستوى مدار الارض (دائرة البروج) بمقدار ه و مدار القمر يميل قليلا على مستوى مدار الارض (دائرة البروج) بمقدار ه و مدار القمر يميل قليلا على مستوى مدار الارض ومدار القمر ويدور القمر حول الارض بسرعة ٢٦٨٠كم/الساعة ،

ولقد أوضحت الصور الفضائية للقمر اننا نرى ٥٩٪ فقط من مساحة سطحه ، وهذا يعنى آن القمر يواجه الارض بوجه واحد طول الوقت ، ومتوسط مدة دور القمر بالنسبة للنجوم الثابتة ٢٧/٣٢١٦٦ يوما آى ثانية دقيقة ساعة يوم ٢٧ وتسمى بالدورة النجمية أو الشهر النجمى للقمر ، ويختلف من دورة لأخرى اختلافا يسيرا ،

أما دورة القمر بالنسبة للشمس وهي الاكثر أهمية بالنسبة الينا لارتباطها باوجه القمر المختلفة وتسمى بالشهر القمري فهي أطول من الدورة النجمية



شکل رقم (۷٤)

بسبب تحرك الشمس نفسها وسط النجوم حسركة ظاهرية منشؤها تحسرك الارض حول الشمس مرة في السنة • ومتوسط طبول الشهر القمسري ثانية دقيقة ساعة دوم

ثانية دقيقة ساعة يوم ٢٩ ٢٥٠ ويختلف طول هذا ٢٩ دويختلف طول هذا ١٢ ٤٤ ويختلف طول هذا الشهر قليلا بسبب تأثير الجاذبية من الكواكب السيارة القريبة من مدارى الارض والقمر ٠

اوجه القمر:

يستمد كل من القمر والارض الضوء من اشعة الشمس الساقطة عليهما وكما تضىء أشعة الشمس النصف المواجه لها من سطح الارض ، فانها تضىء نصف مساحة سطح القمر المواجه لها ولا يرى الراصد على سطح الارض كل النصف المضىء لملقمر للقمر واثناء دورته الشهرية حول الارض لا عندما يكون في الاتجاه المقابل للشمس ، وعندئذ يكون القمر بدرا ، وعندما يكون القمر والشمس في نفس الاتجاه أي يكونا في وضع الاجتماع يكون القمر في المحاق ، وفيما بين هذين يختلف مقدار المجزء المضىء الذي يمكن رؤيت المختلاف الفرق بين موقع القمر وموقع الشمس في السماء ، وتسمى هذه الظاهرة باوجه القمر التي ترتبط بالشهر القمري (شكل ٧٥) .

عندما يكون القمر فى وضع الاجتماع مع الشمس أى يكونا فى اتجاه واحد بالنسبة للارض ، يواجه القمر الارض بنصفه المظلم الذى يبدو فى المناظير بضوء خافت جدا لانعكاس ضوء الارض عليه ، ويسمى القمر فى

هـذا الدور بالمحاق New moon وفي هـذا الدور يشرق كل من القمر والشمس على الارض في وقت واحد ويتحركان معا عبر السماء ، ولذا فان اشعة الشمس الساطعة تعوق رؤيته تماما ، ولكن يتحرك القمر حركة بطيئة عبر السماء فيتخلف عن الشمس بمعدل ١٢ كل ٢٤ ساعة ،

وبعد ٢٠ يوم يكون القمر قد قطع لم طول مداره حول الارض، وعندئذ يمكن رؤية مساحة ضئيلة من نصفه المضىء على شكل خيط هسلالى رفيسع يشير طرفاه الى الشمس ويسمى هذا الوجه بالهسلال ٢٥٠ ويشرق وفى خلال الد ٢٦ يوم التالية يبتعد القمر عن الشمس بحوالى ٤٥ ويشرق فى النق الشرقى فى اللحظة التى تكون فيها الشمس فى منتصف المساغة بين الشرق ونقطة الزوال ويتبع الهلال فى حرقه مسار لشمس من الشرق اللى الغرب ، ولكنه يظهر لفترة عند الافق الغربى بعد غروب الشمس و


وبعد حوالى لا يوم يصبح القمر فى دور التربيع الاول First quarter حيث يظهر منه نصفه المضىء - ويشرق القمر من الافق الشرقى عندما تكون الشمس فى نقطة الزوال ويصبح القمر فى أعلى نقطة من قسوس مساره فى السماء عند غروب الشمس ، ولذلك فانه يغرب فى منتصف الليل .

وبعد ﴿ ١١﴾ يوم يكون القمر قد قطع ﴾ مداره حول الارض فيظهر ﴾ نصفه المضىء ، ويسمى فى هذه الحالة بالاحدب Gibbous moon ويشرق القمر من الأفق الشرقى عندما تكون الشمس فى منتصف المسافة بين نقطة الزوال والافق الغربى •

عندما تقع الارض بين الشمس والقمر ويكون القمر في مقابل الشمس اى في وضع الاستقبال غان القمر يواجه الارض بنصفه المضيء كاملا ، وذلك بعد مضى ٢٤٠ يوم من بداية الشهر القمرى ، ويعرف هذا الوجه بالبدر Full moon ويشرق القمر عندما تغرب الشمس ويغرب عند شروقها ويكون في اقصى ارتفاع له في السماء في منتصف الليل ، ويلاحظ أن غسوء البدر كثر سطوعا في غصل الشتاء عنه في فصل الصيف ، ذلك لان مدار القمسر خلال هذا الفصل يكون أكثر ارتفاعا بالنسبة لمدار الارض ، وتسقط أشعته عمودية على مدار السرطان في أواخر ديسمبر ،

onverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أما بالنسبة لباقى أوجه القمر ، فبعد دور البدر باتى دور الاحسنات للثانى ثم التربيع الثانى ثم الهلال الاخير ، وبعد انقضاء ٢٦ يوما من الشهر القمرى تصبح الزاوية بين الشمس والارض والقمر والتى راسها الارض اقل من 20° ، ويصبح القمر حينئذ في مجال ضوء الشمس المبهر ولذا لا يمكن رؤية تناقص مساحة الهلال الاخير ، وفي اليوم الناسع والعشرون يجتمع القمر مع الشمس على خط واحد تقريبا وفي جهة واحدة بالنسبة للارض وينقضى الشهر القمري ويبدأ شهر قمرى جديد ، ويتوالى ظهور القمر باوجهه المختلفة مرة اخرى وهكذا ،



وقد قسم الفلكيون القدماء النجوم التى تقع حول مدار القمر الى ثمانية وعشرين مجموعة تسمى منازل القمر ، وقد كانوا ينسبون الى تلك المنازل

مواقع الكواكب والشمس والنجوم قبل أن تتقدم وسائل الرصد حاليا وفيما ياى أسماء منازل القمر:

السرطان - البطين - الثريا - الدبران - الهتعة - الذراع - المبسوطة - النثرة - الطرف - جبهة الاسد - الزبره - الصرفه - العوا - السماك الاعزل - الغفر - الربانان - الاكليل - قلب العقرب - الشولة - الوصل - البلدة - سعد الذابح - سعد بلع - سعد السعود - سعد الاجنيه - الفرغ الدول - الفرغ الثانى - الرشا .

المسد والجسزر

المد والجزر طاهرة طبيعية ، وهي عبارة عن ارتفاع مستوى سطح البحر ثم انخفاضه في حركة بطيئة دورية منتظمة ، ويتضح عند مراقبة سير هذه الحركة انها تتبع في ظاهرها حركة القمر ، اذ أن ارتفاع مستوى سطح الماء يحدث مرتين في اليوم تقريبا قبل او بعد عبوري القمر بزمن يكاد يكون ثابتا ،

ويرتفع الماء في معظم بحار العالم فوق المتوسط بمقدار ما ينخفض ، أي أن متوسط منسوب سطح البحر هو الوسط بين ارتفاعه في المد وانحساره في الجزر ، ويسمى الفرق بين منسوبي المياه في المد والجزر بالمدى ، ويختلف المذى باختلاف الموقع الجغرافي وشكل الساحل واتجاه التيارات البحرية وقوة الرياح واتجاهها واختلاف أيام الشهر القمرى ، فالمدى في خليج فندى Fundy بكندا قد يبلغ ٣٠٠م ، وفي ليفربول يزيد عن ٩م ، وبصبح للمدى بهذا القدر تاثير كبير على الملاحنة وانشاء المواني ، أما في البحر المتوسط فلا يزيد المدى عن ١٠ سم ، ويختلف المدى على الشواطىء المصرية ، فتلك الواقعة على البحر المتوسط عند الاسكندرية حوالي ٢٠ سم، وعند رشيد ودمياط ١٠ سم ، أما في البحر الاحمر فاكبر مدى للمد والجرر وعند رأس خليج السويس اذ يزيد عن ٢ م في بور توفيق ،

ويحدث المد والجزر _ بالاضافة الى رفع وخفض مستوى سطح البحر _ تيارات تسير وقت المد فى اتجاه معين وتعود عند الجزر فى اتجاه آخر قد

يكون عكسيا وقد تشتد تنك التيارات وتصبح خطرة على الملاحة في مداخل الموانى • ففي ليفربول تسير تيارات المد بسرعة تزيد احيسانا عن ١٣كم/ الساعة ، وعند مصب بعض الانهار كنهر كانتون في الصين تندفع تيسارات المد صاعدة النهر على شكل حائط من المياه ، وتعود في الجزر على شكل شلال عنيف • كما تزيد سرعة تيارات المد عند المضايق ، فعند مضيق جوبال عند مدخل خليج السويس تندفع مياه المد بسرعة ٤ كم/الساعة •


النظرية العامة للمد:


اول من كتب عن ظاهرة المد والجزر الجغرافي السكندري سسترابون ، اذ نقل عن بوسيدونيوس فصلا عن المد في شبواطيء المحيط الاطلسي وارتباط حركة الماء بدورة القمر • وفي عام ١٨٦٧ حقق اسحق نيوتن في كتابه «المباديء الاولية Principia » ظاهرة المد والجزر تحقيقا علميا واستدل منها على صحة قوانينه في الجاذبية العامة • وقد صاغ لهذه الظاهرة نظرية تعرف بنظرية تعادل القوى ، لاتزال حتى الوقت الحاضر يعمل بها كقاعدة • وبالرغم من اضافات اينشتين الا أنها مازالت هي الاقرب الى الفهم والاسهل في التطبيق •


ينص قانون الجاذبية لنيوتن على أن كل جسم فى الكون يجذب كل جسم آخر بقوة تعمل فى الخط المستقيم الذى يصل بين مركزى الجسمين ، وتتناسب هذه القوة طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بينهما .


ولتطبيق هذا القانون على نظرية تعادل القوى الخاصة بالمد والجزر ، نفترض أن الارض يحوطها الماء على شكل غلاف بسمك واحد ، وأن هذا الماء لا عزم له ولا قوام وفى مقدوره أن يتخذ في الحال الشكل الذي تفرضه تعادل القوى المؤثرة عليه ، وأن القمر والارض هما الجسمان الوحيدان في الكون – حتى لانضع في الاعتبار تأثير الاجسام الكونية الاخرى – وأنهما يجذبان بعضهما البعض بقوة تعمل في اتجاه المستقيم (ق 1) الواصل بين مركزيهما باعتبار أن (ق) مركز القمر ، (1) مركز الارض (شكل ٢٧) . ولما كان القمر والارض لا يندفعان الى بعضهما تحت تأثير قوة الجذب بل

محافظان على المسافة التي بينهما ، ادن يجب أن تكون هناك قسوة أخرى نؤنر على كتلنيهما لنعادل قوى الجذب ، وهذه القوة هي القسوة الطاردة المركزية المناحمة عن دوران كل من القمر والارض حول مركز ثقلهما المشترك









شکل رقم (۷٦)

وهو النقطة (م) التى لا تبعد كثيرا عن مركز الارض لكبر كتلة الارض بالنسبة لكتلة القمر · وقد ذكرنا من قبل أن مركز الثقل هذا يبعد عن مركز الارض بحوالى ٤٨٠٠ كم ·

وتتوزع قوة جذب القمر على كل ذرة في الارض ، ولكن مقدار قبوة الجذب في النصف الجذب في نصف الارض المواجه للقمر اكبر من مقدار قوة الجذب في النصف البعيد (شكل ٧٦ ب) ، وكذلك فان القوة الطاردة المركزية تعمل في اتجاه عكسي لقوة الجذب أي نحو الخارج بعيدا عن القمر ، وهي متساوية المقدار تقريبا لقرب مركز الارض من مركز الثقل المشترك بينها وبين القمر (شكل تقريبا لقرب مركز الارض من مركز الثقل المشترك بينها وبين القمر (شكل ٧٦ ج) ، وبتطبيق الشكلين ٧٦ ب ، ٧٦ جينتج لنا الشكل ٧٦ د الذي يبين توزيع محصلات القوتين بالجذب والطاردة المركزية باين على لهذه القوى يساوى صفرا ، لان قوة الجذب تعادل القوة الطاردة المركزية ، اي ان نصف الارض المواجه للقمر يعادل في قواه النصف الآخر المقابل ،

ولكن هذه القوى وان كانت فى مجموعها الكلى متعادلة الا انها عند سطح الارض غير متعادلة محليا، ولذلك فهى تسبب ارتفاع الماء أو انخفاضه أو ما يسمى بالمد والجزر، فيتخذ الغلاف المائى حول الارض شكل كرة منبعجة محورها الاكبر فى اتجاه القمر والاصغر فى الاتجاه العمودى عليه،


المسد القمسرى:

يسمى المد طبقا للفرض السابق بالمد القمرى لان سببه القمر • ويتضح مما تقدم أن للقمر على الارض مدان فى وقت واحد ، احدهما فى النصف من الارض المواجه له ويسمى بمد القمر الاعلى لانه يحدث بالنسبة لهذا النصف من الارض عند عبور القمر الاعلى ، والثانى فى النصف الاخر من الارض عند عبور القمر الاسفل ويحدث هناك عند عبور القمر الاسفل .

الفترة الزمنية بين المدود (اليوم المدى):

تدور الارض حول محورها من الغرب الى الشرق مرة كل ٢٤ ساعة، واذا فرضنا أن القمر يقع في مستوى استواء الارض (شكل ٧٧) فيان الماء

سوف بنخذ تحت تانير جدبية الفصر شكل الكرة المنبعجة ، ويقبل الراصد عد النقطة (۱) مد اعنى للفصر ثم بانتقاله مع الارض الى النقطة (ب) يجد هناك جزرا ثم يقابل المد الاسفل عند النقطة (ج) وبشاهد جبزرا عند النفطة (د) حتى اذا عد الى النقطة (۱) يكون قد اكمل دورة كاملة حبول الارض ومضى عليه ٢٤ ساعة ، ولكن نتيجة لدوران الفمر حول الارض يكون في هذه الاربعة وعشرين ساعة قد انتقبل من مكانه الاول (ق) الى (ق) بمقدار ١٣ تفريبا اى ان عبور القمر على مكان ما من الارض يتاخر بمقدار مهدار ١٣ تفريبا اى ان عبور القمر على مكان ما من الارض يتاخر بمقدار بعد ٢٤ ساعة ، ولذلك فان الراصد عند النقطة (۱) عند عودته بعد ٢٤ ساعة لا يجد القمر في نقطة عبوره بل عليه ان يستوفى ٥٠ دقيقة حرى ليصير عند عبور القمر الاعلى حتى يجد هناك المد الاعلى للقمر ، حرى ليصير عند عبور القمر الاعلى حتى يجد هناك المد الاعلى للقمر ، ولهذا فان الفترة الزمنية بين المد الاعلى والمد الاعلى الذي يليه هـو حوالى دقيقة ساعة دقيقة ساعة دقيقة ساعة دقيقة ساعة دوين المد الاعلى والمد الاسفل ٢٥ دقيقة ساعة دوين المد الاعلى والمد الاسفل ٢٥ دي المتوسط ،



شکل رقم (۷۷)

وهذا یعنی ان لکل مکان علی سطح الارض مدین وجزرین قمسریین فی کل دقیقة ساعة مساعد ۲۲ مارین دوریا .


اختلاف المد اليومي:

يتضح مما سبق ان مد القمر الاعلى عند النقطة (۱) يساوى فى الارتفاع والمقدار مد القمر الاسفل عند النقطة (ج)، وان حركة الماء الذى يشاهدها الراصد عند (۱) فى دورانه مع الارض هى حركة بطيئة منتظمة متدرجة من ارتفاع الى انخفاض الى ارتفاع مساو للارتفاع السابق ثم انخفاض وهكذا وعند رسم خط بيانى يربط بن الزمن وارتفاع و خفاض الماء فى مكن ما ينتج منحنيات هرمونية متماتلة (شكل ۷۸) تتساوى فيه ارتفاعات المدود وانخفاضات الجزور ويلاحظ من الرسم أن الفترة الزمنية بين المد والمد وانخفاضات الجزور ويلاحظ من الرسم بين عبور القمر الاعلى وعبور القمر الذى يليه ثابتة وتساوى الفترة الزمنية بين عبور القمر العمل وعبور القمر دقيقة ساعة

الاسفل وتساوى ٢٥ ٢٥


وقد نتج تساوى المدود ارتفاعا والجزور انخفاضا كما فى الشكل السابق من افتراض أن مدار القمر حول الارض يقع فى مستوى استواء الارض أن محور الارض متعامد على مستوى مدار "قمر ، وفى الحقيقة فان مدار القمر يميل على مدار الارض (دائرة البروج) بمقدار ٩٠٥، ومدار الارض بدوره مائل على محورها بمقدار ٢٧ ٢٣، وهذا يعنى أن القمر أثناء بدوره مائل على محورها بمقدار ٢٧ ٢٣، وهذا يعنى أن القمر أثناء دورته الشهرية حول الارض ينحرف شمالا عن مستوى استواء الارض بمقدار ٣٦ ٢٨، فى النصف الاول من الشهر القمرى ، وجنوبا بمفدار ١١١ فى النصف الاحر من الشهر ، ويكون فى مستوى دائرة الاستواء الارضية مرتين فقط فى الشهر ، فاذا فرضنا أن القمر كان منحرفا شمال الاستواء الارضى فقط فى الشهر ، فاذا فرضنا أن القمر كان منحرفا شمال الاستواء الارض محوره الاكبر فى اتجاه المستقيم الواصل بين مركز القمر ومركز الارض ، محوره الاكبر فى اتجاه المستقيم الواصل بين مركز القمر ومركز الارض ، ويكون ارتفاع المد القمرى الاعلى وقت عبور القمر الاعلى عند مكان الراصد ويكون ارتفاع المد القمرى الاعلى وقت عبور القمر الاعلى عند مكان الراصد ويكون ارتفاع المد القمرى الاعلى وقت عبور القمر الاعلى عند مكان الراصد ويكون ارتفاع المد القمرى الاعلى وقت عبور القمر الاعلى عند مكان الراصد مع الارض متتبعا دائرة عرضه (1 1) فانه

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



دقيقة ساعة

يشاهد بعد ٢٥ ١١ المد القمرى الاسفل وذلك وقت عبور القمر الاسفل عند (١) وارتفاعه (١ م) وواضح من الشكل أنه اقل مقدار من (١ م) واضح من الشكل أنه اقل مقدار من (١ م) الى ان منسوب الماء فى المدين المتتاليين يختلف اختلافا كبيرا ويسمى هذا الاختلاف باختلاف المد اليومى ويتغير هذا الاختلاف بتغير انحراف القمر، فيقل بالمتدريج حتى يتلاشى ويتساوى المدان عندما يكون القمر فى مستوى استواء الارض ، ثم ياخذ فى الازدياد تدريجيا عندما باخذ القمسر فى الانحراف جنوبا و



شکل رقم (۷۹)

المسد الشمسى:

لكل الاجرام السماوية ومنها الشمس تأثير جذبى على الارض الا أن هذا التأثير يكاد يكون معدوما لبعدها الشاسع عن الارض فيما عدا الشمس التى لها على الارض مدان ، أحدهما عند عبورها الاعلى (وقت الزوال) والاخر عند عبورها الاسفل (منتصف الليل) ، والشمس لا تدور حول كالقمر ، ولذا فان الفترة الزمنية بين المد الشمسى والذى يليد هو ١٢ ساعة بالضبط واليوم المدى للشمس هو ٢٤ ساعة ،

ومد الشمس أقل من مد القمر بالرغم من عظم كتلتها بالنسبة لكتلة القمر ، وذلك لبعدها من الارض ، ويمكن القول أن مد الشمس يساوى ٤٥٨ر من مد القمر ،


شتعفة الليل

iverted by liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعلى افتراض أن الشمس توجد ظاهريا عند مستوى استواء الارض ، فان الخط البيانى للمد الشمسى (شكل ٨٠) يبدو على شكل متساوى الارتفاع والانخفاض ، والفترة بين المد والاخر ١٢ ساعة ، ولكن الشمس منحرف ظاهريا على مستوى الاستواء الارضى بمقدار ٢٧ ٣٣ ولهذا فهى تنحرف شمالا أو جنوبا بهذا المقدار على مدار السنة ولهذا السبب فان للمد الشمسى اختلاف يومى ولكنه طفيف ،


المد الوافي والمد الناقص:

تتوزع على الارض للقوى المتعادلة الناجمة عن جذب القمر، والقـوى المتاعدلة الناجمة عن جذب الشمس ، وينتج منها مجموعات من المحصلات هى نتيجة قوى الشمس والقمر معا ، فاذا كانت الشمس والقمر فى مستو واحد كان يكون القمر بدرا (فى وضع الاستقبال) أو محاقا (فى وضع الاجتماع) (شكل ٨١) حدث عبور كل من الشمس والقمر فى وقت واحد



وأصبحت محصلات قواهما على الارض حاصل جمعهما • أو بعبارة اخرى انطبقت قمة منحنى مد القمر على قمة منحنى مد الشمس وقاع منحنى جزر القمر على قاع منحنى جزر الشمس • وينتج عن ذلك أن الماء عند البدر والمحاق يرتفع أكثر من المعتد ويسمى حينئذ بالمدد الوافى ، وينخفض منسوبه فى الجزر ادنى من المعتاد ويسمى بالجزر الوافى •

اما في غير اوقات الدر والمحاق فان عبور القمر يسبق او يتاخر عبور الشمس بمقدار ٥٠ دقبقة كل يوم ٠ فعندما يكون القمر في احد التربيعين (شكل ٨٢) يحدث عبوره عند الجزء من الارض الذي يحدث فيه جزر للشمس ، او بمعنى آخر تقع قمة منحنى مد القمر في قاع منحنى جزر الشمس، ويكون قاع منحنى جزر القمر في قمة منحنى مد الشمس ، وتكون النتيجة أن ارتفاع الماء في مثل هذا المد اقل من المعدل ويسمى بالمد الناقص ، وكذا ينخفض الماء في المجزء الى منسوب اعلى من المعتاد ويسمى بالمجزر الناقص ،




شکل رقم (۸۲)

التقدم والتاخر في المد:

لمد الشمس تاثير آخر على مد القمر غير زيادة ارتفاع الماء • فعندما بكون القمر بين المحاق والتربيع الاول أو بين البدر والتربيع الثانى يجذب الماء فيتخذ شكل كرة منبعجة محسورها الاكبر في اتجاه القمسر ، ولكن الشمس في الوقت نفسه وان كان تأثيرها الجذبي أقل من تأثير القمر فهي بدورها تجذب اليها الماء على شكل كرة منبعجة محورها الاكبر في اتجاه الشمس فيتخذ الماء حيال هاتين القوتين شكل كرة منبعجة محسورها الاكبر في اتجاه في اتجاه بين اتجاهي الشمس والقمر ولكنه لجهة القمر أقرب (شكل ٨٣) •


nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وينتج عن ذلك أن قمة المد في مكان ما تحدث قبل عبور القمر على هذا المكان بفترة زمنية • وبمعنى آخر فأن الراصد عند النقطة (1) يشاهد أقصى ارتفاع للمد قبسل عبور القمسر عليه (عند أ) بفترة زمنية ، وتسمى هذه الظاهرة بالتقدم •



شکل رقم (۸۳)

وعلى العكس من ذلك عندما يكون القمر بين التربيع الاول والبدر او بين التربيع الثانى والمحاق (شكل ٨٤) ، ولكن عبور القمر فى هذه المحالة يسبق قمة المد أى أن المد يأتى متأخرا عن عبور القمر ، ويسمى ذلك بالتأخر فى المد .



وخلاصة تاثير الشمس على مد القمر هي:

١ - عندما يكون القمر بدرا أو محاقا تحدث المدود والجزور الوافية
 وتقع فمة المد عند عبور القمر •

٢ - عندما يكون الفمر في احد التربيعين تحدث المدود والجنزور
 الناقصة وتقع قمة المد عند عبور القمر .

٣ عندما يكون القمر بين المحاق والتربيع الاول أو بين البدر والتربيع الثانى ، فالمدود والجزور متوسطة ، وتسبق قمة المد عبور القمر بفترة زمنية ويسمى ذلك بالتقدم .

عدما يكون القمر بين التربيع الاول والبدر او بين التربيع الثانى والمحق ، فالمدود والمجزور متوسطة ، وتاتى قمة المد بعد عبور القمر بفترة زمنية ويسمى ذلك بالتاخر .

الاختلاف بين النظرية والواقع:

يتضح مما سبق أن ظاهرة المد والجسزر وليدة الظواهسر الفلكية من دوران القمر حول الارض ودوران الارض حول نفسها وحول الشمس والمد والجزر وان اختلف ارتفاعا يوما بعد يوم أو زاد أو نقص أو تقدم أو تأخر وقوعه عبور القمر ، كل ذلك يرجع الى الشمس والقمر ، ويمكن حسابه والتكهن بوقوعه بدرجة عالية من الدقة ، ولكن الحقيقة غير ذلك فنظرية المد قامت على فروض غير صحيحة لتسهيل الشرح وتبسيط التطبيق ، فالنظرية افترضت أن الماء يحيط بالارض على شكل غلاف بسمك واحد وأن هذا الماء لا عزم له ولا قوام ، وطبيعة الماء تخالف هذا الفرض أذ أن له عزم وله قوام ، وبالتالى فلا يتثكل فى التو واللحظة تحت تأثير قوى الجذب، مل تلزم لهذه الاستجابة فترة زمنية ، ولذا فان المدود القمرية أو الشمسية لا تحدث فى لحظة عبور الشمس أو عبور القمر ، وكذلك فان اليوم المدى طولا وقصرا ، والمدود الوافية لا تحدث فى المحاق أو فى البدر تماما ، وقد لا تجرى المدود الناقصة عند التربيعين ،

كذلك لا يغطى الماء سطح الارض تماما على شكل غلاف بل يعطى نسبة

٨٠٠٪ من هذا السطح ، وليس الماء على عمق واحد ، كما أن طبيعة الشواطىء البحرية وتعرجاتها ليست واحدة ، ولهذا كله اثر كبير فى تكوين للد وارتفاعه ، فالماء يتراكم فى المضايق والخلجان وينبسط فى البحار المتسعة ، وقد يختلف ارتفاع الماء فى المد فى مكان عن آخر على شاطىء واحد او على خط زوال واحد ، فمثلا فى منطقة جنوب شرق ايرلندا لايزيد مدى المد فى بعض خلجانها عن متر واحد ، فى حسين يصل الى ٤م فى خلجان أخرى ،

وهتاك عوامل طبيعية أخرى تخرج ظاهرة المد والجزر من دائرة النظام لفاكى الدقيق مثل الرياح واتجاهها ، فاذا هبت الرياح فى اتجاه الشاطىء قد تسرع بتيارات الماء دخولا فى الخنجان فيرتفع المد كثر من المقسرر له حسابيا كما يحدث قبل أوانه ، وقد تجعله يستمر فى ارتفاعه مدة طويلة ، فلا يتبع فى ارتفاعه وانخفاضه المنحنى البيانى الهرمونى النمسوذجى ، وأن هبت الرياح نحو البحر كان تأثيرها عكس ذلك فهى تؤخر قدوم المساء وتقلل ارتفاعه ،

وللضغط الجوى أيضا تأثير فى ارتفاع الماء ، فاذا ارتفع الضغط انخفض الماء والعكس صحيح ، وارتفاع عمود الزئبق سنتيمترا واحدا فى البارومتر يعادل انخفاض ١٣ سم فى منسوب سطح الماء ، وتشاهد هذه الظاهرة فى ميناء برست Brest فى فرنسا ، اذ أن أقل تغيير فى الضغط الجوى يحدث اختلافا ملحوظا فى منسوب الماء ،

وتلعب العوامل الطبيعية المختلفة دورا مؤثرا تخرج ظاهرة المد والجزر عن اعتبارها مسالة فلكية واضحة الى ظاهرة طبيعية معقد مضطربة النظام، وهى فى بعض المناطق لا ضابط لها حتى انه من العبث محاولة تحليسل عواملها الفلكية والطبيعية • فعلى سبيل المثال النقطة الخاصة باختلاف المد اليومى والتى عرفنا أن سببها انحراف الشمس والقمر عن مستوى استواء الارض ، فهى وأن كانت محدودة الاثر فى المحيط الاطلسي الشمالي الا أن مها أثر كبير فى المحيط الهندى والبحر الاحمر والمحيط الهادى • فقد يصل الاختلاف الى درجة انعدام المد الثانى فلا يحدث سوى مد واحد كل ٢٤

ساعه وفى المضايق بدحل المد من ناحيتين على هيئة موجتين متتاليتين، على طالت الفترة الزمنية بينهما حدث ثلاثة أو أربعة مدود فى ٢٤ ساعة وأن قصرت الفترة الزمنية بين الموجتين اتصل مد الموجة الاولى بمد الموجة الثانية فتظل المياه مرتفعة ساعات طويلة وقد يختلف حدوث المد فى الاماكن الواقعة على خط زوال واحد ، وذلك مخلف للنظرية العامة التى تسص على حدوث المد فيها فى وقت واحد عند عبور القمر .

ولكن يلاحظ أن المسطحات المحيطية جنوب دائرة عرض 20 جيمكن نطبيق نظرية المد العامة عليها اذ لا يوجد هناك يابس متصل يتداخل في أبد و فينت بعض الحرر الصغيرة المعشرة و فيرح السنة هناك نبب في التجه واحد وبقوة تابتة تقريبا معظم اوقات السنة وهناك نلاحظ أن المد يبيع بوجه التقريب القواعد النظرية ولذا اعتبرت الموجة المدية التي نشأ هناك الاصل وغيرها فروع واذا سارت هذه الموجة غرب الى مرت بها الارض اثناء دورانها حول محورها شرقا وصلت رأس الرجاء الصالح والمحرفة في المحيط الاطلسي بسرعة في الوسط متباطئة عند الشاطيء حتى تتلاشي في المحيط الاطلسي بسرعة في الوسط متباطئة عند الشاطيء حتى تتلاشي في المحيار القطب الشمالي ويتفرع منها اثناء المرجة الاصلية لايزيد مداها عن المد الواحد وتستغرق فترات زمنية مختلفة المؤجة الاصلية لايزيد مداها عن المد الواحد وتستغرق فترات زمنية مختلفة حتى تصل الى الشواطيء حسب المسافة بينهما ، فهي عند شواطيء اسبانيا وآمريكا الشمالية تستغرق يوما ونصف ، وعند شواطيء شمسال غسرب اوربا تستعرق يومين ونصف .



البّاب الشاني مباحة

مد حمة:

الفصل السلم : المساحة بالمقاسات الطولية •

الفصل الشـــامن: المساحة بالبوصلة •

الفصل التـــاسع: الماحة باللوحة المستوية .

الفصل العسساشر: المسيزانية .

الفصل الحادى عشر: المساحة التصويرية وقراءة الصور الجوية .



مسادىء المساحة

مقـــدمة:

المساحة هي فن قياس المافات والزوايا والمناسيب على سطح الارض، وتوقيع تلك القياسات باستخدام القوانين الرياضية على لوحمة من الورق نسمى في النهاية خريطة تتحدد عليها المسافات والمساحات وشكل سطح الارض في ابعاده الثلاثة • فالخريطة اذن هي الهدف النهائي للعمليات و لحابات المسحية ، ولم كانت المناطق التي تمثلها الخريطة مختلفة الاتساع والامتداد ، تعددت العمليات المساحية والاجهزة والادوات المستخدمة فيها • وليس الهدف من هذا الباب هو دراسة المن المساحى وأسمه الرياضية فهذا من صميم عمل مهندسوا واخصائيوا المساحة، ولكن الهدف هو التعرف على بعض العمليات المساحية البسيطة وطريقة تنفيذها كي يقوم بها الجغرافي عند الحاجة • فمن المعروف أن الخريطة الجغرافية العامة التي تبين معالم سطح الارض الطبيعية والبشرية والتي تستخدم في الدراسات الجفرافية المختلفة وتعرف باسم الخريطة الطبوغرافية لا تمثل في الواقع الفعلى الا لحظة آخذ القياسات المختلفة • وقد تتغير ملامح تلك المعالم بمضى الوقت خاصة البشرية منها ، وقد تنشأ معالم لم تكن موجودة ، فطبيعة الظـواهر الجغرافية هي في تغيرها الدائم ولكن بدرجات مختلفة • فاشكال القسري وامتدادها في تغبر دائم والامتداد العمراني الحضري عند أطراف المدن النصرة ملموسة ، وانشاء المجتمعات العمرانية الحديثة في المساطق الصحراوية خطة تسير عليها سياسات الدولة حاليا ، واستصلاح واستزراع الاراضي الصحراوية عند اطراف المعملور الزراعي يعتبر امتلداد للرقعة الزراعية وانماط استخدام الارض لا تثبت على حال في معظم الاوقات • كما أن الدراسات الجغر عبة قد تتناول مناطق ليس لها الا خرائط عامة غير تفصيلية لا تناسب تلك الدراسات ، وعندها تصبح الحاجة ماسة في انشاء

خرائط تفصيلية لبعض اجزاء تلك المناطق على سبيل العينة وفى الدراسات الجيومورفولوجية حتى فى المناطق التى لها خرائط تفصيلية يلزم اخذ قياسات مختلفة لانحدارات السفوح وامتدادات وحجم الظواهر الجيومورفولوجية المختلفة وانشاء خرائط هيئة تقوم على عمليات مساحية بسيطة والمخلاصة أن الجغرافي يجد نفسه فى حاجة ماسة الى الالمام ببعض العمليات المساحية البسيطة كى يستكمل ويصحح ما تحت يديه من خرائط، وكى ينشىء خرائط اولية حسب طبيعة الدراسة التى يقوم بها و

الطرق المختلفة للمسح الأرضى:

توجد عدة طرق لرفع المعالم من الطبيعة وتمثيلها على الخريطة ، وتختلف هذه الطرق في الوقت اللازم لتنفيذها ودقة نتائجها ، ويمكن تجميع هذه الطرق المختلفة فيما ياتى :

1 - المساحة بالمقاسات الطبولية: وتتبع هذه الطريقة في المناطق محدودة الامتداد ومستوية السطح تقريبا وتعتمد على تقسيم المناطق المراد رفعها الى مثلثات تقاس اطوال اضلاعها بواسطة ادوات القياس المباشر وهي المجنزير والشريط ولا يلزم لها قياس زوايا وذلك لان الشكل الهندسي الوحيد الذي يمكن توقيعه على الخريطة بواسطة اطوال اضلاعه فقط هو المثلث و

7 - المساحة بالترافيرس: وفيها تحاط المنطقة المراد رفعها بخطوط مستقيمة تكون فيما بينها مضلع مقفول او مفتوح يسمى بالترافيرس وتقاس الزوايا بين خطوط المضلع بواسطة أجهزة قياس الزوايا مثل البانتومتر أو البوصلة أو التيودوليت ، كما تقاس اطرال هذه الخطوط بالشريط أو الجنزير ويوقع المضلع على الخريطة عن طريق الزوايا أو الاتجاهات المقاسة والاطوال على امتداد ضلعى الزاوية ويعتبر هذا المضلع بمثابة هيكل أساسى يتم رفع المظواهر وتوقيعها على جانبى خطوطه .

٣ - المساحة بالشبكات المثلثية : وفيها يقاس خط واحد فقط بدرجة عائية من الدقة يسمى خط القاعدة ، ثم ينشأ عليه مثلثات مترابطة ومتتابعة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تنشر في المنطقة المراد رفعها حتى تغطيها • وتقاس الزوايا عند رؤوس المثلثات باجهزة مسامية دقيقة كالتيودوليت ومنها يتم حساب اطوال اضلاع المثلثات دون قياسها المباشر على الطبيعة • وتعتبر هذه الطريقة ادق الطرق في رفع المساحات الكبيرة حيث يعتمد على قياس الزوايا فقط ، ولا يخفى علينا ان قياس الزوايا يمكن تقليل الخطأ فيها بدرجة كبيرة بعكس قيساس الاطوال • وتعتبر هذه الشبكة المثلثية هيسكل اساسي يتسدرج منه المساحة بالترافيرس بين نقط رؤوس المثلثات •



الفصل السايع

المساحة بالمقاسات الطولية

(المساحة بالجنزير)

يقوم العمل في هذه الطريقة على قياس أطوال الخطوط فقط بواسطة الجنزير ، ولذلك تسمى بالمساحة بالجنزير ، ولو أنه قد تستعمل أدوات قياس أحرى كالشريط ، ولكن مازالت هذه الطريقة تحمل أسم الجنزير لانه اكثر شبوعا في قياس الاطوال ، وتصلح هذه الطريقة في رفع المساحات الصغيره من الارض شبه المستوية التي لا تتباين فيها المناسيب بصورة كبيرة ، وفي هذه الطريقة يلزم الاعتماد كلية على تخطيط أشكال هندسية يمسكن توقيعها بمعلومية أضلاعها فقط ، والشكل الهندسي الذي يمكن توقيعه بعنومية أضلاعه هو المثلث ، لذا يسهل أجراء عملية المسح بهذه الطريقة في المناطق مثلثية الشكل ، أما الاراضي التي تزيد حدودها عن ثلاثة أضلاع فتقسم الى مثلثات مناسبة ـ وتسمى الاشكال الهندسية التي يتم على أساسها العمل المساحي بالهيكل الاساسي ،

الادوات المستخدمة في المساحة بالجنزير: (شكل ٥٨):

۱ - الجنزير: يتكون من عقال من الحديد الصلب تتصال ببعضها بحلقات من نفس المعدن ، ويوجد بين كل عقلتين ثلاث حلقات ، ويبالغ طول العقلة من منتصف حلقة الوصل الوسطى الى منتصف حلقة الوصل الوسطى التالية ۲۰ سم ، والجنازير لها اطوال مختلفة ، ولكن الشائع منها بطرل ۲۰م أى يتكون من ۱۰۰ عقلة ، وينتهى طرفا الجنزير بمقبضين من النحاس يدخلان عمن طوله ، ولسهولة تعيين الابعاد المختلفة على الجنزير يوضع عند نهاية كل عشرة عقل علامة نحاسية يختلف شكلها حسب عدد الامتار التى تبعدها هذه العلامة من طرف الجنزير ، وتسلسل هذه

العلامات واحد من الطرفين • فعلى مسافة مترين من كل من الطرفين تكون العلامة بسنتين ، وعلى العلامة بسنتين ، وعلى بعد ستة امثار بثلاثة اسنان ، وعلى مسافة ثمانية امتار تكون العلامة باربعة اسنان ، وفي المنتصف أي على بعد عشرة امتار من طرفي المجنزير تكون العلامة العلامة مستديرة •

٢ ـ الشريط: وهو شريط مصنوع من التيل به اسلاك نحاسية رفيعة لتقويته ، ويلف حول محور من المعدن بداخل علبة من الجلد بواسطة يد خاصة نحاسية متصلة بالعلبة ، وهو بطول ١٠ ، ٢٠ ، ٣٠ مترا ، ويقسم احد رجهى الشريط الى سنتيمترات وامتار مطبوعة باللون الاسود، وتكتب الامتار بخط كبير باللون الاحمر ، وعشرات السنتيمترات بخط كبير باللون الاسود ، وبجانب الرقم الدال على الديسيمترات داخل المتر الواحد يكتب الرقم الدال على الامتار الصحيحة باللون الاحمر وبخط صغير ، أما الوجه الاخر فمقسم الى بوصات واقدام ، وتكتب الاقدام بخط كبير باللون الاحمر ، والبوصات بخط كبير باللون الاحمر ، والبوصات بخط كبير باللون الاسود ،

٣ ـ الشريط الصلب: مثل الشريط التيل تماما الا آنه مصنوع من صفيحة من الصلب ، وهو أدق من كل من الجنزير والشريط وأكثر تحملا للعمل .

3 - الشواخص: وهى عبارة عن قوائم خشبية اسطوانية او مضلعة المقطع ويتراوح طولها بين ٢ ، ٣م ومثبت باسفلها كعب من المعدن مخروطى الشكل حتى يمكن غرسها وتثبيتها فى الارض وتلون الشواخص بالون زاهية كالاحمر والاسود والابيض بطريقة متبادلة حتى يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة ، وقد يوضع على راسها راية صفراء او حمراء، ويستعمل فى التوجيه اثناء القياس ٠

0 م حامل الشواخص: وهو عبارة عن حامل ذى ثلاث أرجل من الخشب أو الحديد تتصل ببعضها بطرقة تصنع أنبوب قصير عند الاستعمال أى عند فرد تلك الارجل ، ويوضع الشاخص داخل الانبوب رأسيا، ويستعمل هذا الحامل فى الارض الصلبة التى لا يسهل غرس الشاخص بها .

٦ - الشوكة: عبارة عن سيخ متين من الحديد بطبول ٤٠ سم مدبب في احد طرفيه ، والطرف الآخسر على شكل حلقة تستعمل كمقبض ، وتستعمل عند قياس الاطبوال في التوجيبة وفي معرفة عدد الجنازير الصحبحة المطروحة ،

٧ - الاوتاد: وهى اعمدة خشبية قصيرة بطول ٥٠ سم مستديرة او مربعة المقطع ، ومدببة من احد طرفيها حتى يسهل غرسها فى الارض اللينة • أما فى حالة الارض الصلبة فتستبدل بمسامير طويلة من الحديد أو مواسير او زوايا حديدية • وتستعمل الاوتاد بصورها المختلفة فى تحديد النقسط •

٨ - خيط الشاغول: عبارة عن خيط من الكتان به تقل نحاسى محروطى الشكل ، ويستعمل في عملية التسامت عند القياس على الارض المنحدرة .

٩ ـ المثلث المساح: وهو اداة بسيطة التركيب سهلة الاستخدام الغرض منه افامة واسقاط الاعمدة على خط الجنزير عند رفع تفاصيل المعائم المختلفة .


10 - الكلينومتر: وهو أداة بسيطة يستعمل فى قياس درجة انحدار الاسطح المائلة لحساب المسافة الافقية للخطوط المقاسة على المائل، ولحساب فرق المنسوب بين طرفى الخيط •

دفتر الغيط: وهو عبارة عن كراسة تفتح فى اتجاه طولى ،
 وبوسط الصفحة خطين راسيين بينهما مسافة حوالى ٣ سم تسجل فيها الابعاد
 على خط الجنزير • ويستخدم فى تسجيل الارصاد الحقلية •

طريقة العمل:

تنقسم عملية المساحة بالجنزير كغيرها من العمليات المساحية الى قسمين: الاول الرفع أى القياس من الطبيعة، والثانى التوقيع أى رسم هذه القياسات على نوحة من الورق بمعياس رسم مناسب تسمى فى النهاية الخريطة • أولا معالية الرفع : تتم عملية الرفع بالجنزير بالخطوات التالية :

erted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(شکل رقم ۵۸)

ا سالاستكشاف: وهو المرور بالمنطقة المراد رفعها لتكوين فكرة عامة عنها وملاحظة معالمها والتعرف على اتجاهات حدودها بالنسبة لبعضها المعض ، وذلك حتى يمكن اختيار الفضل المواقع للنقط التى سوف تختسار لتكوين الهيكل الاساسى للمنطقة -

الغيط، ولا يشترط الكروكى: يرسم كروكى للمنطقة فى دفتر الغيط، ولا يشترط ان يكزن بسقياس رسم بل يكفى ان يمثل الطبيعة بالتقريب وبحجم مناسب يسمح ببيان التفاصيل وعدم ازدحامها .

" ما اختيار النقط المحددة للهيكل الاساس: تتنخب انسب المواقع لنقط الهيكل من واقع الكروكي ، ثم تعين في الطبيعة باوتاد خشبية او بزاوبا حديدبة و ويراعي أن تكون بعيدة عن حركة المرور لنفادي ازالتها ،

2 - كروكى النقط: بعد تثبيت النقط فى الطبيعة ، يحدد موقع كل نقطة وذلك بقياس بعدها عن نقطتين ثابتتين فى الطبيعة ، وقياس بعدد ثالث للتحقيق ، والغرض من هذه الخطوة هو امكان العشور عليها عند استئناف العمل أو اعادة تحديد مكانها فى حالة ازالتها ،

٥ ـ قياس الاطوال: تسمى خطوط الهيكل الاساسى المحصورة بين الاوتاد بخطوط الجنزير • ويقاس كل خط على حدة بدقة باحدى الطرق التى سياتى ذكرها فيما بعد • ويقاس كل خط مرتين فى اتجاهين عكسين ثم يؤخذ المتوسط •

7 ـ التحشية: يقصد بالتحشية تعيين البعد العمودى لتفاصيل المعالم المجغر أفية عن خط الجنزير، ويتم تعيين نقط المتفاصيل عن طريق احداثين: الاحداثى السينى وهو بعد مسقط نقطة التفاصيل عن بداية خط الجنزير، والاحداثى الصادى هو البعد العمودى لنقطة التفاصيل عن خط الجنزير، ولاجراء ذلك يفرد الجنزير في اتجاه الخط المراد رفع تفاصيل حوله، وتوضع حلقة الشريط التيل عند كل بعد مطلوب اخذ تحشية عنده، ويقام عمود ويقاس تقاطعه مع حد التفاصيل، وتسجل هذه الابعاد في دفتر الغيط (شكل ٨٦).


ويلاحظ عند رفع التفاصيل ما ياتى :

ا يكفى لتحديد الخط المستقيم قياس خطين من خطوط التحشية فقط
 عند بدايته وعند نهايته وخط ثالث فى المنتصف كتحقيق .

 ب) تكلف خطوط التحشية الطويلة عناء ووقت فضلا عن الاخطاء المحتملة ، لذا يمكن اضافة خطوط جنزير مساعدة تربط بالهيكل الاساسى لتكون قريبة من التفاصيل البعيدة .

ج) كلما كان التغيير فى شكل حدود التفاصيل بسيطا كلما قلت خطوط التحشية ، وكلما كثرت التعرجات كثرت خطوط التحشية اللازمة لرفع الحد بدقة ،





شکل رقم (۸٦)

ثانيا - عملية التوقيع ! يختار مقياس رسم مناسب ، ويتوقف هذا الاختيار على عاملين : اولهما الغرض من الخريطة ، وثانيهما ابعاد الوحة المستعملة ، ويتم التوقيع بالخطوات التالية :


ا - توقيع الهيكل الاساسى: يراعى الابتداء برسم اطول خط من خطوط الجنزير كقاعدة فى مكان مناسب من اللوحة يسمح بتوقيع بقية الخطوط والتفاصيل التى حولها داخل حدود اللوحة ، ويستعان فى ذلك بكروكى المنطقة ، وترسم المثلثات التى تكون الهيكل بطريقة تقاطع الاقواس المعروفة ، وذلك بمعرفة اطوال اضلاعها واحدا بعد الآخر .

٢ - توقيع التفاصيل: يقصد بذلك توقيع خطوط التحشية ، وذلك عن

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

طريق اقامة اعمدة بالمسطرة والمثلث على جانبى خط الجنزير المراد تحشيته عند الابعاد المسجلة فى دفتر الغيط فى خانة خط الجنزير ، وتحدد اطوال خطوط التحشية على هذه الاعمدة ، توصل النقط الناتجة ببعضها لاظهار حدود المنطقة وتفاصيلها المطلوبة ، ثم ينتقل العمل الى الخطوط الاخسرى حتى تنتهى التحشية جميعها وتظهر المعالم الجغرافية متكاملة وواضحة ،

مثال عام : (شكل ۸۷) :



شـکل رقم (۸۷)

العمليات المساحية البسيطة المستخدمة في المساحة بالجنزير: تشمل هذه العمليات قياس الاطوال واقامة واسقاط الاعمدة •

اولا ـ قياس الاطوال:

يعتبر قياس الاطوال اساس الاعمال المساحية ، ويمكن قياس طول اى خط بعدة طرق تبعا لطبيعة هذا الخط من ناحية وطبيعة سطح الارض بين النقطنين المحددتين له من ناحية اخرى وينبغى القول أن المخطوط المرسومة على المخرائط هي المسقط الافقى لها ، لذا يجب أن تقاس اطوال الخطوط في المستوى الافقى قدر الامكان ، وأن تعذر ذلك فيمكن اتباع بعض القوانين الرياضية البسيطة والعمليات المساحية البسيطة لحساب طول الخط في المستوى الافقى بعد قياسه في المستوى المائل .


١ ـ القياس على ارض مستوية:

i) اذا كان طول الخط اقصر من جنزير: يفرد الجنزير ، ثم توضع الحافة النارجية للمقبض النحاسى عند مركز وتد بداية الخط ، ثم يشد جيدا على امتداد الخط حتى يمر بمنتصف رأس وتد النهاية ، ويجب ان يكون الجنزير مستقيما غير ملتو ، يحدد عدد الامتار الصحيحة من اقسرب علامة نحاسية لنهاية الخط ، ثم يضاف اليه عدد العقل وكسر العقلة حتى منتصف وتد النهاية ،

ب) اذا كان طول المذلم اطول من جنزير: يحتاج القياس في هذه المحالة الى عملية توجيه بواسطة الشواخص والشوك حتى يكون القياس بين طرفى الخط في اتجاه الخط تماما ، والهدف من عملية التوجيه تعيين نقط اضافية بين طرفى الخط عند نهاية كل جنزير بحيث تقع في اتجاه الخط المطلوب قياسه ، ويتم العمل بواسطة شخصين ، يمسك الاول بطرف الجنزير عند أول الخط ويسمى بالخلفى ، والثاني يمسك بالطرف الاخر للجنزير ومعه ، ١ شوك ويسمى بالامامى ، ويتجه ناحية نهاية الخط ويشد الجنزير جيدا مع وضع شوكة رأسية مع مقبض الجنزير ، ثم يتحراك يمنا أو يسارا تبعا لاشارات الخلفي حتى يصل الى الوضع الذي يرى فيه الخلفي هذه الشوكة منطبقة مع الشاخص المحدد لنهاية الخط ، فتكون الشوكة على الشوكة منطبقة مع الشاخص المحدد لنهاية الخط متى يقف الخلفي عند المتداد الخط المراد قياسه ، ويثبتها (يغرسها) الامامي في الارض ، م يسحب الامامي الجنزير ناحية نهاية الخط حتى يقف الخلفي عند الشوكة المغروسة (وهي في هذه الحالة الشوكة رقم ١) ، وتكرر عملية الشوكة المغروسة (وهي في هذه الحالة الشوكة رقم ١) ، وتكرر عملية

التوجيه، وتغرز الشوكة الثانية وهكذا حتى نهاية المخط و يجمع الخلفي هذه الشوك في يده عند احتلاله لكل موضع كان به الشوكة التي تركها الامامي وبلاحظ في هذه المحالة ان عدد الشوك التي في يد الخلفي تساوى عدد الجدر بر الصحيحة التي طرحت و ثم تقاس المسافة بين آخر شوكة وبهاية الحط وتضاف (شكل ٨٨) و

طول الخط = عدد الثوك × طول المجنزير + الجزء المضاف



شکل رقم (۸۸)


٢ _ القياس على ارض منحدرة:


ا) اذا كانت الارض غير منتظمة الانحدار: يقاس الخط في هذه الحالة على عدة أجزاء من أعلى الى أسفل (شكل ٨٩) • يفرد جزء من المجنزير بطول معين يتناسب مع شدة الانحدار • يوضع مقبض الجنزير عند نقطة بدء الخط، ويشد الجزء المفرود منه جيدا في وضع أفقى بالنظر • ثم تحدد نقطة نهاية هذا الجزء المفرود على الارض بواسطة خيط الشاغول وتغرس شوكة • يسحب الجنزير في اتجاه الخط ويثبت مقبضه عند الشوكة السابقة ، ثم يفرد جزء منه بنفس الطول السابق ، ويجعل أفقيا ثم تحدد مسقط نهاية الجزء المفرود ثانيا بخيط الشاغول وتغرس شوكة أخرى • يكزر العمل السابق حتى نقطة نهاية الخط •

طول الخط = مجموع اطوال الاجزاء التي قيست •

ب) اذا كانت الارض منتظمة الانحدار: يقاس الخط على الارض

المنحدرة مباشرة ، وتسمى هذه المسافة بالمسافة الارضية ، وتقاس زاوية الانحدار بجهاز الكلينومتر وهو احد أجهزة قياس درجة الانحدار .






شکل رقم (۸۹)


طول الخط = المسافة الارضية × جتا زاوية الانحدار (شكل ٩٠) ٠


جهاز الكلينومتر Clinometer : يتركب الجهاز في ابسط انواعه (شكل ٩١) من قاعدة خشبية مثبت فوقها لوحة من الخشب مرسوم عليها منقلة نصف دائرية ، يتدلى من مركزها خيط شاغول بثقل مناسب يتخذ عند وضعه على المائل وضعا رأسيا ، يبدأ بالتدريج على هذه المنقلة من الوسط حتى ٩٠ ناحية اليمين ، ٩٠ ناحية اليسار ، وعند استعمال هذا الجهاز يوضع على السطح المائل المراد قياس درجة انحداره في عدة مواقع على



شکل رقم (۹۰)

سرر الخط ، فيميل الجهاز بينما يظل خيط الشاغول وثقله ثابتا في الاتجاه المراسى ليقرأ زوايا الانحدار ، ثم يؤخذ المتوسط ،





شکل رقم (۹۱)

٣ _ القياس على ارض بها موانع وعقبات:


عند تخطیط الهیکل الاساسی یجب مراعاة الا تعترض خطوط الجنزیر عقبات او موانع تعوق عملیة القیاس · ولسکن احیانا لا یمکن تفادی ذلك

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تبعا لطبيعة المنطقة ، فتل صغير او مبنى ، بركة او مجرى نهرى ، ارض طينيسة لا يمكن السير فيها ، كلها عسوائق يجب أن يتوقعها الجفرافى عند تخطيط الهيكل الاساسى وبالتالى تعوق قياس بعض خطوط الجنزير بطريقة مباشرة ،

وهناك عدة طرق يمكن اتباعها للتغلب على تلك العقبات:


1) قد يعترض قياس الخطوط مناطق مرتفعة تمنع التوجيه لضمان المتداد الخط على استقامته حتى يمكن قياسه ، فاذا كان المطلوب قياس الخط اب (شكل ٩٢) فان الراصد الواقف عند أحد طرفى هذا الخط لايمكن رؤية الطرف الاخر،ولذلك تستعمل شواخص بطول مناسب تسمح بالتوجيه مثل ج، د وتثبت في مكان مناسب بين نقطتى ا، ب بحيث يمكن رؤية الشاخص (1) من الموضع (د) ، والشاخص (ب) من الموضع (ج) ويتحرك الشاخص (ج) حتى تكون النقط ا، ج، د على استقامة واحدة،ثم يتحرك الشاخص (د) حتى تصبح النقط ج، د ، ب على استقامة واحدة وبتكرار هذه العملية بالتبادل تصبح الشواخص الاربعة ا، ج، د ، ب على استقامة واحدة واحدة واحدة ، واحدة ، في استقامة واحدة ، وبتكرار في المنافات المجزئية ا ح، ج د ، د ، ب وبالجمع نحصل على طول خط المجزير اب .



ب) عندما يعترض مبنى مد خط الجنزير اب (شكل ٩٣) يجرى الأتى:

- يهم العمسودان المنساويان حدب من ب ، س د من س على الخط اب المطاوب مده خلال المبنى ،


- یمد د ج علی استقامنه ثم تعین النقطتان ه م علیه ، ومنهما یقام الحمردان المتساویان ه و ، م ل ویساویان فی نفس الوقت العمودین س د ، ب ح م ب علی امتداد اب ، ح ه = ب و .



شکل رقم (۹۳)

ج) اذا كان المطلوب قياس الخط أب الذي تعترضه بركة صغيرة (شكل ٩٤) يجرى الاني : من نقطة (ح) الواقعة عند حافة البركة والتي حددت على امتداد أب يقام العمود حد بطول يتجاوز حد البركة • يقام العمود د ه من النقطة د بحيث يتجاوز نهايته نهاية البركة • ومن النقطة

ه يقام العمود ه و بطول يساوى العمود حد ، فيصير الخط د ح مساويا وموازيا للخط حو و طول خط الجنزير ا ب = اح + د ه + و ب .



شکل رقم (۹٤)


د) عند اعتراض مجرى مائى كترعة او مصرف خط الجنزير اب، تعين نقطة مثل حيقام منها العمود حد بطول مناسب (شكل ٩٥)،ثم تثبت النقطة ه بحيث تكون د، ه، ب على استقامه واحدة ، ومن هيسقط العمود ه و على الخط اب بحيث تكون ا، و، ب على استقامة واحدة، والعمود ه ز على حد بحيث ح، ز، د تكون على استقامة واحدة ، من تشابه المثلثات :

طول خط الجنرير = ` ر + ب و

ثانيا _ اقامة واسقاط الاعمدة :

اغلب الطرق المستخدمة في اقامة واسقاط الاعمدة تقوم على اساس هندسي يستعمل فيه الجنزير والشريط بنفس الطريقة التي يستحدم بها

المنقلة والفرجار والمسطرة مي العمل بالمكتب وهناك طرق عديدة يختصر بعضها فيما يلى:




شکل رقم (۹۵)

ا) طريقة اقصر مسافة : يثبت الشريط في النقطة المراد اسقاط عمود منها على خط الجنزير عند قراءة مناسبة صحيحة • يحرك الشريط يمينا ويسارا عند النقطة التقريبية لمسقط العمود على خط الجنزير ، النقطة التي تسجل عندها اقل قراءة على الشريط هي مسقط العمود (شكل ٩٦) .

ب) طريقة المثلث متساوى الساقين : يثبت طرف الشريط عنسد النقطة المراد اسقاط عمود منها على خط الجنزير (س) وبطول مناسب يرسم قوس يتقاطع مع خط الجنزير في نقطتين ١ ، ب ، والخط الواصل بين س ونقطة منتصف المسافة بين ١ ، ب هو العمود المطلوب (شكل ٩٧)


ج) يراد اسقاط عمود من النقطة حعلى خط الجنزير اب: تعين نقطة مثل ه على خط الجنزير ، وتقاس المسافة حه وتنصف في و • وبالارتكاز nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فى و وبطول يساوى و ه و و ج برسم فسوس دائرى يمسر بنقطنى ه ، ج وبقطع خط الجنزير فى د المحط حاد هو العمود المطنوب (شكل ٩٨)




د) يراد اقامة عمود من النقطة د الواقعة على خط الجنزير اب : تعير النقطتان د ، ه على جانبى النقطة د و على مسافة متساوبه ، بثبت ط ف

الشريط فى النقطة د وبطول مناسب يرسم قسوس على الارض ، وبنفس الطول يرسم قوس آخر من النقطة ه ، يتقاطع القوسان فى نقطة و ويكون و حد هو العمود المطلوب (شكل ٩٩) .



شکل رقم (۹۹)

ه) المثلث المساح: عبارة عن جهاز صغير يستعمل في اقامة واسقساط الاعمدة وله عدة انواع منه الخشبي ، والمفتوح ، مثمن الاوجه ، والاخير اكثرها استعمالا ، وهو علبة من النحاس بارتفاع ١٠ سم وقطر ٧ سم مثمنة الاوجه ، وتوجد في اربع أوجه متقابلة أربعة شروخ رأسية ، وفي الاربعة الاخرى شرخ حتى نصف طول الوجه والباقي عبارة عن شباك تتوسطه شعرة على امتداد الشرخ ، ويلاحظ أن كل شرخ يقابله في الوجه المقابل شعباك وشعرة ،



شکل رقم (۱۰۰)

ولاقامة العمود حدد من نقطة حد الواقعة على خط الجنزير 1 ب بواسطة المثلث المساح ، يوضع الجهاز على قائم راسى فوق النقطة ح، وترصد النقطة ا من أحد الاوجه الرئيسية التى بها شرخ وشباك وشعرة راسية ، وبدون تحريك الجهاز ترصد النقطة ب من الوجه المقابل ويجب رؤيتها مباشرة والا فان الجهاز ليس فوق النقطة حد تماما أو أن الجهاز به عيب عرصد شاخص يتحرك ببطىء يمينا ويسارا حسب التوجيه من الوجهين المتعامدين على الوجهين السابقين حتى ياتى الشاخص على استقامة خط النظر بين الشرخ والشعرة الرأسية المشدودة في الشباك المقابل لها ، فيعين الشاخص النقطة د ، ويكون حد هو العمود المطلوب (شكل ١٠٠٠) .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الفصل الثامن

المساحة بالبوصلة

تعتبر المساحة بالبوصلة من العمليات المساحية البسيطة التى يعتمد عليها الجغرافى فى التحقق السريع للخرائط التي يستخدمها فى دراسته ، وفى انشاء خرائط تفصيلية كبيرة المقياس لا تحتاج الى دقة عالية ، وفى تعيين مواقع الظواهر الجغرافية المختلفة عن طريق قياس زوايا الانحراف بين اتجاه الشمال المغناطيسى الذى تحدده الابرة المغناطيسية للبوصلة ، وخط النظر بين الراصد وموقع الظاهرة ، ويقوم العمل المساحى عند انشاء خرائط تفصيلية بالبوصلة على انشساء هيكل اسساسى يتكون من اضلاع (ترافيرس) يقاس اطوالها بالشريط ، وتعين الزوايا بينها عن طريق قياس اخرافاتها عن الشمال المغناطيسى .

وتتميز المساحة بالبوصلة عن المساحة بالجنزير بما ياتى :

١ ـ يمكن اختصار القياسات الطولية بالشريط أو الجنزير الى حدد
 كبير ، وبالتالى لا تتراكم الاخطاء الناجمة عن القياسات الطولية سواء فى
 الرفع أو عند التوقيع .


٢ ـ يمكن تحديد مواقع الظواهر والمعالم الجغرافية المختلفة التى تبعد عن الراصد بمسافات كبيرة بدقة عالية نسبيا، وبالتالى يمكن استخدامها في رفع المناطق الواسعة .

٣ _ يمكن التحقق من العمل المساحى بسهولة وبسرعة •

البوصلة المنشورية:

هي اداة مساحية بسيطة التركيب سهلة الاستعمال • وتستخدم في تحديد

الشمال المغناطيسي وقياس انحرافات الاتجاهات بالنسبة لهذا الثمال المغناطيمي وتتركب البوصلة من الاجزاء الآتية (شكل ١٠١):



۱ علبة مستديرة من النحاس مدهونة بطلاء اسود او زيتونى اللون،
 لها غطاء زجاجى لمنع تسرب الاتربة والرطوبة بداخلها

٢ - سن رأسى من الصلب مثبت فى مركز العلبة ترتكز عليه الابرة المغناطيسية من منتصفها ٠

· ٣ - ابرة مغناطيسية ، وهى عبارة عن رقيقة من الصلب المغنط مرتكزة على السن رقم ٢ من وسطها لتكون حرة الحركة .

2 - ثقل لجعل الابرة المغناطيسية افقية .

٥ ــ اطار معدنى من الالومنيوم متصل بالابرة المغناطيسية ومقسم الى درجات وأنصاف الدرجات ويبدأ التدريج على هذ الاطار من القطب المجنوبي للابرة ، ويتزايد في اتجاه عقرب الساعة الى ٣٦٠ ، وعلى هذا يكون تدريج القطب الشمالي هو ١٨٠ .

٦ منشور ثلاثى من الزجاج مثبت فى غلاف نحاسى بجانب العلبة
 ويتصل بها عن طريق مفصلة لقراءة تدريج الاطار · وتتم القراءة بشعاع
 يسقط من الاطار على السطح المائل للمنشور خلال الفتحة ف ثم ينعكس

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

افقيه الى العين من الفتحة في ، والكتابة على الاطار مقلوبة حتى نقراً معتبدلة •

٧ ــ مسمار لرفع المنشور أو خفضه تبعا لقوة أبصار الراصد حتى يمكن
 تراءة التدريج بوضوح ، وهذاا لمسمار اسفل المنشور .

٨ - فتحة رأسية ضيقة في الجانب الرأسي من الغلاف المركب بداخله
 المنشور الثلاثي وذلك للرصد منها •

٩ ــ دليل رأسى مقابل للفتحة رقم ٨ من الجهة الاخرى للعلبة يتصلل
 بها بمفصلة • وهو عبارة عن شباك في وسطه شعرة راسية للتوجيه •

١٠ _ مرة تنزلق على الدليل لرصد النقط المرتفعة أو المنخفضة ٠

١١ ــ شرائح من زجاج ملون للرصد في اتجاه اشعة الشمس ٠

١٢ _ مسمار لرفع الابرة المغناطيسية عن محورها ٠

١٣ ـ رافعة يضغط عليها المسمار رقم ١٢ لرفع الابرة عن محورها ٠

ويمكن استعمال البوصلة بحملها باليد مباشرة ، ولكن في الغالب تثبت على حامل ثلاثي الارجل مزود بخطاف يتدلى منه خيط شاغول ·

استعمال البوصلة:

لقياس انحراف هدف عن الشمال المغناطيسى عند نقطة بحتلها الراصد . يجرى الآتى :


۱ ـ تثبت البوصلة في الحامل الثلاثي ، وتوضع فوق النقطة تماما
 بواسطة خيط الشاغول •

٢ ــ تضبط افقية عبية البوصلة بالنظر ، لضمان عدم احتكاك الابرة المغناطيسية بجوانبها مما يؤدى الى اعاقة حركتها وبالتالى قراءة ارصاد خاطئة .

٣ ـ يوجه الدليل الراسى نحو الهدف بحيث تكون الفتحة الراسية فى المنشور الثلاثى والشعرة الراسية فى شباك الدليل والهدف على استقامة واحدة .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٤ - يوجه النظر من فتحة المنشور في المواجهة لعين الراصد، وعندما تثبت حركة الابرة ومعها الاطار ، يلاحظ أن الهدف وتدريج الاطار يمكن رؤيتهما في وقت واحد ، وعندئذ تعين القراءة التي تبدو وكانها منطبقة على شعرة شباك الدليل بينما هي في الحقيقة على امتدادها ، وبذلك يحدد انحراف الهدف عن الشمال المغناطيسي (شكل ١٠٢) .




الانحراف الامامي والانحراف الخلفي:

يقاس انحراف خط الاتجاه بين الراصد والمرصود بدءا من خط الشمال المغناطيسي الذي يعتبر صفر وفي اتجاه عقرب الساعة ، أي ان قيمة الزاوية تتزايد في اتجاه عقرب الساعة من صفر الى خط الاتجاه المراد قياس انحرافه ، وتكون قيمة الانحراف في هذه الحالة بين صفر ، ،٣٦٠ ، فانحراف الخط اب مثلا مقاسا من خط الشمال المار بنقطة اوفي اتجاه عقرب الساعة حتى الخط اب هو الزاوية أ (شكل ١٠٣) ، وباعتبار أن هذا الخط بتجه من نقطة أ الواقف بها الراصد الى النقطة ب المرصودة، فتسمى الزاوية ابالانحراف الامامي للخط اب ، ويسمى في نفس الوقت الانحراف الماس للخط اب مقاسا من خط الشمال المار بنقطة ب وفي اتجاه عقرب الساعة الى الخط ا (زاوية ٢) بالانحراف الخلفي للخط ا ب .

وحيث أن الاتجاه أب خط مستقيم ، واتجاه الشمال المغناطيسى ـ فى المناطق محدودة المساحمة للارض ـ ثابت ومواز لنفسه ، فمان الفرق غى الانحراف الخلفى يجب أن يكون ١٨٠ دائما ما لم تؤثر

عنده مؤثر ت خارجية ، فاذا عرف الانحراف الامامى لخط ما فان انحرافه الخلاق بتحدد باضافة ١٨٠ الى الانحراف الامامى اذا كانت قدمته اقل من ١٨٠ ، و بطرح ١٨٠ اذا كانت قيمته أكبر من ١٨٠ .




شکل رقم (۱۰۳)

تعيين موقع أو اضافة تفاصيل على الخريطة ليست موجودة بها :

يراد تعيين موقع وليكن برج بثر بترول (شكل ١٠٤) على المخريطة ويختار ظاهرتين في الطبيعة قريبتين من البرج وموجودتين على المخريطة ولتكن هاتان الظاهرتان هما 1 ، ب ويقف الراصد عند 1 ويرصد انصراف البرج ، ثم ينتقل الى ب ويرصد انصراف البرج مرة الحصرى ، وتسجل

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)


القراءتان وهما يمثلان انحرافى البرج من 1 ، ب ، ويرسم على الخريطة خطا يمثل الشمال المغناطيسى ويمر بالنقطة 1 ويوقع زاوية الانحراف بالمنقلة فى اتجاه عقرب الساعة ، وخطا آخر يمثل الشمال المغناطيسى ويمر بالنقطة ب ويكون موازيا للآخر ويوقع زاوية الانحراف فى اتجاه عقرب الساعة .



شكل رقم (١٠٤)

يتقاطع الانحرافان فى نقطة تمثل موقع بئر البترول · وبنفس الطريقة يمكن اضافة تفاصيل على الخريطة ليست موجودة بها · وتسمى هذه الطريقة بالتقاطع الامامن ·

و يمكن نعيين موقع برج "بترول بطريقة اخرى سمى بالتقاطع العكمى، وتتصير هذه الطريقة عن طريقة التقساطع الامامى فى أن الراصد لا يحتل مكان الظواهر الثبتة نوفعه على الخريطة ، ولكن يقوم بعمليات الرصد عند احتلاله للنقطة التى يريد نصديدها على الخريطة ، وتتلخص طريقة



شکل رقم (۱۰۵)

العمال في أن الراصد يثبت في موقع برج البترول ويقيس انصراف الخاهرتين ، وسجل القراءتين ، ويرسم على الخريطة اتباه الشمال المغنطيسي المار بالنفطه ا والمار بالنقطة ب ، ومن هاتين النقطتين يوقع المنقلة الانحرافات المامية المرصودة عند برج البترول


وذلك باضاعة او طرح ۱۸۰ من كل انحراف امامى • يتقاطع المحطان مى نقطة هى موقع برج البترول المطلوب توقيعه (شكل ۱۰۵) •


مضلع (ترافيرس) البوصلة:

تستخدم البوصلة بجانب الشريط والشواخص في رفع المناطق وذاك بانشاء مجموعة من الخطوط المتصلة التي يمكن قياس اطوالها بالشريط واتجاهاتها بالنسبة للشمال المغناطيسي بالبوصلة وتسمى مجموعة الخطوط بالمضلع أو الترافيرس والمضلع أما أن يكون مقفلا أي يبدأ من نقطة وينتهي عند الى نفس النقطة ووما أن يكون مفتوحا حيث يبدأ من نقطة وينتهي عند نقطة أخرى ويصلح المضلع المقفل في رفع المناطق التي يصعب قيساس خطوط بداخلها كالبحيرات والغابات والمساكن ، أو في رفع المناطق المتسعة المخترفة والما المضلع المفتوح فيصلح للمناطق ذات الامتداد الطوني كالاودية والطرق وشواطيء البحار والطرق وشواطيء البحار و


يتم العمل المساحى عند رفع منطقة ما بمضلع البوصلة بالخطوات التسالية :


- ١ القيام بعملية الاستكشاف لمعرفة امتداد المنطقة وحدودها واتجاهات تلك الحدود بالنسبة لبعضها البعض والظواهر الجغرافية المختلفة .
 - ٢ رسم الكروكي اللازم للمنطقة ٠
- ٣ ـ اختيار أفضل الاماكن لتثبيت نقط المضلع ودق الاوتاد الخشبية
 أو الزوايا الحديدية ، وترقيم تلك النقط بالترتيب في اتجاه عقرب الساعة .
 - ٤ قياس اطوال خطوط المضلع ٠
 - ٥ قياس انحرافات خطوط المضلع ٠
- ت انحرافات النقط الخاصة بالتفاصيل عند كل نقطة من. نقط المضلع وتسجل في دفتر الغيط .
- ٧ أو ترفع على خط التفاصيل بطريقة التحشية وتسجل فى دفـتر
 الغيط (شكل ١٠٦) .





شکل رقم (۱۰٦)





شبكل رقم (١٠٦٦ ج)

ولقياس انحرافات المضلع المقفل آب جده آ يجرى الآتى :

ا - تحتل البوصلة النقطة ا ويوجه الدليل نحو الشاخص الموضوع راسيا في النقطة ه ، وتعين القراءة انحراف الخط ا ه ، ثم توجه البوصلة نحو شاخص النقطة ب ويعين انحراف الخط ا ب ،

٢ ـ تنقل البوصلة الى النقطة ب وترصد النقطة ا فيتعين الانحراف الخط ا ب ثم ترصد النقطة ج فيتعين انحراف الخط ب ج ٠

٣ ـ تنقل البوصاة الى باقى النقط فى اتجاه عقرب الساعة ، ويكرر العمل فى توجيهها نحو النقطة السابق احتلالها لتعيين الانحراف الخافى والنقطة التالية لتعيين الانحراف الامامى ، وتسجل الارصاد فى جدول يسمى بجدول ترافيرس البوصلة .

٤ - فى حالة المضلع المفتوح أ ب ج د ه ، لا ترصد النقطة ه عند
 احتلال النقطة الان النقطة ه فى نهاية الترافيرس وقد لا تراها النقطة ا .

بل يرصد 'نحراف ، ، ب · وبسنمر العمل بعد ذلك بنفس طريقة قياس نحرافات المضلع المقفل حتى النقطة ه ·

جدول ترافيرس البوصلة ·

ملاحظات	الفرق	الانحراف	الانحراف	الطول/م	الضلع
		الخلفى	الامامي		

مصادر الخطأ في ترافيرس البوصلة وكيفية تصحيحه:

تتاثر الابرة المغناطيسية بالجاذبية المطية التى تنشا عن وجود معادن المست المعادل المراحل المعادل المعادل المراحل المعادل المعادل المراحل المعادل المعاد المعال المعادل المعادل

تصحيح الخطا الشخصى (خطا التوجيه والقراءة):

اذا كان الفرق بين الانحراف الامامى والانحراف الخلفى اكبر أو أقل من ١٨٠ ببضع دقائق أو درجة على الاكثر كان هذا الخطأ ناجما عن الخطأ في الرصد أو التوجيه ويصحح بطريقة المتوسطات وذلك بأخذ متوسط الانحرافين الخاصين بكل خط على حدة وفاذا كان الفرق بين الانصرافين الامامى والخلفى للخط أكبر من ١٨٠ أجرى التصحيح بطرح نصف الفرق من ١٨٠ من الانحراف الاكبر واضافة نصف الفرق عن ١٨٠ الى الانحراف الاقبل ٠

onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الانحراف الامامي لخيط: ٤٤ ١٤٥

الانحسراف الخسلفي: ٤٤ ٣٢٦

الف_____رق: ١٨١٠٠

نصف الفسرق عن ١٨٠: ٣٠.

الانحراف الخلفي مصحح: ٤٤ - ٣٠٠ - ٣٠٠ = ١٤ - ٣٢٦

الانحراف الامامي مصحح: ١٤ ٢٣٦ - ٠٠ ١٨٠ = ١٤ ١٤٦

واذا كان الفرق بين الانحرافين الامامى والخلفى للخط اقل من ١٨٠٠ أجرى التصحيح باضافة نصف الفرق عن ١٨٠٠ الى الانحراف الاكبر وطرحه من الانحراف الاقل .

الانحراف الامامي لخيط: ٣٠ ١٩٠

الانحـــراف الخـلفي: ٣٠

الفــــرق: ١٧٩

نصف الفسرق عن ١٨٠: ٣٠.

الانحراف الامامي مصحح : ٣٠ - ١٩٠ - ٣٠ - ٠٠ = ٠٠ ١٩١

الانحراف الخلفي مصمح : ٣٠ - ١١ - ٣٠ - ١٠ - ١١

تصحيح خطأ الجاذبية المطية:

ينتج غن وجود الجاذبية المحلية ان تصدر الانحرافات المرصودة من اتجاه مخالف لاتجاه الشمال المغناطيسي ويكون كل انحراف مقاس من نقطة معينة متاثرا بنفس قيمة الخطأ المتاثر بها الانحرافات الاخرى المقاسة من نفس النقطة ولتصحيح هذا الخطأ نبحث عن خط غير متاثر بالجاذبية المحلية ، أي أن الفرق بين الانحرافين الامامي والخلفي = ١٨٠٠ وهذا يعنى أن النقطتين المحددتين للخط غير متاثرتين بالجاذبية المحلية ، وبالتالي فان الانحرافات المرصودة من كل واحدة منهما صحيحة و فاذا كان الانحراف المرصود من النقطة الاولى أماميا يمكن حساب الانحراف الخلفي باضافة أو طرح ١٨٠٠ ، وكذلك اذا كان الانحراف المرصود من النقطة الثانية خلفيا

فيمكن حساب الانحراف الامامى باضافة او طرح ١٨٠ • وبمقارنة الانحراف المحسوب بالانحراف المرصود فعليا ينتج لنا قيمة خطا الجاذبية المحسلية • وتضاف قيمة هذا الخطا الى الانحراف الصادر عن النقطة اذا كان الانحراف المرصود اقلى من المحسوب والعكس صحيح اى تطرح قيمة الخطا من الانحراف المصود اكبر من الانحراف المرصود اكبر من الانحراف المحسوب •

مثال: الجدول التالى يبين ارصاد ترافيرس ا ب جده ا ومطلوب تصحيصه:

، الصححة	الانحرافات	7 AU	الانحرافات المرصودة		الخط
خلفي	امامی	الفرق	خافی	أمامى	
*Y£Y '£•	177 2.	*147 0.	727 10	4. 1.	١ب
۳۰۲ ۵۵	٣٠٢ ٥٥	144 40	1		بڊ
74 •	7-9	14	79	7.9	جد .
1-7	7	141 20	1.5 10	•• ٢٨٦	دھ
107	777	۱۸۰ ٤٥	107 4.	TTE 10	ها

باستفراج الفرق بين الانحرافات الامامية والخلفية المرصودة نلاحظ ان الفط جد غير متاثر بالجاذبية المصلية لان الفرق بين الانحراف الامامى والانحراف الخلفى = ١٨٠٠ • يبدأ التصحيح من أحد طرفيه لان الانحرافات المرصودة من كل منهما صحيحة • أى أن الانحراف الخلفى للخط ب جصحيح ، والانحراف الامامى للخط د ه صحيح أيضا • وبصفة عامة تكون الانحرافات المرصودة من ج ، د صحيحة سواء كانت لنقط المضلع أو لنقط ظواهر ومعالم جغرافية اخرى •

يبدأ التصحيح من نقطة د فى اتجاه عقرب الساعة ،وحيث أن الانحراف الامامى للخط د ه صحيح وهو ٠٠ ٢٨٦ فان الانحراف الخلفى له يكون .٠ ٢٨٦ - ٠٠ ٢٠٠ = ١٠٠ ، ولكن الانحراف الخلفى المرصود من النقطة ه هو ١٥ كا٠٠ اذن هذا الانحراف صدر من اتجاه خطا، وحيث أن مقدار التصحيح = الانحاف الصحيح المحسوب - الانحاف الخطا

nverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المرصود ب قيمة الجاذبية المحلية عند النقطة ه = ١٠٠ ١٠٦ - ١٠٥ ع ١٠٠ = 1 ° ٠ وتضاف هذه القيمة الى كل الارصاد المأخوذة عند النقطة ه ٠ وعلى هذا فان الانحراف الامامي للخط ه ا يجب أن يزيد بمقدار ١٠٠٠ فيصبح ١٥ َ ٣٣٤ + ٤٥ َ ١ ْ = ٠٠ َ ٣٣٦ · ويكون الانحراف الخلفي لهذا الخط الخط هو ٠٠ ٣٣٦ - ٠٠ ١٨٠ = ٠٠ ١٥٦ . ولكن الانصراف الخلفي المرصود لهذا الخط هو ٣٠ ١٥٣ مما يدل على أن الاتجاه الذي صدر منه الأنحراف اتجاه خاطىء ، ويكون التصحيح الواجب اضافته على الانحرافات المأخوذة من النقطة أهو ١٥٠٠ - ٣٠ ١٥٣ = ٣٠٠٠ . ويصبح الانحراف الامامي للخط ا ب = ١٠ ٦٠ + ٢٠ + ٢٠ ع - ٢ ٢٠ ، والانصراف الخلفي للضط اب = ٤٠ ٢٢٠ + ١٨٠٠ = ٤٠ ٢٤٢٠ ولكن الانحراف الخلفي المرصود للخط اب هو ١٥ م ٢٤٣ أي أنه صدر من اتجاه خاطىء بمقدار الفرق بين الانصراف الخلفى الصحيح المحسوب والانحراف الخلفي المرصود ، وعليه يجب ان تنقص الانحرافات المقاسة من النقطة ب بمقدار هذا الفرق ويصبح الانحراف الامامي للخط ب ج ٣٠ "١٢٣" - ٣٥ "٠٠ = ٥٥ "١٢٣" ، ويكون الانتحراف الخلفي الصحيح له هو ٥٥ ُ ١٢٢ ْ + ٠٠ ُ ١٨٠ ْ = ٥٥ ُ ٣٠٢ ْ • ويتفق هذا الانحراف الخلفي المحسوب مع الانحراف الخلفي المرصود لنفس الخط من النقطة حالتي تنعدم فيها الجاذبية المطية .


ملحوظة هسامة: اذا لم يكن هناك خط خال من الجاذبية المحلية اى لا يوجد خط فى المضلع الفرق بين انحرافه الامامى والخلفى ١٨٠، يصحح الخط الذى يكون الفرق بين انحرافيه الامامى والخلفى اقرب ما يمكن من ١٨٠ بطريقة المتوسطات ويعتبر أساسا لتصحيح بقية الخطوط .

طريقة توقيع المضلع (الترافيرس):

وبعد تصحيح المضلع حسابيا من تاثير الجاذبية المحلية أو خطأ التوجيه والقراءة يمكن توقيعه على النحو التالى:

تعين نقطة الابتداء ا في مكان مناسب من اللوحسة يسمح بتوقيع باقي

خطوط المضلع والتفاصيل المحيطة به مثم يرسم خط يمثل الشمال المغناطيسى ثم يرسم بالمنقلة الاتجاه اب بحيث يصنع مع خط الشمال الانحراف الامامي المصحح للخط اب ويوقع على هذا الاتجاه الطول اب بمقياس رسم مناسب فتتحدد النقطة ب يرسم مستقيما عند النقطة ب يمثل الشمال المنسوم عند النقطة ا ومنه يوقع بسنلة الاتجاه ب جالمصحح وتعين عليه النقطة د حسب المسافة ب حد وبنفس مقياس الرسم ، وهكذا حتى العودة للنقطة ا نقطة الابتداء مرة اخرى (شكل ١٠٧) .



شکل رقم (۱۰۷)


تصحيح خطا توقيع المضلع (خطأ القفل):

يحدث غالبا عند توقيع المضلع على الخريطة بواسطة المنقلة والمسطرة ان لاتنطبق نقطة الانتهاء على نقطة الابتداء في حالة المضلع المقفل ، كما لا تنطبق نقطة انتهاء المضلع المفتوح عند النقطة التي يجب الانتهاء عندها وهي نقطة معلوم احداثياتها السينية والصادية ، وينجم هذا الفرق نتيجة تراكم أخطاء طفيفة في توقيع زوايا الانحراف واطوال الاضلاع ، ويعرف هذا الخطأ بخطأ القفل ويصحح كالتالى :

اذا كان 1 ب جده و 1 هو المضلع بعد توقيعه بمقياس رسم مناسب والخط 1 1 يمثل خطأ القفل ، من الواضح يجب أن تنطبق 1 على أحتى

يقفل المضلع ، وحتى لا يتركز الخطأ كله فى الخط و 1 لذا يجب توزيع هذا الخطأ على الخطوط كلها وذلك بزحزحة كل نقطة من نقط المضلع مسافة معينة تتناسب مع بعدها عن بداية المضلع ، وفى اتجاه مواز للخط الذى يمثل خطأ القفل (1 1) .

ولتوزيع الخطأ يرسم الخطأ آ أى محيط المضلع بنفس مقياس الرسم الذى استعمل فى توقيع المضلع على الخريطة وتعين عليه النقط ب ، ح ، د ، ه ، و حسب اطوال الاضلاع · يقام من آ العمود آ آ مساويا لخطا القفل ، ويرسم الضلع آ آ ، وتقام أعمدة من النقط ب ، ح ، د ، ه ، و قلى التوالى · وتمثل ولتقابل الخطآ آ فى ب ، ح ، د ، ه ، و على التوالى · وتمثل اطوال تلك الاعمدة قيمة التصحيح الواجب أن يتحملها كل ضلع من اضلاع المضلع · يرسم على المضلع غير المقفل من النقط ب ، ح ، د ، ه ، و موازيات للخطأ آ ، ويوقع على تلك الموازيات عند كل نقطة طول الخطأ موازيات للخطأ آ ، ويوقع على تلك الموازيات عند كل نقطة طول الخطأ الخاص بها بالديفيدر · فطول الخطأ عند النقطة ب هو ب ب وعند النقطة للضعيع (شكل ١٠٨) .



شکل رقم (۱۰۸)

العلاقة بين الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي:

تنشأ الخرائط الجغرافية على اساس الشمال الجغرافي بينما يتم العمل المساحى بالبوصلة على اساس الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي الحقيقي هو الخط المار بالقطبين الشمالي والجنوبي لملارض واتجاه هذا الخط ثابت عند اي نقطة على سطح الارض واما الشمال المغناطيسي فهو الاتجاه الذي تتخذه الابرة المغناطيسية وهذا الاتجاه دائم التغير وينحرف الشمال المغناطيسي بزاوية تقع الى الشرق أو الى الغرب من الشمال المجغرافي وتسمى هذه الزاوية بدرجة الاختلاف المغناطيسي ويجب على المجغرافي عند قيامه بالعمل المساحى بالبوصلة أن يحول الانصرافات المغناطيسية المصححة الى انحرافات جغرافية حتى يمكنه ربط خريطته النهائية لمنطقة الدراسة بالخرائط الجغرافية المجاورة و

وتقوم المراصد فى انحاء العالم برصد درجة الاختلاف المغناطيسى ومقدار التغير السنوى لها واتجاه هذا التغير بالنسبة للشمال الجغرافى وبذلك تعرف المواقع التى تتساوى فيها درجة الاختلاف المغناطيسى، وتوصل تلك المواقع بخطوط تبين قيمة هذه الدرجة تسمى بالخطوط الايزوجونية ما المواقع التى ينطبق فيها الشمال المغناطيسى على الشمال الجغرافى اى ان درجة الاختلاف المغناطيسى تساوى صفر فيتم توصيلها بخطوط تسمى بالخطوط الاجونية والخطوط الاجونية والخطوط الاجونية والخصوط المخطوط الاجونية والمخطوط الاجونية والمخاطرط الاجونية والمخاطرا المغناطيسى المخطوط الاجونية والمخاطرط المخاطرط الاجونية والمخاطرط الاجونية والمخاطرط الاجونية والمخاطرط الاجونية والمخاطرط الاجونية والمخاطرط المخاطرط الاجونية والمخاطرط الاجونية والمخاطرط المخاطرط المخ

ولتحويل الانحرافات المغناطيسية الى انحرافات جغرافية لابد من معرفة قيمة درجة الاختلاف المغناطيسي وتاريخها ومعدل تغيرها السنوى واتجاه هذا التغير ، فاذا كانت درجة الاختلاف المغناطيسي عام ١٩٧٢ ٢٦ ٢٠ غربا ومعدل تغيرها ١٦ شرقا ، فهذا يعنى أن الشمال المغناطيسي يتحرك نحو الشرق أي مقتربا من الشمال الجغرافي بمقدار ١٢ دقيقة سنويا ، وعلى هذا يمكن حساب درجة الاختلاف المغناطيسي عام ١٩٨٥ على النحو التالى:

درجة الاختلاف المغناطيسي عام ١٩٨٥ = ٢٣ - ١٣ × ١٣ سنة الفرق بين (١٩٨٥ ، ١٩٧٢) .

فاذا كان لدينا انحراف مغناطيس مصحح قدره ٤٠ ٢٢ فان الانحراف المغرافي له (شكل ١٠٩):


الانحراف الجغرافي = ٤٠ ٢٠ - ٤١ ٣ = ٥٤ ٥٨.

اما اذا كانت درجة الاختلاف المغناطيسى شرقا فان الانحراف الجغرافي (شكل ١٠٩ ب):

الانمراف الجغرافي = ٤٠ "٦٢ + ٤٦ " = ٢٦ ٦٦ "

وبصفة عامة الانحراف الجغرافى = الانحسراف المغناطيسى ± درجة الاختلاف المغناطيسى وتكون الاشارة بالموجب اذا كانت درجمة الاختلاف المغناطيسى شرقا وبالسالب اذا كانت غربا .

ولذلك يجب قبل توقيع المضلع وتصحيح خطا القفل ان تحول الانحرافات المغناطيسية المصححة الى انحرافات جغرافية ويرسم المضلع على الساس الانحرافات الجغرافية .



شكل رقم (١٠٩)

الفصل التاسع

المساحة باللوحة المستوية

يطلق اسم المساهة المستوية على مجموعة من الادوات الهندسية التى تستعمل مع بعضها للقيام بالعمل المساحى فى رفع المناطق وتوقيعها على لوحة من الورق بمقياس رسم مناسب ، حيث تنتج الخريطة المطلوبة فى الحقل مباشرة دون الحاجة الى عملية توقيع مستقلة ، بمعنى أن عمليتى الرفع والتوقيع تتمان معا فى نفس الوقت ، وتتميز المساحة باللوحة المستوية عن بقية العمليات المساحية الاخرى بـ:

- ١ تؤخذ جميع المعلومات والبيانات اللازمة لرسم الخريطة اثناء
 العمل الحقلى وترسم مباشرة ٠
- ٢ ـ يتم تحقيق العمل المساحى بالحقل اثناء عمليتى الرفع والتوقيع،
 اذ يمكن اكتشاف الخطا بسهولة واعادة القياس وتصحيحه
- ٣ لا تقاس زوايا وبذلك يتلافى احتمال الخطا في تدوين الارصاد -
 - ٤ يتلافى قياس ارصاد زائدة عن الحاجة ٠
- ٥ ـ تعتبر من أسرع طرق الرفع ولا تحتاج الا لمعرفة بسيطة لاستعمالها
 وان كانت تحتاج الى خبرة كبيرة ٠


ولكن من عيسوبها:

- ١ لا تستعمل في مناطق الغابات ويفضل عليها البوصلة ٠
- ٢ لا تلائم العمل في الظروف الجوية القاسية كالجو المطر أو الرياح الشديدة أو الجو كثير الاتربة .
 - ٣ ـ أدوات العمل كثيرة وتشغل حيزا كبيرا ٠

٤ ـ يتطلب العمل المساحى الحقلى وقتا طويلا اذا ما قورن بالطرق المساحية الاخرى ، ولو أنها توفر الكثير من عمل المكتب ، غير أن أعمال المكتب .
 الحقل تكون عادة أشق من أعمال المكتب .

الادوات المستخدمة في المساحة باللوحة المستوية (شكل ١١٠) :

۱ ـ اللوحة: تثبه لوحة الرسم وتصنع من الخشب المتين مستوى السطح ومقواه بعوارض معدنية من اسفل ويتراوح أبعادها بين ٤٠ × ٥٠ سم ، ومثبت في السطح السفلي شريحة معدنية ذات ثلاث شعب الغرض منها تثبيت القاعدة المثلثية بها وتثبت لوحة الرسم عليها اما بالدبابيس أو بمشابك معدنية خاصة أو بالسوليتيب .



شکل رقم (۱۱۰)

- ۲ القاعدة المثلثية: وهي عبارة عن شريحتين معدنيتين مثلثتى الشكل بينهما ثلاثة مسامير محواه تسمى بمسامير التسوية ، كل مسمار عند راس من رؤوس المثلث ، والغرض من تلك المسامير جعل اللوحة افقية عند العمل ، ويتصل بهذه القاعدة مسماران احدهما يسمح بتحريك اللوحة من المستوى الافقى حركة سريعة والاخر يسمح بالحركة البطيئة بعد ربط المسمار الاول ،
- ٣ الحامل الثلاثى: وهو حامل ذو ثلاثة ارجل الغرض منه حمل اللوحة على ارتفاع مناسب للراصد عند العمل ويربط راس الحامل بالقاعدة المثلثية بواسطة مسمار ربط كبير حتى لا تحدث حركة دورانية للوحة اثناء العمل .
- عران تسوية: وهو ميزان طولى عبارة عن انبوبة زجاجية غير مملوءة تماما بالاثير ولذلك توجد بها فقاعة هوائية · وتثبت هذه الانبوبة فوق قاعدة معدنية مستوية ·
- ٥ ــ شوكة الاسقاط: وتسمى احيانا بمقص التسامت ، وتتركب من ذراعين ، يوجد بالذراع السفلى خطاف لتعليق خيـط الشاغول ، وينتهى الذراع العلوى بسن مدبب بحيث يكون خيط الشاغول والطرف الخارجى للسن المدبب فى مستوى راسى واحد ، والغرض من هـذه الشوكة تحديد مواقع النقط من الطبيعة على لوحة الرسم ،
- البوصلة الصندوقية: عبارة عن علبة متوازية المستطيلات بداخلها
 ابرة مغناطيسية لتحديد اتجاه الشمال المغناطيسي على لوحة الرسم ،
 ولا تستخدم لقياس الانحرافات .
- ٧ الاليداد: ويستعمل في رصد النقط وبيان اتجاهات الخطوط في الطبيعة وتوقيعها على الررق وللاليداد انواع عديدة تتفاوت من حيث الدقة وسهولة العمل وابسط انواع الاليداد يتكون من مسطرة خشبية أو معدنية لها حافة مستفيمة تماما ويتصل بها اتصالا مفصليا عند طرفيها ذراعان يمكن رفعهما فتصيران عموديتان على مستوى اللوحة ويوجد بالذراع الاول شرخ راسى ، وفي الذراع الثاني شباك بوسطه شعرة راسية واللذراع الاول شرخ راسى ، وفي الذراع الثاني شباك بوسطه شعرة راسية .

فاذا نظر الراصد من الشرخ الراسى الى الشعرة وجعل خط النظر يتجه الى الهدف المرصود فان الخط الموقع على ورقة الترسم امام حافة المسطرة يكون منطبقا على اتجاه خط النظر المتجه الى الهدف ، اى انه يمثل اتجاه الخط الواصل بين موضع اللوحة والهدف المرصود ، ويمكن استعمال هذا النوع من الاليداد في رصد المسافات القصيرة ،

اما اذا كانت المسافة بين الهدف المرصود وموضع اللوحة كبيرة يفضل عندئذ استعمال الاليداد ذى المنظار • ويتركب هذا الاليداد من منظار مساحى يمكن ادارته فى المستوى الرأسى حول محور افقى مثبت فى قائم رأسى من المعدن • وهذا القائم مثبت فى مسطرة افقية لها حلقة مستقيمة • والمنظار مركب بطريقة تجعل خط النظر فيه واقعا فى مستوى عمودى يقطع سطح المسطرة عند حافتها •

الشروط اللازمة للرفع باللوحة المستوية:

- ١ افقية اللوحة باستعمال ميزان التسوية
 - ٢ التسامت باستعمال شوكة الاسقاط •
- ٣ ــ التوجيه الاساسى كى تكون الخطوط المرسومة على ورقة الرسم موازية لنظائرها فى الطبيعة .

طريقة استعمال اللوحة المستوية:

تركب اللوحة على الحامل ، وتثبت أرجل الحامل في الارض جيدا ، ثم تضبط أفقية اللوحة بميزان التسوية ومسامير التسوية في القاعدة المثلثية . ترفع أول نقطة من الطبيعة على الورقة بشوكة الاسقاط (عملية التسامت) بحيث تكون في وضع مناسب على الورقة يسمح بأن تقع جميع نقط المنطقة ومعالمها في فراغ الورقة ، ثم يعين اتجاه الشمال المغناطيسي بواسطة البوصلة ، وعند الانتهاء من أخذ الارصاد وتوقيعها في النقطة الاولى تنقل اللوحة الى النقطة الثانية وتوجه توجيها أساسيا ثم ترفع المعالم المجاورة لهذه النقطة ، ثم تنقل اللوحة الى النقطة الثائثة وهكذا حتى ينتهى العمل،

طرق الرفع باللوحة المستوية:

توجد عدة طرق لاستعمال اللوحة المستوية في رفع المناطق ، وتؤدى جميعها الى الغرض المطلوب منها وهو الخريطة ، وتفت احدى الطرق على غيرها نتيجة للظروف الطبيعية في منطقة الممل والوقت والجهد اللازمين لاتمام العمل المساحى المطلوب على الوجه الاكمل ، وفيما يلى استعراض لهذه الطرق :

اولا - طريقة الاشعاع: وهي ابسط الطرق واسهلها وفيها تحتل اللوحة نقطة وحدة يمكن رفع المنطقة كلها منها ·

طريقة العمل: تتلخص طريقة العمل في الخطوات التالية:


١ - توضع اللوحة فوق النقطة م بحيث يمكن رؤية جميع نقط حدود المنطقة المراد رفعها ومعالمها الجغرافية • وبفرض أن حدود المنطقة هي
 ١ ، ب ، ، ج ، د ، ه •

تعين النقطة م، على اللوحة بواسطة شوكة الاسقاط .

٣ - ترسم أشعة من النقطة من الى أ ، ب ، ج ، د ، ه بواسطة الاليداد ، وذلك بتثبيت دبوس فى وضع رأسى تثبيتا جيدا فى من وتكون حافة الاليداد عند توجيه النظر الى النقط المختلفة فى وضع تماس مع الدبوس ، وعندئذ تكون خطوط النظر الموجه الى النقط مسامتة لنظائرها فى الطبيعة .

- ٤ تقاس الاطوال م ١ ، م ب ، م ح ، م د ، م ه بالشريط ٠
- ٥ توقع الاطوال المقاسة بمقياس رسم مناسب فتتحدد النقط ١،٠٠٠، ج، ، د، ، ه، وهى نقطة حدود المنطقة ، توصل هذه النقط بعضها ببعض فيتكون شكل المنطقة ،
- تجرى عملية التحشية للتفاصيل على كل خط من خطوط حدود المنطقة ، أو توجه الاليداد الى حدود المعالم الجغرافية المختلفة وتقاس المسافة على الطبيعة من نقطة م الى تلك الحدود وتوقع بمقياس الرسم ،

وتوصل بعضها ببعض فيتكون في النهاية الخريطة المطلوبة للمنطقة (شكل ١١١) ·



شکل رقم (۱۱۱)

ثانيا - طريقة التقاطع: تتميز هذه الطريقة بتفادى قياس المسافات، وتستخدم فى رفع المناطق ذات الامتداد الطويل كالشواطىء والترع والطرق وفى هذه الطريقة يختار خطا يسمى خط القاعدة وهو الخط الوحيد الذى سيقاس وهذا الخط اما أن يكون خطا مستقلا داخل حدود المنطقة المراد رفعها أو خارجها أو يكون احد أضلاع المنطقة ويراعى عند اختيار لخلك الخط امكان رؤية كافة نقط حدود المنطقة ومعالمها الجغرافية من طرفيه وكذلك امكان احتلال طرفيه باللوحة المستوية .


طريقة العمل: تتلخص طريقة العمل في الخطوات التالية:

ا ينتخب خط قاعدة س ص (شكل ١١٢) فى وضع مناسب للمنطقة المراد رفعها بحيث يمكن رصد النقط المختلفة من س ومن س .

 γ - توضع اللوحة فبوق س وتعين س γ في وضع مناسب على الورقة بواسطة شوكة الاسقاط γ

٣ ـ ترصد النقطة ص وتقاس المسافة س ص على الطبيعة وتعين النقطة ص على الورقة بمقياس رسم مناسب •

- ٤ ترصد نقطة حدود المنطقة 1 ، ب ، ج ، د ، ه وكذلك المعالم الجغرافية المختلفة ، وترسم على الورقة اشعة فقط من س ، المى تلك النقط والمعالم .
 - ٥ يعين اتجاه الشمال المغناطيسي بالبوصلة الصندوقية •
- ٦ تنقل اللوحة الى النقطة د وتوجه توجيها اساسيا ، اى تكون ص، فوق ص ، والاشعة المرسومة من س، الى حدود المنطقة ومعالمها موازية لنظائرها على الطبيعة ، وتكون الابرة المغناطيسية متجهة نحو الشمال تماما عند وضع حافة علبتها على خط الشمال المرسوم على الورقة واللوحة فوق النقطة س ، ولاحر ء ذلك يتع الاتى :
- ا تثبت لنوحة فوق نقطة صبحيث تكون في وصع راسي تعاما مع ص١٠٠٠ ، ويستعمل في ذلك شوكة الاسقاط وذلك بوضع سن الشوكة عند ص١٠٠٠ بينما ثقل الشاغول فوق مركز الوتد ص٠٠٠
- ب) تسوى أفقية اللوحة تماما بواسطة مسامير التسوية في القاعدة المثلثية .
- ج) يثبت دبوسين في كل من س، م وتوضع حرف مسطرة الاليداد مماسة لهما أي تكون مماسة للخط س، ص، ثم يفك مسمار الحركة السريعة في القاعدة المثلثية وتدار اللوحة في المستوى الافقى حتى يتجه خط النظر في الاليداد الى النقطة س في الطبيعة وبذلك يكون الخط س، ص، على الورقة مسامتا للخط س ص على الطبيعة وعندئذ تكون اللوحة موجهة توجيها اساسيا ويمكن استثناف العمل •
- د) للتاكد من صحة عملية التوجيه الاساسى توضع حافة علية البوصلة على خط الشمال السابق رسمه ، فاذا كانت الابرة تشير الى الشمال في هذا الوضع يكون العمل سليما .
- ٧ ـ بعد عملية التوجيه الاساسى ترصد من ص نقط حدود المنطقة
 ومعالمها وترسم أشعة اليها من ص (أى الى النقط السابق رصدها من س) .



شکل رقم (۱۱۲)

يتقاطع كل شعاعين صادرين من س، ، ص، لكل نقطة على الورقة فتتحدد تلك النقطة ، توصل النقط بعضها ببعض فتتحدد المنطقة المراد رفعها ومعالمها الجغرافية ،

ثالثا - طريقة اللف والدوران: تفضل هذه الطريقة عند انشاء الخرائط التفصيلية ذات مقياس الرسم الكبير اذ يمكن رفع وتوقيع النقط من الطبيعة بدقة كبيرة • وتصلح عندما توجد موانع تحجب رؤية النقط من بعضها ولكن يشترط عند العمل بهذه الطريقة أن ترى كل نقطة النقطة السابقة والنقطة اللاحقة لها ، كما يمكن قياس المسافة بين كل نقطتين متتاليتين قياسا مباشرا بالشريط •

طريقة العمل: تتبع الخطوات التالية عند اجراء طريقة اللف والدوران: ١ - تنتخب النقط التي تحدد حدود المنطقة مثل ١ ، ب ، ح ، د ، ه ، و (شكل ١١٣) .

٢ - توضع اللوحة فوق النقطة ا وتسوى افقيتها وتحدد اللورقة بشوكة الاسقاط في وضع مناسب للمنطقة المراد رفعها بالنسبة لموقع النقطة المنها ٠ يثبت دبوس في وضع راسي في النقطة ١ .

٣ ـ ترصد النقطة ب بالاليداد بحيث تكون حافتها ملامسة للدبوس ، رتقاس المسافة ا ب على الطبيعة وتوقع بمقياس رسم مناسب على الورقة فتتحدد النقطة ب، • وكذلك ترصد النقطة و وتقساس المسافة ا و وتتحدد النقطة و، بنفس مقياس الرسم •


٤ - يعين الله الشمال المغناطيس بالبوصلة الصندوقية ليساعد في عملية التوجيه الاساسى •

0 ـ تنقل اللوحة الى النقطة ب وتسوى افقيتها وتوجه توجيها اساسيا اى يكون ا، ب، على الورقة مسامتا للخط ا ب على الطبيعة ، والنقطة ب، في مستوى رأسى واحد مع النقطة ب • ثم ترصد النقطة ح بالاليداد ويرسم النبا شعاع ، وتقاس المسافة ب ح وتوقع بنفس مقياس الرسم على الورقية فتتحدد النقطة ح، •

7 ـ تنقل اللوحة الى النقطة حد وتسوى افقيتها وتوجه توجيها اساسيا وترصد النقطة د وتقاس لمسافة حد وتتحدد النقطة د وهكذا تنتقل اللوحة من نقطة الى النقطة التالية لها ، وفي كل مرة تجرى عملية التوجيه الاساسي برصد النقطة السابقة ورصد توقيع النقطة التالية حتى الوصول الى النقطة ه ، ويرسم منها الشعاع ه و وتتحدد عليه النقطة و والتي يجب ان تنطبق على النقطة و السابق تعيينها على الورقة عند وضع اللوحة المستوية اول مرة في النقطة ا ، ويكون ذلك دليلا على صحة العمل .

اما اذا لم يحدث ذلك فتعين النقطة وب ويكون البعد وب وب هو مقدار خطأ القفل ، فاذا كانت نسبة خطأ القفل في حدود المسموح به فأنه يمكن اعتبار العمل صحيحا ، ويوزع على جميع النقط باستعمال طريقة تصحيح خطأ القفل التي سبق شرحها في مضلع البوصلة ، ونسبة الخطأ عبارة عن كسر اعتيادي بسطه طول خطا القفل بالامتسار ومقامه مجمسوع اطوال الخطوط المقاسة بالامتار أيضا ، ويجب الا تزيد النسبة عن بله في المناطق المضرسة ، بله في الاراضي السهلية ، أما اذا كان الخطأ في حدود غير مسموح بها فيجب اعادة العمل المساحي كله ، ويكون هذا الخطأ ناتج

اساسا من عدم الدقة في اجراء عملية التوجيه الاساسي وقياس المسافات .



رابعا _ طريقة التقاطع العكسى: تشبه هذه الطريقة طريقة التقاطع الا انها تختلف عنها في أن تقاطع الشعاعين المحددين للنقطة يتم في مكان اللوحة ٠. ولا يفضل استعمال تلك الطريقة في انشاء الخرائط كبيرة المقياس٠ ومن مميزاتها أنه يمكن الاستغناء عن قياس أغلب الخطوط المحددة للمنطقة كما تختصر عملية التوجيه الاساسى الى حد ما ، كما يمكن تحقيق العمل فى الحقل مباشرة وتتلخص طريقة التقاطع العكسى فى امكان تحديد نقطة جديدة (موقع اللوحة) بمعلومية نقطتين في الطبيعة موقعتين على ورقة الرسم •

طريقة العمل: تتلخص طريقة العمل في الخطوات التالية:

١ - تنتخب النقط التي تحدد المنطقة مثل ١ ، ب ؛ ج ، د ، ه (شكل ١١٤) . ۲ - توضع اللوحة فوق النقطة ا وتسوى افقيتها وتحدد ۱، على الورقة بسوكة الاستاط فى وضع مناسب للمنطقة ، ويثبت دبوس فى وضع راسى فى ۱، ٠

٢ - ترصد النقطة ب بالانيداد ويرسم الشعاع من النقطة ١, ناحية النقطة ب ولا تحدد النقطة ب, لانه قد لا يمكن قياس المسافة ١ ب على الطبيعة .

٣ - ترصد النقطة ه بالاليداد ويرسم شعاع اليها وتقاس المسافة ا ه وتوقع بمقياس رسم مناسب فتتحدد النقطة ه على الورقة .


2 - تنقل اللوحة الى النقطة ب وتسوى افقيتها وتسامت بحيث تكون النقطة ب على الطبيعة واقعة في المستوى الراسي المار بالشعاع المرسوم من المناحية النقطة ب ، اى يكون سن شوكة الاسقاط على اى نقطة على هسذا الشعاع وثقل الشاغول فوق مركز الوتد ب ، وبحيث تبعد هذه النقطة عن المساغة الطول اب تقريبا ، توضع حافة مسطرة الاليداد فسوق الشعاع المرسوم من الله النقطة ب ، وتدار اللوحة في المستوى الافقى حتى ينطبق خط النظر على النقطة ا السابق الوقوف عليها ، فتكون اللوحة حينئذ مرجهة توجيها اساسيا ،

۵ ـ يثبت دبوس فى وضع راسى فى النقطة هر وتوضع حافة مسطرة الاليداد ملامسة له وترصد النقطة ه فى الطبيعة ويرسم شعاع الى الخلف من هر فيتقاطع مع الشعاع المرسوم من أر ناحية النقطة ب فتتحدد النقطة برالواقف فوقها الجهاز .

٦ ـ يثبت دبوس فى وضع راسى فى ب، ويوجه خط النظر نحو النقطة
 ح ويرسم الشعاع من ب، ناحيتها ولا تحدد النقطة ح، عليه •

٧ - تنقل اللوحة الى النقطة حد وتسوى افقيتها وتسامت بحيث تكون النقطة حد على الطبيعة واقعة في المستوى الراسي المار بالشعاع المرسوم من برا ناحيتها ، ثم يوجه الشعاع ناحية النقطة ب بالالميداد ، ويثبت دبوس في النقطة هم التي يمكن رؤيتها من حداو في النقطة الم اذا لم يمكن رؤيتها

ويوجه الاليداد ناحية اى منهما (اى الى النقطة التي يمكن رؤيتها من حاو الى احداهما اذا كانت النقطتان مرئيتان) ويرسم شعاع خلفي فيتقاطع مع الشعاع المرسوم من ب, ناحية النقطة ح فتتحدد النقطة ح، ، ثم يرسم الشعاع من حر ناحية النقطة د ٠



شکل رقم (۱۱٤)

٨ _ تنقل اللوحة الى النقطة د وتتبع نفس الخطواط السابقة لتعيين النقطة د، ، وهكذا في تحديد باقى النقط المحددة للمنطقة المراد رفعها ٠

خامسا _ المساحة بالمثلثات الشبكية:

اذا اتسعت رقعة المنطقة المراد انشاء خريطة لها بحيث يتعهذر رفعها دفعة واحدة وتوقيعها على لوحة واحدة ، تقسم المنطقة بين القائمين بالعمل المساحي لرفعها على أجزاء بحيث يكمل عمل كل منهم الآخر • ويجب في هذه الحالة أن يوضع هيكل يربط بين الاعمال ، وعن طريقه يمكن التاكد ' من دقة العمليات المساحية المختلفة واكتشاف مواضع الخطا وتصحيه أولا ماول ، وحتى يمكن ضم النوبحات المتجساورة الى بعضها البعض ، وهدذا الهيكل عبارة عن مجموعة من النقط الثابتة التى تكون فيما بينها مجموعة من المثلثات ، وتنشأ هذه المثلثات اما بطريقة الرسم المباشر بواسطة اللوحة المستوية او يتم حسابها عن طريق قياس بعض الاضلاع وجميع زوايا الاشكال المثلثية بجهاز التيودوليت ،

استخدام البلانشيطة في المساحة بالمثلثات الشبكية:


يتخذ من انبعد بين نقطتين ثابتتين اساسا لعملية الرفع ، ويعتبر هذا البعد خط قاعدة تقام عليه مثلثين يشتركان في تكوين شكل رباعي ويمكن حساب طون القطر الثاني له - ويتخذ من كل ضلع من اضلاع المثلثين ومن القطر المحسوب خط قاعدة تنشا عليها مثلثات اخرى حتى تغطى المنطقة واسهل الطرق التي يمكن استخدامها في تعيين النقط المختلفة طريقة التقاطع - وبصفة عامة يمكن تلخيص مراحل العمل فيما يلي :

1 - تعيين وقياس خط القاعدة: لما كان خط القاعدة همو الاساس في اقامة شبكة المثلثات التي تغطى المنطقة وهو الخط الوحيد الذي يقاس قياسا مباشرا ، لذا ينبغى قياسه بمنتهى الدقة والعناية • يبجب أن يكون سطح الارض مستويا قدر الامكان بين طرفى الخط ، كما يمكن رؤية نهايتيه بسهولة من النقط المجاورة التي تكون رؤوس المثلثات • ويقاس خط القاعدة بشريط صلب أو جنزير •

٢ - رفع المثلثات: يرفع خط القاعدة على اللوحة بحيث يتخذ وضعا مناسبا بالنسبة للمنطقة • ثم ترسم أشعة الى نقط رؤوس المثلثات المجاورة التى يمكن رؤيتها من طرفى الخط • وبطريقة التقاطع تعين مواقع تلك النقط على اللوحة • وتنقل اللوحة الى النقط الجديدة (رؤوس المثلثات) ويتخذ من كل اثنين منهما خط قاعدة جديد، وترسم أشعة الى النقط الاخرى التى كان من المتعذر رؤيتها من طرف خط القاعدة الاول • وهكذا يستمر العمل بالانتقال من نقطة الى أخرى لتعيين رؤوس مثلثات جديدة تعتبر فيما بعد طرفا لخط قاعدة جديد حتى تتغطى المنطقة بشبكة واسعة من المثلثات •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ففى (شكل ١١٥) بدا العمل من خط القاعدة س ص ومن طرفى الخط المكن تحديد نقطة التى تكون المثلث الاول اس ص وكذلك تحديد النقطة بالتكون المثلث س ص ب ويمكن اتضاذ كل من الاضلاع اس ، اص ، بأس ، ب ص ، ا ب خطوط قواعد لتكوين مثلثات جديدة مجاورة . ويستمر العمل في بناء المثلثات حتى الوصول الى المثلث ل م ن فيحسب طول الضلع ل م عن طريق تسلسل حساب اطوال اضلاع المثلثات السابقة



شسكل رقم (١١٥)

بدءا من خط القاعدة س ص • ويقاس الضلع ل م بكل نقة وعناية ويقارن الطول المقاس بالطول المحسوب للتاكد من صحة العمل و لحساب • ويعتبر الضلع ل م خط قاعدة جديدة تحسب على اساسه اطوال اضلاع المثلثات المسلمة منه • وهكذا يستمر العمل في انشاء مثلثات أخرى ، وعند مسافة مناسبة ينتهى العمل عند ضلع ما يتم قياسه ومقارنة القيمة المحسوبة بالمطول المقاس ويتخذ من هذا الضلع خط قاعدة آخر • والغرض من ذلك تحاشي

تراكم الاخطاء الناجمة عن عملية الرفع حتى لا تتكون في النهاية اخطاء لا يمكن السماح بها ·

ويراعى فى تلك المثلثات أن تكون معتدلة الزوايا وأضلاعها متناسبة فى الطوالها • فلا تقل الزاوية عن ٣٠ ولا تزيد عن ٧٥ تقريبا • وكلما كانت أطوال الاضلاع متناسبة ساعد ذلك على سهولة العمل ودقته •

٣ ـ تحشية المثلثات: بعد تعيين رؤوس المثلثات وتغطية المنطقة المطلوب رفعها بها ، تحتل اللوحة المستوية كل نقطة وترفع عليها نقط رؤوس المثلثات التى يمكن رؤيتها ، وترفع التفاصيل والظواهر الجغرافية المحيطة بتلك النقطة بأى من طرق الرفع باللوحة المستوية التى سبق شرحها ، واذا كانت المسافة بين نقطتين من نقط رؤوس المثلثات كبيرة ولا يمكن رفع الظواهر التى بينهما منهما ، يمكن تخطيط مضلع مفتسوح بينهما واحتلال كل نقطة منه لرفع التفاصيل المحيطة .




الفصل العاشر الميزانيسسة

تبحث الميزانية في علاقة النقط بعضها ببعض في المستوى الراسي لتحديد الفرق بين مناسيبها ارتفاعا أو انخفاضا ، أو بمعنى آخر أيجاد البعد الرأسي بين النقط المختلفة على سطح الارض • ويحدد الفرق بين مناسيب النقط أما بالنسبة لبعضها أو بالنسبة لسطح ثابت يسمى بسطح المقارنة العام وهو متوسط منسوب مستوى سطح البحر •

أولا - تحديد المناسيب بالنسبة ليعضها:


لايجاد الفرق فى المنسوب بين نقطتى ا ، ب (شكل ١١٦) ، يعين المستوى الافقى المار بنقطة ا وليكن ا ح ، ثم تقاس المسافة الراسية ب ب، (س مترا) ، ويمكن القول أن نقطة ا ترتفع عن النقطة ب بمقدار س أو أن بنخفض عن نقطة ا بمقدار س .



شکل رقم (۱۱٦)

ويعين المستوى الافقى احداما بشريط مشدود افقيا او بمسطرة طويلة من الخشب تسوى افقيتها بميزان تسوية تسمى (قدة) ، اما المسافة الرأسية فتتحدد بوضع خيط شاغول مدلى فوق نقطة ب ويتقاطع مع المستوى الافقى او بواسطة شاخص يوضع راسيا فوق ب وقياس الجزء الذى يتقاطع فيه مع المستوى الافقى ،


وعندما يكون فرق المنسوب بين 1 ، ب كبيرا نسبيا ، فانه لا يمكن تعيينه مرة واحدة ، لذا يحدد اكثر من مستوى افقى واحد مثل ا و ، ح ز ، د ح ، ه ط ثم تقاس المسافات الراسية س، ، س، ، س، ، س، ويكون الفرق فى المنسوب بين نقطتى 1 ، ب هو مجمسوع تلك المسافات الراسية (شكل ١١٧) .



طريقة أخرى لتحديد فرق المنسوب: يستعمل في هذه الطريقة جهاز بسيط التركيب سهل الاستعمال يعرف باسم ميزان أبني •

تركيب الجهاز: يتركب الجهاز (شكل ١١٨) من انبوب صغير على هيئة منظار يتصل به من أعلى ميزان تسوية يمكن ادارته في المستوى الرأسي المار بمحور الانبوب بواسطة عجلة صغيرة متصلة به ويتصل بهذه العجلة ذراع يدور مع دوران ميزان التسوية أمام مقياس مقسم الى درجات وأجزائها لتعيين زاوية الميل وعندما تكون فقاعة ميزان التسوية في منتصف مجراها ، فان الذراع يقرأ زاوية مقدارها صفر ويوجد بداخل الانبوب سطح عاكس (مرآة) يميل بزاوية 20 على المحور الطولى للانبوب ويحجب نصف مجال الرؤية فقط ، ويرى الراصد فيه صورة فقاعة ميزان التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفقى تماما التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفقى تماما التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفقى تماما التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفقى تماما التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفقى تماما التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفقى تماما التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفقى تماما التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفقى تماما التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفقى تماما التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفقى تماما التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فان الجهاز يكون أفق التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فات البيد التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فات التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها فات الميار التي التسوية ، فاذا كانت في منتصف مجراها في منتصف مجراها في منتوية به منتصف مجراها في منتوية به من

واذا نظر الراصد في الجهاز الى هدف معين وكان ذلك من خلال النصف الآخر لمجال الرؤية بالانبوب ، وكان الجهاز افقبا كما تبينه صورة فقاعة




ميزان التسوية المنعكسة من المرآة ، فان منسوب هذا الهدف يساوى منسوب النقطة التى يقف عليها الراصد + ارتفاع عين الراصد • فاذا كان منسوب نقطة الراصد • 0.00 وكان ارتفاع عين الراصد • 0.00 ، فان منسوب الهدف = 0.00 منسوب الهدف = 0.00 منسوب النقطة التى يقف عليها الراصد بمقدار 0.00 م ، أى أن فرق المنسوب بين نقطة الراصد والهدف = 0.00 م •

طريقة العمل بالجهاز لتعيين فرق المنسوب: يمكن تعيين نقط على المنحدرات فرق المنسوب بينها هو ارتفاع عين الراصد • فعند الانتقال من نقطة ا الى النقطة و على منحدر ما لتعيين فرق المنسوب بينهما ، يتقدم شخص ومعه شاخص على المنحدر ، ويقف شخص آخر بالجهاز في مستوى افقى كما تبينه فقاعة ميزان التسوية في نقطة ا ويراقب كعب الشاخص خلال الجهاز حتى يشاهده امام فقاعة علامة منتصف الفقاعة فتتعين نقطة ب ويتحرك الشاخص صاعدا على المنحدر الى أن يشاهد كعبسه امام عسلامة منتصف الفقاعة فتتحدد نقطة حالتي ترتفع عن نقطة ب بمقدار ارتفاع

inverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عبى الراصد ، وهكدا حتى الوصول الى نقطة و · ويكون فرق المنسوب بين الراصد ، و هـو عـدد مرات انتقبال الجهاز مضروبا فى ارتفاع عين الراصد (شكل ١١٩) ·



شکل رقم (۱۱۹)

وبعفة عامة فان الطرق السابقة التي يقاس بها فرق المنسوب يكثر بها تعبوب التي يمكن اجمالها فيما ياتي :

١ ـ كثرة العمل ٤

٢ - عدم الدقة لاحتمال وقوع الخطاء عند التحديد الدقيق للمستوى الافقى .

٣ ـ تعتبر تلك الطرق غير مجدية فى تحديد فرق المنسوب بين النقط
 النى تبعد عن بعضها بمسافات كبيرة .


٤ ــ اذا تساوی الفرق فی المنسوب بین النقط فی مناطق مختلفة ،
 فلا یعنی ذلك انها تقع فی مستوی افقی واحد ، فاذا كانت النقطة برتفع عن النقطة المقدار ، روم ، وكانت النقطة د ترتفع عن النقطة حسقدار ، روم ایضا فلا یعنی ذلك آن النقطتین ۱ ، حتقعان فی مستوی افقی واحد ، او آن ب ، د فی مستوی افقی واحد ،

ثانيا - تحديد المناسيب بالنسبة لسطح ثابت:

نظرا للعيوب السابقة فانه يمكن تحديد فروق المناسيب بين النقط بطريقة خرى وذلك بتعيين منسوب تلك النقط بالنسبة لمستوى ثابت يسمى بمستوى

المقارنة ، وهذا المستوى هو متوسط مسنوى منسوب سطح البحر ، واذا عنم منسوب النقط بالنسبة لهذا المستوى ، فانه يمكن بسسهولة حساب فسرق المنسوب بينها ،


طريقة تحديد مستوى المقارنة (متوسط منسوب سطم البحر): يحدد هذا المستوى بوضع مقياس مقسم الى امتار واجهزائبا في مكان ملائم في البحر بحيث يمكن رصد اعلى وادنى مستوى تصل اليه المياه وتسجل القراءات التي تصل اليها المياه ارتفاعا وانخفاضا كل يوم والاطهول مدة ممكنة ، والمتوسط المحسوب من عدد متساو من الارصاد المرتفعة والمنخفضة المياه هو متوسط منسوب سطح البحر .



شکل رقم (۱۲۰)

الاجهزة والادوات المستخدمة في الميزانية:

١ - القامة : وهي عبارة عن مسطرة طويلة من المختب المتين يتراوح طولها بين ٣ ، ٥ متر ، وان الشائع منها بطول ٠٠٠٤م ، ويوجد بقاعدتها كعب من الحديد للمحافظة عليها من التاكل نتيجة احتكاكها بالارض . ويدرج احد وجهيها الى امتار وديسمترات وسنتيمترات وتبين السنتيمترات باللونين الاسود والاحمر ، اما الارقام الدالة على الديسيمترات فتكتب باللون الاسود ، والدالة على الامتار باللون الاحمار ، ويفصل بين كل ديسيمتر وآخر خط أسود رفيع • وتميز الديسيمترات الواقعة بعد المتر الاول أى ديسيمترات المتر الثاني بنقطة واحدة تحت الرقم الدال على الديسيمتر • أما ديسيمترات المتر الثالث فيوضع تحت كل منها نقطتين ، وثلاث نقط تحت ديسيمترات المتر الشالث ، وتكتب الارقام على القامة بصورة مقلوبة حتى اذا ما رصدت بالمنظار تبدو معتدلة، وان كانت الاجهزة البصرية الحديثة مزودة بعدسات اضافية تبين الارقام بصورة معتدلة وهي مكتوبة على القامة بصورة معتدلة أيضا • وتتزايد القراءة على القيامة من اسفل الى اعلى ذلك لانها توضع على الارض بحيث يكون صفر التدريج على النقطة المراد ايجاد منسوبها • ولقراءة القامة يرصد الديسيمتر ثم عدد النقط ان وجدت أسفله وهي الدالة على الامتار الصحيحة ثم عدد السنتيمترات داخل الديسيمتر • وهناك انواع عديدة للقامات منها المطوية والمتداخلة (شكل ١٢١) .




شکل رقم (۱۲۱)

onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

۲ سالمیزان: هر نه هدسیه الفسرض منها انحصول علی مستوی افقی وهمی یوازی مستوی متوسط منسوب سطح البحسر و وتبنی فکسرة المبزان علی اذا کان هناک منظارا مثبتا علیه میزان تسویه وضبطت افقیه المنظار ای کانت فقعه میزان التسویه فی منتصف مجراها ، فسان محور المنظار یصیر افقیا و وبحدد بدورانه حول محوره الراسی مستوی افقی وهناك انواع کثیرة من الموازین یبرز منها طراز کوك وطراز دمبی والطراز الاخیر دو الاکثر شیوعا واستخداما وتطورا فی الوقت الحاضر و

تركيب الميزان (طراز دمبي): يتركب الجهاز (شكل ١٢٢) من:



۱ ـ منظار ' ب به العدسة الشيئية او العدسة العينية ب • ويوجد امام العدسة العينية على مقربة منها حامل الشعرات ، وهو عبارة عن شريحة زجاجية مستديرة محفور عليها خط راسى وخط افقى يستخدم فى قسراءة القسامة •

٢ ـ ميزانان للتسوية احدهما طولى س ص والآخر دائرى ل ٠

- ٣ محور الدوران او المحور الراسي ر ٠
- ٤ قاعدة مثلثية ع يتصل بها ثلاثة مسامير تسبوية م لضبط انفية الميزان وتتصل هذه القاعدة بقاعدة اخرى ه تنتهى بقلاووظ دائرى يسمح بتركيبها على الحامل •
- ۵ مسمار حركة سريعة ح وآخر للحركة البطيئة ح لتحريك الجهاز
 فى الاتجاه الافقى أو تثبيته فى وضع معين .
- 7 مرآة عاكسة فوق ميزان التسوية الطولى لعكس صورة الفقاعة عند ضبطها وهناك نوع من الموازين يكون ميزان التسوية الطولى داخلى ويرى من خلال فتحة بجوار العدسة العينية ، ويكون الجهاز أفقى تماما عندما تكون صورة الفقاعة على شكل حرف U الافرنجى ويتم ذلك بواسطة مسمار خاص متصل بانبوبة المنظار يسمى بمسمار ضبط التسوية الداخلية
 - ٧ مسمار تطبيق ط لتوضيح الصورة ٠
 - اعداد الميزان للعمل: تتبع الخطوات التالية:
- ۱ ـ يركب الميزان على راس الحامل الثلاثى ويربط بمسمار الربط ،
 وتحرك الارجل للخارج او للداخل او ناحية اليمين او اليسار حتى تصبح
 فقاعة ميزان التسوية الدائرى فى المركز بالتقريب .
- ٢ تثبت الارجل في الارض جيدا ، ويوجد في اسفل كل رجل كعب حديدي لهذا الغرض ،

٣ - ضبط الافقية:

- ا يفك مسمار الحركة السريعة ويدار المنظار حتى يصبح موازيا لأى من اثنين من مسامير التسوية ، ثم يحسرك المسمارين معا فى اتجاهين متضادين ـ أى الى الداخل أو الى الخارج ـ بحركة منتظمة حتى تصبح فقاعة ميزان التسوية الطولى فى منتصف مجراها .
- ب) يدار المنظار حتى يصبح في وضع عمودى على الوضع السابق اى وضع المسابق الله المسارين السابقين،

ويحرك المسمار الثالث وحده اما الى الداخل او الى الخسارج حتى تصبح فقاعة ميزان التسوية الطولى في منتصف مجراها .

ج) يكرر العمل مرة اخرى وثالثة حتى يطمئن الى ثبات الفقاعة فى منتصف مجراها عند دوران الجهاز دورة كاملة حول محوره الراسى •


علامات المناسيب (الروبيرات):

حيث ان منسوب اى نقطة على سطح الارض يجب ان ينسب الى متوسط منسوب سطح البحر ، ويتحتم لايجاد هذا المنسوب ان يبدأ العمل المساحى منه وينتهى عند هذه النقطة مهما كانت المسافة بينهما ، وحيث انه من المتعذر الرجوع الى متوسط منسوب سطح البحر ، لذا كان من الضرورى تعيين نقط مختلفة فى انحاء الدولة وتحدد مناسيبها بكل دقة جتى يمكن الرجوع اليها والبدء منها عند تحديد مناسيب نقط جديدة ، وتسمى هذه النقط الثابتة معلومة المناسيب بعلامات المنسوب وان كان اسمها الشائع الروبيرات ، ونقوم هيئة المساحة بجمهورية مصر العربية بتحديد النقط وتثبيتها فى مواضع يسهل الوصول اليها وتسجل ارقامها ومواصفاتها ومناسيبها فى كتيبات خاصة يختص كل واحد منها بمنطقة معينة ومزود بخريطة تبين مواقعها وارقامها ، ويكون الروبير اما :

۱ - روبير حائط: وهو عبارة عن مسمار من الحديد ذى راس سداسى يثبت جيدا فى المبانى والقناطر والكبارى • ويوجد فى اعلى الرأس بروز من النحاس مستدير ، منسوب قمته هو منسوب الروبير ، وتوضع عليه القامة عند اجراء الميزانية •

۲ ـ أو روبير أرضى: وهو عبارة عن ماسورة من الحديد تنتهى فى اعلاها بغطاء ، وتثبت فى الارض بواسطة بريمة ، ويظهر من الماسورة بروز منسوب قمته هو منسوب الروبير ، ويبلغ طول الماسورة ۲۵ر۲م يظهر منها فوق سطح الارض ۲۵ر۰م ، ويستخدم هذا النسوع من الروبيرات فى الجهات الصحراوية والبرارى والطرق الزراعية وبصفة عامة فى الاماكن التى لا توجد بها مبانى (شكل ۱۲۳) ،






شکل رقم (۱۲۳)

تعيين مناسيب النقط:

تعين المناسيب باحدى الطريقتين الاتيتين:

اولا - طريقة سطح الميزان: وفيها يحدد منسوب المستوى الافقى للميزان بقياس ارتفاعه من احد الروبيرات · ثم يحدد منسوب اى نقطة أخرى بقياس انخفاضها عن هذا المستوى الذى تحدد منسوبه ·

 هذه القراءات من مسوب المستوى الافقى للجهساز · ويطبلق على هدا المستوى الافقى للميزان مصطلح منسوب سطح الميزان ·



شکل رقم (۱۲٤)

انواع المسيزانية:


تنقسم الميزانية من حيث طريقة اجسرائها والغسرض الذى تنفسذ من أجله الى :

أولا - الميزانية البسيطة: وفيها تعين مناسيب بضعة نقط يمكن قراءة القامة عليها من وضع واحد للميزان .

ثانيا - الميزانية المسلسلة: وفيها تعين مناسيب نقط يصعب قراءة القامة عليها من وضع واحد للميزان • وذلك لبعد المسافة بين النقط وموضع الميزان فلا تظهر القامة بصورة واضحة. • او وجود فرق كبير في المنسوب بين النقط فيصعب رصد القراءة لان اعلى القامة في هذه الحالة تحت مستوى سطح الميزان او ان اسفلها اعلى من مستوى سطح الميزان فلا تتقاطع الشعرة الاغقية مع القامة • او لوجود موانع تحجب الرؤية •

ولتحديد مناسيب النقط التى يتعذر اخذ قراءات عليها من وضع واحد للميزان للاسباب السابقة ، ينقل الميزان الى وضع آخر بعد تحديد منسوب نقطة فى نهاية الوضع الاول ، وتبدأ قراءات الوضع الثانى من نقطة نهاية الوضع الاول وكأنها روبير ، وتسمى هذه النقطة فى تلك الحالة بنقطة الدوران بالميزانية المسلسلة ،

طريقة اجراء الميزانية المسلسلة: اذا كان المقصود تحديد منسوب نقطة د التى تحول الاسباب السابقة كلها أو بعضها دون تحديدها من وضع واحد للميزان ، يبدأ العمل من النقطة أ وهى نقطة روبير معلومة المنسوب (شكل ١٢٥) • يقام الميزان في الوضع الاول حيث يعين منه منسوب نقطة بقراءة القامة الموضوعة فوق أ أولا ثم فوق ب ثانيا وتطبق القواعد السابقة، ثم ينقل الميزان الى الوضع الثاني وتعين مناسيب النقطة ه ، و ، حبقراءة القامة الموضوعة على النقطة ب أولا بعد ادارتها لتواجه الميزان في وضعه الجديد ثم النقط ه ، و ، ح ، ثم بنقل الميزان الى الوضع الثالث وتعين مناسيب النقط ز ، ح ، د بقراءة القامة الموضوعة على النقطة ح مرة ثانية بعد ادارتها لتواجه الميزان في الوضع الثالث ثم قراءة القامة الموضوعة على النقطة .



يلاحظ أن النقطة ب اخذت عليها القسراءة ب، قبل رفع الميزان من الوضع الاول ، والقراءة ب، بعد وضع الميزان في الوضع الثاني ، وكذلك النقطة ح اخذت عليها القراءة ح، قبل نقل الميزان ، ح، بعد نقله الى الوضع الثالث ، وتسمى كل من نقطتي ب ، ح بنقطة دوران ، ذلك لأن القامة قد استدارت من الوضع المواجه لماوضع الاول المي الوضع المواجه للوضع المثاني ليمكن قراءتها، وتساعد نقط الدوران هذه في تسلسل الميزانية بل أنها تعتبر نقط ربط بين الاوضاع المختلفة للميزان ولذلك يجب العناية التامة في قراءة القامة عليها ، وليس مهما أن تكون نقط الدوران هذه على خط مستقيم واحد ،

تدوین القراءات فی دفتر المیزانیة بطریقة منسوب سطح المیزان: تسجل قراءات (ارصاد) القامة عند اجراء المیزانیــة فی دفتر خاص یسمی بدفتر المیزانیة وتقسم صفحاته الی اعمدة كالتالی:

سطح الميزان	منسوب سطح الميزان		مقدمات		متوسطات		مؤد	رقم النقطة
	ملاحظات		المسافات		المنسوب			

المؤخرة: هى أول نقطة تقف عليها القامة لقراءتها فى أى وضع ما للميزان بعد ضبط أفقيته وهى نقطة معلومة المنبوب كروبير أو نقطة دوران وتسمى أحيانا خلفية •

المقدمة: هي آخر نقطة تقف عليها القامة لقراءتها لكل وضع ما للميزان قبل رفعه ونقله الى وضع آخر ، وتسمى احيانا أمامية .

المتوسطة : وهي القراءات على القامة بين المؤخرة والمقدمة •

منسوب سطح الميزان: وهو منسوب المستوى الافقى الوهمى الذى يصنعه الميزان، ويساوى منسوب نقطة المؤخرة مضافا اليه قراءة القامة عليها.

المنسوب: يحصل عليه بطرح قراءة القامة على نقط المتوسطات! و المقدمات من منسوب سطح الميزان ٠٠

المسافة : وهي أبعاد النقط المختلفة من نقط الابتداء ٠

الملاحظات : وهى خانة مخصصة لكتابة وصف النقط المختلفة للميزانية او أى ملاحظات تعن للراصد •

مثال: لتحديد منسوب النقطة ب التي تبعد عن النقطة ا بمسافة 1 ٤٤٠ أخذت القراءات التالية:

(מצכו) י פבכו י דדכו י (משכד) י אאכו י פרכו י ופכו י שאכוי ווכש י אפכש י שפכד י אינד י

وكانت الابعاد من نقطة أهى بترتيب النقسط: ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٢٠ ، ٢٥٠ ، ٢٤٠ مترا .


سجل الارصاد السابقة فى جدول ميزانية واحسب المناسيب بطريقة سطح الميزان علما بأن القراءات التى بين الاقواس مؤخرات ، وأن منسوب نقطة أ هو ١٦ر١٨ م .

ويبين (شكل ١٢٦) رسم توضيحى لخط سير العمل في الميزانية ولشرح الحل .

الحسل:

١ - تعطى أرقام للنقط المختلفة بين ١ ، ب فالنقطة ١ رقم ١ ، والتالية
 رقم ٢ ٠٠٠ وهكذا ٠

iverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۲ ـ نظرا لطول المسافة اب ولعدم امكان تحدید منسوب ب من وضع واحد للمیزان ، فقد وضع المیزان فی نقطة ما وضبطت افقیة ، ولان انحدار سطح الارض علی جانبی هذا الوضع بسیط فقد اكتفی لتحدیده النقطت ان ۲۰۰ علی مسافة ۲۰۰ مترا من النقطة ا رقم ۱ .

٣ - يسجل فى جدول الميزانية منسوب النقطة ا وهو ١٦ر١٦م فى خانة المسافات ، ويسجل بعدها عن نقطة بداية العمل فى خانة المسافات وهو بطبيعة المحال يساوى صفرا ، وفى خانة الملاحظات وصف لها ولتكن روبير مثلا فيذكر رقمه ووصفه .

توضع القامة فوق نقطة ا رقم ۱ معلومة المنسوب وترصد عليها القراءة ١٧٧٦ ، وبما أنها أول قسراءة لهذا الوضع للميزان فهى مؤخرة وتسجل فى خانة المؤخرات ، يحسب منسوب سطح الميزان لهذا الوضع وهو يساوى منسوب المؤخرة + قراءة القسامة عليها = ١٨ر١٦ + ١٦٧٧ = ١٨٥٨٥م ، ويسجل فى خانة منسوب سطح الميزان .

0 ـ توضع القامة فوق النقطة رقم ٢ لانها تحدد تغيرا في انحدار سطح الارض ، وتؤخذ عليها القراءة ١٥٤٥ وباعتبارها نقطة متوسطة تسجل في خانة المتوسطات ، ويسجل على نفس السطر في خانة المسافات بعدها عن نقطة أ وهو ٤٠٥م ، وبطرح هذه القراءة من منسوب سطح الميزان ينتج منسوب النقطة ويساوى ١٨٥٥٧ – ١٥٤٥ = ١٢ر١٥م ويسجل في خانة المناسيب على نفس السطر ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٢ ـ ترصد القراءة على القامة الموضوعة في النقطة رقام ٣ ولتكن
 ١٦٢٦ ، وبما أنها آخر قراءة قبال رفع الميزان من هذا الوضع فهي مقدمة وتسجل في خانة المقدمات وتطرح من منسوب سطح الميزان فيكون منسوبها ١٨٥٧ - ١٣٦١ = ١٣٧١ م وتسجل في خانة المناسيب ، كمسا يسجل في خانة المسافات بعد النقطة من نقطة البداية وهي ٢٠٠٠م .

٧ ـ لا يستطيع الميزان قراءة تدريج القامة عند النقط ٤ ، ٥ ، ٢ ، امن المن المن عدسة الجهاز لا تستطيع رؤية القامة بوضوح ، واما لان القامة عند تلك النقطة ليست في المستوى الافقى للجهاز ، ومهما كانت الاسباب فقد نقل الميزان الى وضع جديد مناسب ليمكن رؤية ورصد باقى النقط حتى ب ، وبعد ضبط افقيته أخذت القراءة ٣٣٦ على القامة الموضوعة فوق النقطة رقم ٣ لانها نقطة معلومة المنسوب (نقطة دوران) ، وبما انها أول قراءة للميزان في هذا الوضع فهي مؤخرة وتسجل في خانة المؤخرات وعلى نفس سطر النقطة رقم ٣ ، أي أن تلك النقطة عليها قراءتان الأولى مقدمة للوضع الاول والثانية مؤخرة للوضع الثاني أي أنها نقطة لاوران ويسجل هذا في خانة الملاحظات على نفس السطر ، ثم يحسب دوران ويسجل هذا في خانة الملاحظات على نفس السطر ، ثم يحسب منسوب سطح الميزان في وضعه الجديد وهو يساوى منسوب نقطة رقم ٣ + قراءة المؤخرة عليها = ١٣ر١٥ + ١٣ر٢ = ٣٢ر١٩ م ،

۸ – وحیث أن النقط ۱۰٬۰۰۰،۲٬۵٬۶ بابعادها تحدد نقط تغیر انحدار سطح الارض فقد أخذت علیها قراءات تعتبر متوسطات وتطرح قیمتها من منسوب سطح المیزان وهو ۱۹٫۳۳ فتتحدد مناسیبها وتسجل فی خانة المناسیب کذلك تسجل فی خانة المسافات بعدها من نقطة البدایة .

۹ ــ لتحدید منسوب النقطة ب رقم ۱۱ اخذت علیها القراءة ۲٫۰۸ و ساعتبارها آخر قراءة فهی مقدمة وتسجل فی خانة المقدمات وتطرح من منسوب سطح المیزان،فیکون منسوبها = ۳۳ر ۱۹ ـ ۲٫۰۸ = ۵۵ر۱۷م .

١٠ - يجب اجراء تحقيق للعمل الحسابى للتأكد من صحة عمليات الجمع والطرح وذلك بالمعادلة التالية :

مجموع المؤخرات = مجموع المقدمات = منسوب آخر نقطة, - منسوب أول نقطة .

٥٠٠٤		376				
				1		
		~ 		< <	**	نة ما الله الله الله الله الله الله الله ا
	4704			۰۱ر۷۱	٠١3	
	۸٤٠٢			17,10	79.	
	7,11			17,08	74.	
	۲۸۷۲			٠٨ر١٧	45.	
	١٤١			14,788	Y0.	
	۷۶۷			2277	٠3.	
	۸۸ر۲			٥٧ر١٧	۲۲.	
777		1,77	19,78	17/11	۲.	نقطة دوران
	٥٤ر١			11/11	• 3	
1744			۷۵۲۸۱	17)46	صفر	نقطة أ (روبير رقم ٠٠٠٠٠)
مؤخرات	متوسطات	مقدمات	منسوب سطح الميزان	المنسوب	السافات	ملاحظات

التحذيق: مجموع المؤخرات - مجموع المقدمات = ٢٠٠٥ - ٣٣٣ = ٢٧٠٠ م ٠

منسوب آخر نقطة - منسوب أول نقطة = 0.000 - 0

حل المثال السابق بطريقة الارتفاع والانخفاض:

لا يتغير ترتيب جدول الميزانية في هذه الطريقة عن طريقة سطح الميزان الا بالنسبة للخانة الخاصة بمنسوب سطح الميزان ، حيث تستبدل بخانتين احداهما للارتفاع والاخرى للانخفاض كالتالى:

اض	ارتفاع انخفاض		ت	مقدما	متوسطات	مؤخرات ا	رقم النقطة
	ملاحظات			ت	المساقا	المنسوب	

١ ـ يسجل منسوب نقطة ا فى خانة المناسيب وهو ١٦ر١٦م ، كما تسجل القراءة الملخوذة عليها فى خانة المؤخرات وهى ٧٣ر١ وذلك فى سطر النقطــة ١ .

٢ — تسجل القراءة ١٥٤٥ في خانة المتوسطات ، وبما أن قراءة القامة على هذه النقطة اقل من قراءة القامة على النقطة رقم ١ ، اذن النقطة رقم ٢ ترتفع عن النقطة رقم ١ بمقدار الفرق بين القراءتين ١٧٧٣ — ١٥٤٥ = ٨٠٠٠ ويسجل مقدار الارتفاع في خانة الارتفاعات في نفس السطر . ويضاف هذا الارتفاع على منسوب النقطة ١ فينتج منسوب النقطة ٢ = ١٦٨٠٠ + ١٢٠٠٠ منسوب النقطة ١ .

٣ ـ ترصد قراءة المقدمة ١٦٢٦ وتكتب فى خانتها على سطر ثان لانها
 نقطة جديدة ، وتقارن بقراءة القامة على النقطة السابقة ، ويتضح منها

انها أعلى في المنسوب من النقطة السابقة رقم τ فينتج منسوب النقطة رقم τ (τ) τ (τ) (

ينقل الميزان الى وضع جديد حتى يمكن رؤية باقى النقط، وترصد قراءة المؤخرة ٢٣٢٦ ، وتسجل فى خانة المؤخرات فى نفس سطر المقدمة السابقة (نقطة دوران) ، ثم ترصد القراءة المتوسطة ٨٨١ وتدون فى خانة المتوسطات ، وبمقارنة القراءتين يتضح أن النقطة رقم ٤ ترتفع عن النقطة رقم ٢ رقم ٣ بمقدار ٢٣٢١ – ٨٨١ = ٤٤٠ فتضاف الى منسوب النقطة رقم ٤ (١٣٧١ + ٤٤٠ = ٥٧٧١٥) ، ويلاحظ هنا عدم مقارنة مؤخرة الوضع الجديد بمقدمة الوضع السابق لانهما قراءتان على نقطة واحدة ، فالمقارنة لتحديد مقدار الارتفاع أو الانخفاض انما تتم بين القسراءات على النقط المختلفة ، ثم ترصد قراءة المتوسطة ١٩٧١ وتدون فى خانتها وتقارن بقراءة المنقطة السابقة ويتضح أنها تنخفض عنها بمقدار الفرق بينهما وهو ١٩٧١ – ١٩٨١ = ١٩٠٠ وتدون فى خانة الانخفاضات ، وتطرح من منسوب النقطة السابقة رقم ٤ فينتج منسوب النقطة ٥ وهو ١٧٧٧٥ – ١٠٠٠ منسوب النقطة ارتفاع كل نقطة النخفاضها عن النقطة السابقة واضافة الارتفاع لمنسوب النقطة السابقة أو الخفاض منه حسب الحالة ،

٥ ـ يحقق العمل الحسابي بالمعادلة:

- مجموع المؤخرات مجموع المقدمات = مجموع الارتفاعات مجموع الانخفاضات = منسوب آخر نقطة منسوب اول نقطة ،
- التحقیق : مجموع المؤخرات مجموع المقدمات = ٥٠٠٥ ٣٥٣ = الار٠ م
- مجموع الارتفاعات مجموع الانخفاضات = ١٨٧٧ ١٦ر٢ = ١٧ر٠ م
- منسوب آخر نقطة منسوب أول نقطة = ٥٥ر١٧ ١٦/٨٤ = ٥٠/١١

<u></u>	6.62		3767	۷۸۷	דונץ	1		
	`						-	
<u> </u> -			۸٠٠,	0٤0	ı	٥٥ر٧١	.33	نقطة ب
		707		٥٥٥.	ı	١٠/٧١.	.13	•
		۸٤ر۲		1	٠ ١٣٧	17,10	49.	
		١١ر٣	-	ļ	۸۲۷	17,08	۲۷.	
	-	۲۸۲		. 1	۲٤ر.	٠٨ر٧١.	T.E.	
		1301		٢٥٠	i	14,777	٠٥٠	
,		۷۶۷		1	ه د د	17777	.3.	
		۸۸ره		٤٤ر.	l	סענעו	44.	
	1 10	-	1.77.1	١١٥	I	14741	-t •	دوران
	C E E	٥٤٥١		۸۷۲۰	1	11/211	• 3	
	אעו			ı	ŀ	17,48	صفر	نقطة أ (روبير رقم ٠٠٠)
النقطة	مؤخرات	متوسطات	مقدمات	ارتفاع	انخفاض	المنسوب	السافات	ملاحظات
È :								

المقارنة بين طريقة سطح الميزان وطريقة الارتفاع والانخفاض:

١ ــ يقل العمل الحسابى فى طريقة سطح الميزان ، ويتم اثناء العمل
 بالحقل ، كما تفضل هذه الطريقة عندما تكثر المتوسطات .

٢ ـ يكثر العمل الحسابى فى طريقة الارتفاع والانخفاض ، ولكن هذه الطريقة ادق من الاولى ، وتتبع فى حالة سلسلة ميزانية لتثبيت نقط لاستخدامها فى العمل مرة اخرى .

استخدام الميزانيسة:

تستخدم الميزانية سواء كانت بسيطة او مسلسلة فى انشاء القطاعات المتضاريسية المختلفة ، والقطاع المتضاريسي عبارة عن المخط البياني الناجم من تقاطع مستوى رأسي مع سطح الارض فى اتجاه معين ، ويبين هذا المخط البياني شكل سطح الارض ، وتنقسم القطاعات الى نوعين :

1 - قطاعات طولية: الغرض منها رصد مناسيب نقط فى اتجاه المحور الطولى للظاهرة الجغرافية الطبيعية كالاودية أو محاور خطوط تقسيم المياه أو محاور أراضى ما بين الاودية أو الظاهرات الجغرافية البشرية كالطرق أو الترع ٠٠٠ الخ ٠

٢ - قطاعات عرضية: يقصد بها بيان طبيعة سطح الارض فى الاتجاه العمودى على المحور الطولى للظاهرة كالقطاعات العرضية للاودية .

طريقة انشاء القطاع من واقع الميزانية:

١ ـ يرسم خط أفقى توقع على المسافات المرصود عندها مناسيب النقط ، وذلك باختيار مقياس رسم مناسب ، ويتناسب مقياس الرسم مع طول القطاع وحجم الورقة المستعملة في الرسم ،

٢ ـ يقام من دارف الخط الافقى للقطاع عمودا يمثل المحسور الراسى لتمثيل المناسيب بمقياس رسم مناسب ويتوقف اختيار مقياس الرسم الراسى على طبيعة المناسيب .

٣ ـ يقام عمود عند كل نقطة يتناسب طوله مع منسوبها ، ويوصل اطراف هذه الاعمدة بخط هو خط القطاع .

ثالثا ـ الميزانية الشبكية: تهدف الميزانية الشبكية الى نحديد مناسيب مجموعة من النقط يمكن عن طريقها انشاء خرائط تبين شكل سطح الارض تسمى بالخرائط الكنتورية وتختلف طريقة تنفيذ الميزانية الشبكية باختلاف شكل سطح الارض ومدى تباينه ارتفاعا وانخفاضا ، وايضا حسب الدقة المطلوب اظهار الخريطة النهائية بها .

وهذه الطرق هي:

- ١ _ طريقة المربعات أو المستطيلات ٠
 - ٢ _ طريقة الاشعاع •
 - ٣ ـ طريقة النقط المبعثرة
 - ٤ ـ الطريقة المباشرة •

وباختلاف هذه الطرق تختلف الاجهزة المستخدمة فى تنفيد اى منها، وعلى هذا الاساس يمكن أن نقسم الميزانية الشبكية تبعا للجهاز المستخدم الى:

- ١ ميزانية بجهاز الميزان ٠
- ٢ ميزانية تجرى بجهاز البلانشيطة ٠

الميزانية الشبكية بجهاز الميزان

يستعمل جهاز الميزان في تنفيذ الميزانية الشبكية بطريقة المربعات او المستطيلات وتعتبر هذه الطريقة أفضل الطرق التي تصلح للاراضي المستوية التي لا يختلف فيها منسوب سطح الارض كثيرا (في حدود أربعة أمتار "قريبا) • وفي الاراضي محدودة المساحة كما في المزارع ومناطق استصلاح الاراضي • وتنفذ بالخطوات الآتية:

۱ ـ يجرى عمل مضلع حول المنطقة وتحديد اركانها اذا كانت حدودها
 غير مرسومة على خريطة سابقة أو غير واضحة على الطبيعة •

۲ ـ ينتخب خطا يكون قريبا وموازيا الى حدد ما لاطوال حدد من
 حدود المنطقة (مثل اب) ، ويقسم الى مسافات متساوية بين ١٠ ، ٥٠ مترا

حسب طبيعة الارض و لدقة المطنوبة · يثبت في نقط التقسيم اوتاد خشبية لها حروف ابجدية ج ، د ، ه ، · · · الخ .

٣ ـ تقام اعمدة من نقط التقسيم بأى طريقة مناسبة من طرق افسامة الاعمدة حسب اتساع المنطقة ، وتقسم هذه الاعمدة الى مسافات متساوية ، وهذه المسافات المقسم اليها الخطط ا ب او لا تتساوى معها ، وينتج في حالة التساوى شبكة من المربعات وفي الحسالة الثانية شبكة من المستطيلات ، تسمى نقط التقسيم على هذه الاعمدة بارقام الا ٢ ، ٢ ، ٣ ، ٠ . • الخ على كل عمسود ، وبذلك فان اى نقطسة في الشبكة يمكن تسميتها بحرف ورقم مثل ج ٣ ، د ٤ ، و ٧ (شكل ١٢٧) .


٤ - يرسم كروكى لهذه الشبكة ويسجل عليه تسميات النقط كلها ٠

٥ - تجرى ميزانية طولية للخط اب لتعيين مناسيب الاوتاد ، ويربط هذا الخط بنقطة روبير قريبة ، ويتم تصحيح المناسيب بعد رصدها وحسابها ذهابا وعودة ، مرة على يمين الخط فى الذهاب ، والاخرى على يساره فى العودة ، ويراعى فى هذه الميزانية ان يوضع الجهاز فى منتصف المسافة تقريبا بين المؤخرة والمقدمة ،

7 - يوضع الميزان في مكان مناسب يمكن منه رؤية اكبر عدد من نقط أركان الشبكة ، وتبدأ برصد مؤخرة على وتد من الخط أ ب المحسوب منسوبه بدقة ، يعين منسوب سطح الميزان وترصد القامة الموضوعة على الاركان واحدا بعد الآخر ويحسب منسوبها بطرح كل قراءة من منسوب سطح الميزان ، وبذلك نحصل على مناسيب الاركان التي تسجل مباشرة على الكروكي حتى بدون عمل جدول ميزانية ،

٧ ـ يمكن عمل جدول ميزانية بحيث يكتب في خانة رقم النقطة الارقام ١ ، ٢ ، ٣ ، ٠٠٠ وفي خانة الملاحظات رقم العمود ج، د، ه ٠٠٠

۸ من الطبيعى أن لا تنطبق جدود الارض على حدود شبكة المربعات أو المستطيلات ، لذا يجب حساب مناسيب سطح الارض عند نقط على المحدود التى على امتداد الاعمدة .



الميزانية الشبكية بجهاز البلانشيطة (الميزانية الكنتورية)

يشتعمل جهاز البلانشيطة عند تنفيذ هذه الميزانية بطرق الاشعاع والنقط المبعثرة والمباشرة ، وتتبع أى من هذه الطرق فى المناطق التلية أو المرتفعة التى لا تمتد امتدادا كبيرا ، ويسبق اجراء الميزانية الثبكية بهذا الجهاز تشكيل مضلع (ترافيرس) مقفل يحيط بالمنطقة المراد اجراء الميزانية بها من الداخل أو الخارج أو ترافيرس مفتوح حسب طبيعة المنطقة بواسطة البلانشيطة ، أو بجهاز آخر دقيق مثل التيودليت ، ويصحح هذا الترافيرس ويضبط ويوقع على لوحة من الورق معامل تمددها ضئيل ، ويحسب مناسيب نقط رؤوس المضلع بدقة ،

يتم تحديد مواقع نقط القامة في هذه الطرق باتجاه ومسافة ويحدد الاتجاه بواسطة الاليداد عن طريق خط النظر الذي يصنعه منظاره ، اما المسافة فتقاس عن طريق شعرات الاستاديا بالطريقة التاكيومترية .

وقبل تناول طرق اجراء الميزانية الشبكية بالبلانشيطة بالشرح يجب معرفة كيفية قياس المسافات في الطبيعة بواسطة المناظير ذات التطبيق الداخلي وهي مناظير اجهزة الميزان واليداد البلانشيطة والتيودوليت •


تعيين المسافات باستخدام شعرات الاستاديا:

عند النظر في العدسة العينية للمنظار (في ميزان) أو في (الاليداد) او في (التيودوليت) نرى شعرتين متعامدتين رئيسيتين ، احداهما افقية والاخرى رأسية _ كما توجد شعرتين افقيتين ثانويتين توازيان الشعرة الافقية الرئيسية (وفي بعض الاجهزة ثلاث شعرات وفي بعضها اربع) ، وكذلك بالنسبة للشعرات الرأسية فتوجد شعرتين رأسيتين ثانويتين توازيان الشعرة الرأسية واحيانا ثلاث واحيانا اربع ، وتبعد هذه الشعرات عن بعضها البعض بمسافات متساوية ويطلق عليها اسم شعرات الاستاديا (شكل ١٢٨) وهذه الشعرات عبارة عن خيط عنكبوت مشدود او عبارة عن خطوط دقيقة محفورة على حامل زجاجي ذي اطار معدني مثبت بالقرب من العدسة العينية يسمى بحامل الشعرات .

وقد رتبت هذه الشعرات على اساس أن المسافة بين الشعرتين العليا والسفلى في حالة الشعرات الافقية أو اليمنى واليسرى في حالة الشعرات الراسية على قامة درجة تتناسب مع المسافة بين المنظار والقامة بنسبة ثابتة غالبا ما تكون ١:٠٠١ أى أن كل متر من التقاطع على القامة يقابل مسافة أفقية قدرها مائة متر تقريبا ويسمى الرقم ١٠٠ بمعامل فترة الاستاديا أو الثابت التاكيومترى ٠

معامل فترة الاستاديا (الثابت التاكيومترى):

فترة الاستاديا هى الفرق بين قراءتى شعرتى الاستاديا العليا والسفلى، وهى تختلف باختلاف بعد القامة عن المنظار، فتكون ٣ متر اذا كانت القامة



تبعد عن المنظار بـ ٣٠٠ مترا ، وتكون ١٨٦ م اذا بعدت القامة مسافة الم ومن هذا يمكن أن نعسرف معامل فترة الاستاديا أو الشابت التاكيومترى بانه الرقم الذى اذا ضربت فيه فترة الاستاديا المقطوعة على القامة كان الناتج هو المسافة التى تبعدها القامة عن المنظار وهو فى العادة معا كما ذكرنا من قبل عير أنه رقم قريب جدا من المائة وليس مائة تماما، فقد يكون ١٩٠ أو ١٠١ مثلا ، ولكننا فى العادة نعتبره ١٠٠ لانه يمكن اهمال الخطأ الناتج عن هذا التقريب عند تقدير المسافات وفى كثير من الاجهزة يحفر عليها قيمة هذا المعامل ، وفى بعضها يجب التحقق من ثابت الاستاديا ومعرفته وذلك بالخطوات الآتية :

۱ - ثبت الجهاز (میزان - الیداد - تیودولیت) علی ارض مستویة
 تقریبا وممتدة لمسافة کبیرة.نسبیا ۱۵۰ مترا مثلا .


۲ ـ من نقطة تقع مباشرة تحت بؤرة العدسة الشيئية (۳۰ سم من مركز دوران الجهاز الذى يحدده خيط الشاغول) نقيس خط طوله ١٥٠ مترا بشريط صلب مدرج ونعين عليه المسافات ۳۰ ، ۲۰ ، ۹۰ ، ۲۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ مترا وذلك بغرس شوكة عند نقط التقسيم .

۳ ـ نقف عند نقط التقسيم بقامة راسية ونقرا فترة الاستاديا عند كل منها • فتكون كالاتى : ١٤٦٥ ، ٨٥٥ ، ٢٩٨٨ ، ١٧٦٦ ، ١٦٧ عنبد المسافات ٣٠ ، ٦٠ ، ٩٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ مترا على التريب •


٤ ـ لحساب معامل فترة الاستاديا (الشابت التاكيومترى) نجرى
 الآتى:

مجموع المسافات على الطبيعة = ٣٠ + ٢٠ + ١٢٠ + ١٢٠ + ١٥٠ - ١٥٠ م ٠٠

وعلى ذلك اذا بعدت القامة عن الجهاز مسافة ١٠٢٠٠ مترا كانت فترة الاستاديا الواجب قراءتها على القسامة هي ١٠١٥ • وتزداد فترة الاستاديا كلما زاد بعد القامة عن الجهاز حتى تتعدى الطول الكلى (٤م) لذا نلجا الى استخدام نصف فترة الاستاديا أى الفرق بين الشعرتين العليا والوسطى أو بين الشعرتين الوسطى والسفلى لايجاد المسافة • وبالمثل اذا كانت المسافة بعيدة جدا فقد نستخدم ربع فترة الاستاديا متى كانت قوة عدسات الجهاز تسمح بذلك (شكل ١٢٩) •



فرّة الاستانية عرادة ربع الفره x &



تحترة الاستكاديا - قرا وخنعيف الفته 🛪 🤊 –

شکل رقم (۱۲۹)

تعديل (تصحيح المسافات):

. نضطر في كثير من الاحيان عند قياس مسافة ما الى قياس زوايا راسية نفراءة فترة الاستاديا وذلك لوقوع القسامة اعلى او السفل المستوى الافقى للمنظار بفارق كبير وفي هذه المحالة تعتبر المسافات المحسوبة من فترة الاستاديا والثابت التاكيومترى مسافات مائلة يجب تعسديلها (تصحيحها) حتى تصير افقية لان الابعاد التي يجب توقيعها على اللوحة المستوية او الخريطة ينبغي أن تكون افقية تماما أي مقاسة على المستوى الافقى وفي الواقع فان هذه المسافات الافقية عبارة عن قواعد مثلثات قائمة الزوايا ، أوتارها هي المسافات المائلة ، وأطوال أوتار المثلثات قريبة جدا من الطوال قواعدها أذا كانت زوايا رؤوسها لا تزيد عن أربع درجات ولا تجرى اية تصحيحات في مثل هذه الحالة باعتبار أن الفرق بين الوتر وطول القاعدة صغير جدا يمكن اهماله ، أما في حالة الارصاد التي تزيد زوايا رؤوس مثلاثاتها عن أربع درجات فلابد من تصحيح مسافات الاستاديا المي مسافات الاستاديا المي مسافات الاستاديا المي مسافات الاستاديا المي المعادلة :


المسافة الافقية = المسافة المائلة × جتا الزاوية الرأسية .

= فترة الاستاديا × الثابت التاكيومترى × جتا٢ الزاوية الراسية ٠

حساب المنسوب بمعلومية فترة الاستاديا والزاوية الراسية :

تستخدم طريقة شعرات الاستاديا في قياس فرق المنسوب بين محطة الرصد التي يحتلها الجهاز وأي نقطة مرصودة تقف عليها القامة و وتعتمد الطريقة أساسا على وضع القامة في وضع متعامد على خط النظر للمنظار واستخدام فترة الاستاديا (المسافة المحصورة بين الشعرتين العليا والسفلي على القامة) في حساب المسافة الافقية وفرق المنسوب ولكن غالبا ماتكون خطوط النظر مائلة وليست متعامدة على القامة حيث يمنع عدم انتظام السطح من تحقيق شرط تعامد خطوط النظر مع القامة و وبذلك ينتج خطا في حساب المسافات الافقية وفروق المنسوب ويزداد هذا الخطا بزيادة الزاوية

الراسية التى يصنعها المنظار مع المستوى الافقى · ويبين (شكل ١٣٠) القواعد الخاصة بالاستاديا ·



شکل رقم (۱۳۰)

حيث أن : أب = فترة الاستاديا والقامة راسية .

ه و = فترة الاستاديا الحقيقية والقامة متعامدة على خطوط النظير .

ل = الزاوية الراسية التي يصنعها الجهاز مع المستوى الافقى وهي تساوى

۱م ه = مدج.

جد = المسافة الافقية .

، ج = فرق المنسوب بين مستوى سطح المجهاز وقراءة الشعرة الوسطى . هو = أب جتال ، جد = دم جتال

ولكن دم = فترة الاستاديا (۱۰۰) × ه و = ۱۰۰ اب جتال · . . المسافة الافقية ج د = ۱۰۰ × اب جتال × جتال = ۱۰۰ × اب حتال ۲ جتال ۲

وفرق المنسوب م ج = ۱۰۰ × اب × جتال × جال · ولكن جال × جتال = لج جا ٢ ل ·

ن فرق المنسوب م ج = ۱۰۰ × اب × له جا ۲ ل ·

يلاحظ بالنسبة لفرق المنسوب أن هذا الفرق هو بالنسبة للمحور الافقى للمنظار وليس للنقطة التى تقع أسفل الجهاز مباشرة على الارض ولذلك يجب أن نضع فى اعتبارنا حساب منسوب نقطة سطح الارض ، وكذلك فان فرق المنسوب المحسوب يمثل فرق المنسوب بين المحور الافقى للجهاز ونقطة تقاطع الشعرة الوسطى مع القامة ، ولذلك عند حساب منسوب نقطة القامة النهائى يجب أن نضع فى اعتبارنا هاتين الملحوظتين ، ومعادلة حساب منسوب نقطة القامة هى:

المنسوب = ارتفاع المحطة التى يقف فوقها الجهاز + ارتفاع الجهاز خ فرق المنسوب - قراءة الشعرة الوسطى .

وتختلف الاشارة الجبرية لفرق المنسوب حسب الزاوية الراسية للمنظار فتكون (+) اذا كانت زاوية ارتفاع أى المنظار مائل الى أعلى ، (-) اذا كانت زاوية انخفاض أى المنظار مائل الى أسفل · ويطلق عادة على فرق المنسوب الرمز (ص) ·

العمل بالبلانشيطة لتنفيذ الميزانية الشبكية (الميزانية الكنتورية) :

ذكرنا من قبل أن جهاز البلانشيطة يستعمل عند تنفيذ الميزانية بطرق الاشعاع والنقط المبعثرة ، والطريقة المباشرة .

اولا - طريقة الاشماع:

بعد تشكيل الضلع حول وخلال المنطقة المراد اجراء ميزانية شبكية لها وضبطه ، وتوقيعه نجرى الآتى : ۱ - نضع البلانشبطة فوق احدى نقط المضلع مثل (۱) (شكل ۱۳۱)
 وتضبط افقيتها ، وترفع النقطة (۱) من الطبيعة الى (۱۱) على لوحة البلانشيطة بواسطة شوكة الاسقاط .

٢ - توجه الاليداد الى النقطة التالية لنقطة ا (ب مثلا) وترصد النقطة (ب ويرسم الشعاع ا ب) وتوقع عليه النقطة (ب) ، كذلك ترصد النقطة السابقة لنقطة (۱) في الترافيرس (و مثلا)، ويرسم الشعاع ا و ويوقع عليه النقطة (و١) · ويحسن توجيه اشعة الى اكثر من نقطة من نقط المضلع كلما امكن ذلك ·

٣ ـ نختار اتجاه ثابت وليكن الاتجاه ا ب او ا و ، ونعين منه اتجاه خطوط اشعاعية صادرة من النقطة ا, تتقارب او تتباعد اى تصغر او تكبر الزوايا بينها حسب طبيعة الارض .

٤ ـ نضع حافة الاليداد منطبقة على الشعاع الاول ، وناخذ مناسيب سطح الارض عند نقط تغير الانحدار على طول اتجاه هذا الشعاع ، والارصاد اللازمة لتحديد موقع القامة ومنسوب الارض تحتها هي : قراءة الشعرات المعليا والوسطى والسفلى ، والزواية الراسية سواء كانت زاوية ارتفاع او انخفاض ، وارتفاع المحور الافقى للمنظار عن سطح الارض التي يقف عليها المجهاز .

٥ ـ يحدد موقع القامة المرصودة بحساب المسافة الافقية بينها وبين موقع الجهاز ، وذلك كالاتى :

اذا كان منظار الاليداد افقيا تماما فان المسافة الافقية = الفرق بين قراءة الشعرتين العليا والسفلى × الثابت التاكيومترى لجهاز الاليداد وهو فى العادة = ١٠٠٠ .

ب) اذا صنع المنظار زاوية راسية فان المسافة الافقية = الفسرق بين قراءة الشعرتين العليا والسفلى × الثابت التاكيومترى (١٠٠) × جتبا٢ الزاوية الرأسية ٠

٦ يحدد منسوب القامة المرصودة كالآتى : `

اذا كان المنظار افقيا تماما ، فنوجد المنسوب كما نوجده فى الميزانية العادية تماما بقراءة الشعرة الوسطى على القامة - المنسوب منسوب المحطة ا .+ ارتفاع الجهاز - قراءة الشعرة الوسطى .

ب) أذا كان المنظار ماثلا بزاوية راسية فنوجد فرق المنسوب اولا (يرمز لله عادة بالرمز ص) ، ص = الفرق بين الشعرتين العليا والسفلى \times الثابت التاكيومترى \times جا الزاوية الراسية \times جتا الزاوية الراسية \times جتا الزاوية الراسية \times جتا الزاوية الراسية \times جتا الزاوية الراسية ويمكن صياغة المعادلة كالآتى :

ص = الفرق بين الشعرتين العليا والسفلى × الشابت التاكيومترى × لجا الزاوية الراسية) · ·

ويحسب المنسوب بعد ذلك كالآتى:

المنسوب في حالة زاوية الارتفاع = منسبوب المحطبة ا + ارتفاع الجهاز + ص - قراءة الشعرة الوسطى .

المنسوب في حالة زاوية الانخفاض = منسوب المحطة 1 + ارتفاع الجهاز - ص - قراءة الشعرة الوسطى .


٧ - جدول تسجيل الارصاد كالآتى:

ملاحظ	Hing	النموب (ص) الساءة الماءة	الزاوية الراسي	المارة والسافا	قراءة الشعرات	النقطة
17)·) j		

٨ ـ يكرر العمل بنفس الطريقة على باقى الاشعة شعاع تلو شعاع حتى الانتهاء من العمل فوق النقطة 1 ، ثم ننقل لباقى نقط المضلع ويكرر العمل فوق كل نقطة ، ترفع النقطة من الطبيعة الى اللوحة وترصد وتوقع النقطتان المجاورتان لها السابقة واللاحقة ، ثم تعين اتجاه الخطوط، وترصد

مواقع ومناسيب نقط تغير انحدار سطح الارض على طول كل شعاع وتوقع هذه النقط وبجانبها مناسيبها ·


٩ ــ تجمع لوحات النقط بمساعدة الترافيرس المصحح والسابق توقيعه
 على اللوحة •



ثانيا _ طريقة النقط المبعثرة:

تستعمل هذه الطريقة في جميع الاحوال ويتم العمل بها بنفس طريقة الاشعاع من تشكيل مضلع المنطقة بحيث يمكن رؤية المنطقة من نقطة ورفعه وتصحيحه وتوقيعه • تحتل البلانشيطة احدى النقط وترصد النقطتان المجاورتان لها • توجه الاليداد الى النقط التي يتغير فيها درجة الانحدار دون التقيد باتجاه معين ثابت ، وتوقع النقط بقياس المسافات اليها تاكيومتريا ، وتعين مناسيبها بنفس الطريقة السابقة • وبعد رصد وتوقيع جميع إلنقط المحيطة بهذه النقط من نقط الضلع ، تنقل البلانشيطة الى النقطة التالية وهكذا (شكل ١٣٣) ثم تضم اللوحات الى بعضها بمساعدة

onverted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الترافيرس السابق توقيعه فينتج لنا لوحة المناسيب الكلية للمنطقة المراد رفع مناسيبها •

ثالثا - الطريقة المباشرة:

تعتمد الطريقة المباشرة لرسم خطوط الكنتور على تحديد عدد من النقط في الطبيعة لها نفس المنسوب ثم ترفع هذه النقط على الخريطة • وتعطى هذه الطريقة دقة متناهية لكنها تحتاج الى وقت وجهد وعامل ماهر متمرن وتستخدم عند انشاء الخرائط ذات الفترة الكنتورية الصغيرة (تتراوح بين ١ ، ٢م) •

ويبين (شكل ١٣٣) منطقة مطلوب عمل خريطة كنتورية لها بفارق رأس قدره ١م • فبمعلومية نقطتا المثلثات أو رؤوس الترافيرس (س ، ص مثلا) تعين مواقع خطوطا لكنتور في الطبيعة ثم ترفع على الخريطة وذلك باتباع الخطوات التالية:

١ - نختار نقطة متوسطة بالمنطقة ولتكن ه يمكن منها رؤية كل من نقطتى س ، ص نحتلها بميزان أو بلانشيطة مزودة باليداد تلسكوبى افقى يقوم بعمل الميزان .

٢ - نحسب المنسوب المتوسط لسطح الميزان أو الاليداد بالرصد على
 قامة راسية عند النقطتين س ، ص على التوالى .

منسوب النقطة (س) = ١٤ر٢٥٧م ٠

قراءة القامة عند (س) = ٢٩ر١م ٠

.. منسوب سطح الميزان عند (ه) = ١١ر٢٥٧ + ٢٥١ = ١٤ر٨٥٢م٠

منسوب النقطة (ص) = ٨٨ر٢٥٦م .

قراءة القامة عند (ص) = ١٦٢١م

.. منسوب سطح الميزان عند (هـ) = 70,707 + 77,1 = 01,007م.

= \$3(4070

٣ - لتحديد خط كنتور ٢٥٥م مشلا يجب أن تكون القراءة على
 القامة = ٤٤ر ٢٥٨ - ٢٥٨٠٠ - ٤٤ر٣م

تحدد أول نقطة فى الحقل تعطى هذه القراءة على القامة برصد عدة نقط حتى الوصول الى النقطة (١) مثلا التى تعطى القراءة ٤٤ر٣م على القامة فتكون هذه النقطة احدى نقط خط كنتور ٢٥٥ .


٤ ـ تنقل القامة على المسار التقريبي المقدر لخط الكنتور (وهذه تحتاج الى عامل أو مساعد ذو خبرة) ويتكرر تعيين الخط أي ، ١، ١٤ ، ١٤ ، ١٠ ، ١٠ وعند كل نقطة يتم تحديدها يدق وتدا لتعيين موقعها على سطح الارض •

مـ يكرر نفس العمل لتعيين نقط خط كنتور ٢٥٦م مثلا بتعيين قراءة القيامة التي تعطى هذا المنسوب والتي تساوى ٤٤ر٨٥٢ - ٢٥٦٠٠٠ - ٢٥٦٠٠٠
 عار٢م٠٠٠

القامة التي تعطى خط كنتور ٢٥٧م = ٤٤ر٢٥٨ - ٢٥٧٠٠ = ٤٤رام وهكذا يمكن تحديد مواقع خطوط الكنتور المختلفة على الطبيعة · nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ت بعد تحدید نقط خطوط الکنتور المختلفة فی الطبیعة ترفع هذه النقط باستخدام البلانشیطة وذلك باحتلال احدی نقطتی المثلثات ولتکن (ص) مثلا وتوجه البلانشیطة توجیها اساسیا وتسوی افقیتها وترسم اشعة من در الی نقطة خطوط الکنتور المختلفة • وتعین هذه النقط بمعلومیة مسافاتها الافقیة فقط بالطرق السابق شرحها •

٧ ـ نصل بين نقط كل خط الكنتور بخط منحنى فنحصل على كنتورات
 المنطقة موقعة على الخريطة بالمقياس المطلوب رسمها به .



شکل رقم (۱۳۳)

الغصل لحادي عيشر

مبادىء المساحة التصويرية وقراءة الصور الجوية

تعنى المساحة التصويرية القياس من الصور الجوية لتعيين مواقع النقط على سطح الارض بالنسبة لبعضها البعض وابعاد المواقع والاهداف وترمى المساحة التصويرية الى انشاء انواع مختلفة من الخسرائط تبين المعالم الطبيعية والبشرية ،ودراسة البيئة بهدف تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية ، وقد زاد الاهتمام بدراسة الصور الجوية منذ الحرب العالمية الثانية فاستخدمته قوات المحور على ندان واسع في غزو فرنسا ووضع خطة ضرب مطارات الحلفاء في الجبهة الغربية • وقد تنبأ القائد العكرى الالماني المشهور الجنرال «فرنهم فون فريتش» في هذا الوقت (١٩٣٨) سباهمية التصوير الجوى في كسب الحرب العالمية الثانية عندما قال: ان الدولة التي سوف تملك أكثر اجهزة الاستكشاف الجوى فعالية هي التي سوف تكسب الحرب التالية وبرغم تفوق الالمان في بداية هذه الحرب في فن الاستكشاف الجوى ، الا أن دول الحلفاء - بعد ادراكهم لاهمية هذا الفن - انكبوا على دراسات واسعة وتوصلوا الى نتائج باهرة في فن التصوير الجسوى وابتكار الاجهزة المخاصة بقراءة الصور المجوية وانشاء خرائط عديدة منها • ولعب هذا التقدم بعد ذلك دورا هاما في حصار ليننجراد وفي معارك المحيط الهادى عام ١٩٤٣ مما دعا الادميرال «تيرنر» قائد القوات الامريكية البحرية الى قوله المشهور «ان الاستكشاف الجوى كان احد وسائلنا الفعالة في معارك المباسفيك ولا يمكن التقليل من أهميته» • ونتيجة للحرب العالمية الثانية والمتنافس الشديد بين الدول الكبرى أثناء هذه المحرب في تطوير وسائلها للاستكشاف والتجسس من الجو ، واستحداث طرق كثيرة لهذا الغرض لها قدرات متقدمة ، فقد تمهد الطريق للتقدم الهائل في هذا الميدان بعد انتهاء iverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الحرب وحتى الآن · ولكن · · وكما همو الحمال في معظم الاختراعات والوسائل العلمية المتقدمة التي استحدثت او طورت للاستخدامات العسكرية قام الانسان بعد ذلك بادراك الابعاد الهائلة لامكانات تطويع واستخدام هذه التقنيات المتقدمة في التطبيقات المدنية من اجل خير الانسانية ورفاهيتها ·

استخدامات الصور الجوية:

تستخدم الصور الجوية في الوقت الحاضر على نطساق واسع في شتى المجالات ، ولعل اهم استخداماتها على سبيل المثال وليس الحصر في :

- ١ انشاء خرائط طبوغرافية بمقاييس مختلفة وبفترة كنتورية قد تبلغ احيانا ٢٠ سم ٠
 - ٢ انشاء الخرائط الجيولوجية والجيومورفولوجية ٠
- ٣ دراسة مصادر المياه السطحية منها والجوفية (خطوط الرشح)
 والفيضانات .
 - ٤ انشاء خرائط استخدام الارض .
 - ٥ دراسة التربة وحصر انواعها ٠
- ٦ حصر أنواع الزراعات وتحديد مساحة كل نوع ، وهذه لها أهمية
 كبيرة في نواحي التخطيط الزراعي .
- ٧ ـ التخطيط العمرانى وتخطيط الطرق والسكك الحديدية واختيار انسب المواقع لانشاء المطارات والخزانات والسدود على الانهار
 - ٨ في علوم البحار والمحيطات والارصاد الجوية .
 - ٩ العمليات الحربية •

تصنيف الصور الجوية:

تصنف الصور الجوية على اسس مختلفة ، الا أن أهم هذه الاسس هى وضع المحور الضوئى لآلة التصوير وزاوية فتحة عدستها ومقياس الرسم .

اولا ـ التصنيف على اساس وضع المحور الضوئى لآلة التصوير: قد تؤخذ الصور الجوية بالة تصوير مسددة راسيا الى اسفل او قد تؤخذ بالة

تصوير في وضع ماثل وذلك عندما تسلك الطسائرة اتجاها افقيا وتسمى الصور الاولى بالبصور الراسية Vertical أو الراسيات وفيها يكون المحسور المضوئي للكاميرا راسيا وتسمى الثانية بالصور المائلة Oblique أو الماثلات وفيها يكون المحور الضوئي لآلة التصسوير ماثلا وتنقسم الصور الجسوية المائلة الى نوعين : الاولى صور قليلة الميسل Lew Oblique وذلك اذا كان خط الافق لا يظهر بها وتسمى في هذه الحالة بالماثلات المنخفضة والثانية صور كبيرة الميل High Oblique ويظهر بها خسط الافسق وتسمى بالماثلات المعالية أو مائلات الافق وهناك علاقات رياضية تربط بين الصسور الراسية والمائلة بحيث يمكن تحويل الصور الجوية المائلة الى صور جوية راسية والمائلة بحيث يمكن تحويل الصور الجوية المائلة الى صور جوية راسية والمائلة بحيث يمكن تحويل الصور الجوية المائلة الى صور جوية راسية والمائلة بحيث يمكن تحويل الصور الجوية المائلة الى صور جوية راسية والمائلة بحيث يمكن تحويل الصور الجوية المائلة الى صور جوية راسية والمائلة بحيث يمكن تحويل الصور الجوية المائلة الى صور جوية راسية .

وفى الواقع لا تستطيع الطائرة الاحتفاظ بوضعها الافقى تماما اثناء المتقاط الصور الجوية الراسية وذلك لتاثرها بالظروف الجوية اثناء المطيران ولذلك فان المحور الراسى الآلة التصوير يميل عن الوضع الراسى ، ولكن يمكن اعتبار الصور راسية اذا ميل المحور لا يتعدى ٤ درجات ،

ثانيا ـ التصنيف على اساس زاوية تصورية العدسة of Camera : هناك ثلاث انواع من العدسات ذات زوايا تصوير مختلفة ، عدسات ذات زوايا تصوير عادية Standard Normal Angle وفيها تتراوح الزاوية بين ٦٠ ' ٧٥ ' وعدسات ذات زوايا تصوير كبيرة Wide Angle ألزاوية بين ١٠ ' وعدسات ذات زوايا تصوير كبيرة وفيها تصل قيمة الزاوية الى ١٠٠ ، والنوع الثالث عدسات ذات زوايا كبيرة جدا Super Wide Angle وفيها تصل الزاوية الى ١٢٢ أو أكبر من ذلك وقد تختلف أنواع العدسات الثلاث في بعدها البؤري فتكون ٢١ سم للعدسات العادية ، ٢ ر١٥ سم للعدسات ذات الزوايا الكبيرة ، ٧ سم للعدسات ذات الزوايا الكبيرة جدا ، وتستخدم العدسات العادية في انتاج الصور اللازمة الزوايا الكبيرة جدا ، وتستخدم العدسات الغادية الخرائط الطبوغرافية صغيرة المقاس ، في حين تستخدم العدسات ذات الزوايا الكبيرة لانشاء الخرائط الخبيرة لانشاء الخرائط متوسطة المقياس ،

وبمعنى آخر هناك علاقة بين زاوية العدسة والبعد البؤرى ومقياس الرسم المرسم فكلما كبرت زاوية العدسة كلما صغر البعد البؤرى ومقياس الرسم والعكس صحيح أى أن العلاقة عكسية • وعلى هذا الاساس تنقسم الصور

الجوية الى:

- ا) عدسات ذات زوایا تصویر عادیة 10° 100° ، تنتج صـور جویة ابعادها 100 × 100 سم اذا کان بعدها البؤری 100 سم 100 سم 100 اذا کان بعدها البؤری 100 سم 100
- ب) عدسات ذات زوایا تصبویر کبیرة ۱۰ ٔ ۹۵ ٔ ۱۰۰ و تنتج صورا ابعادها \times ۹ بوصة اذا کان بعدها البؤری ۱۲ر ۱۵ سم ، وصور ۱۸ \times ۱۸ سم لبعد بؤری ۱۸ سم ، وصور ۱۶ \times ۱۱ سم لبعد بؤری ۱۰ سم .
- ثالثا التصنيف على اساس مقياس الرسم: تنقسم الصور الجـوية من حيث مقياس رسمها الى:
- ا) صور صغيرة المقياس ، ومقياس رسمها اصغر من ١ : ٢٠٠٠٠٠ وتستعمل في الدراسات الجيولوجية والجيومورفولوجية والهيدرولوجية وحصر التربة واستخدام الارض ٠
- ب) صور متوسطة المقياس ، ويتراوح مقياس رسمها بين ١ : ٠٠٠٠٠٠ ١ : ٢٠٠٠٠٠ وتستخدم في تخطيط المدن والطرق والسكك الحديدية ومشروعات مد خطوط المياه والكهرباء .
- ج) صور كبيرة المقياس ، ومقياس رسمها أكبر من ١ : ١٠٠٠٠٠ وتستعمل في الدراسات التفصيلية للمشروعات الهندسية والصناعية .

مقياس الرسم في الصور الجوية

يعتمد مقياس رسم الصور الجوية الراسية وابعاد المساحة التى تغطيبا على البعد البؤرى لآلة التصوير من ناحية وعلى الارتفاع الذى اخدت منه الصورة أى ارتفاع الطائرة من ناحية أخرى • فكلما زاد الارتفاع وصغر البعد البؤرى ازدادت المساحة المغطاة بالصورة • ويبين المقياس عادة بكسر

اعتيادى ____ او ب : ع حيث ب تساوى البعد البؤرى لآلة التصوير ، ع

ارتفاع آلة التصوير أى ارتفع الطيران • فمثلا أذا كان البعد البؤرى = ١٢ بوصة وارتفاع الطائرة ٢٠٠٠٠٠ قدم عند التصوير يكون مقياس رسم الصورة ١٠٠٠٠٠٠ .


وتعطى الابعاد البورية الاتية نفس المقياس (١: ٢٠٠٠٠٠) على ارتفاعات الطيران المقابلة لها:

بعد بؤری ۲ بوصة عند ارتفاع طیران ۱۰٫۰۰۰ قدم بعد بؤری ۲۵ر۵ بوصة عند ارتفاع طیران ۲۵۰ر۹ قدم بعد بؤری ۲۵ر۸ بوصة عند ارتفاع طیران ۲۵ر۳۱ قدم

وتعتبر الصور الماخوذة من آلات التصوير ذات البعد البؤرى الاخير عند الارتفاع المقابل من افضل الصور الخاصة بالدراسات الجيولوجية والجيومورفولوجية .

وللصور الجوية الراسية وضوح منتظم في مساحتها الكلية اي ان الاشياء تظهر في جزء منها بنفس الوضوح الذي تظهر به في اي جبزء آخير اما الصور المائلة فانها تعطى فكرة طيبة عن المنظور فهي تبين التسلال والاودية والاشكال الارضية الاخرى ولكنها لا تظهر واضحة. في مجملها فبينما تكون التفاصيل واضحة في الجزء القريب من موضع التصوير تفقد الوضوح نحو الجهة البعيدة وتغطى المائلات الكبيرة (مائلات الافق) مساحة أكبر من تلك التي تظهر في صورة جوية راسية ماخوذة من نفس النقطة ، ذلك لان اتساع المنظر يتزايد بسرعة نحو الافق والما المائلات المنخفضة فتغطى مساحة أصغر وهي أيضا تفقد كمية من وضعها من الامام المنخفضة القريبة) الى الخلف (الجهة البعيدة) وبصفة عامة فان المساحة الارضية المغطاة بصورة مائلة تظهير في شكل شبه منحرف قاعدته في الناحية القريبة (شكل ١٣٤) والناحية القريبة الناحية القريبة المغطاة بصورة مائلة تظهير في شكل شبه منحرف قاعدته في الناحية القريبة القريبة القريبة القريبة القريبة القريبة المغلقة بصورة مائلة تظهير في شكل شبه منحرف قاعدته في الناحية القريبة القريبة القريبة المغلقة بقوية القريبة القريبة القريبة المغلقة بغوية المغلقة بقوية من وضعة عامة فان المساحة الناحية القريبة القريبة القريبة المغلة بقوية المغلقة بغوية القريبة المغلقة بغوية المغلقة بغوية من وضعة عامة فان المساحة الناحية القريبة المغلقة بغوية المغلقة بغوية من وضعة عامة فان المساحة الناحية القريبة المغلقة بغوية المغلقة بغوية من وضعة عامة فان المساحة الناحية القريبة المغلقة بغوية المغلقة بغوية المغلقة المغلقة بغوية المغلقة بغوية المغلقة بغوية المغلقة المغلق

ويتساوى مقياس الرسم فى اى صورة مائلة على طول اى خط مواز للافق ، ولكنه يصغر على هذه الخطوط المتوازية من الناحية القريبة فى الصورة الى ناحيتها البعيدة ، ويصغر المقياس تدريجيا فى جميع الاتجاهات الاخرى على طول الخط من الامام الى المخلف • وفى المائلات الكبيرة يكون معدل التغيير فى المقياس من الناحية الامامية الى الناحية الخلفية أكبر منه فى المائلات المنخفضة •



شكل المساحة المقطاه بأنواع المعور الجوية شكل رقم (١٣٤)

العلاقة بين مقياس رسم الصور الجوية الراسية ومقياس رسم الخرائط الطبوغرافية

ذكر من قبل أن الصور الجوية الراسية تنقسم من حيث مقياس الرسم الى صور صغيرة المقياس ومتوسطة المقياس وكبيرة المقياس و وفى الواقع فان مقياس رسم الخرائط الطبوغ افية يتناسب مع مقياس رسم الصور الجوية الراسية تناسبا طرديا • وهذا يعنى أن هناك اختلاف بين مقياس رسم الصورة ومقياس رسم الخريطة المنشأة منها • وتتبع العلاقة بين مقياس رسم الخرائط كبيرة المقياس (مقياس ١٠٠٠٠٠١ وأكبر) ومقياس رسم الصورة المعادلة الاتية :

ا حيث ---- : مقياس رسم الصورة الجوية م

ث : ثابت يتغير حسب ظروف التصوير ويكون ٢٥٠ في ظروف التصوير العادية ، ٢٠٠ في ظروف التصوير غير المناسبة ،

م : مقياس رسم الخريطة المنشاة من الصورة .

ملحوظة: يستخدم فى هذه المعادلة مقام المقياس الكسرى أو الطسرف الايسر للمقياس النسبى ويبين الجدول التالى القيم المختلفة لمقياس رسم الخرائط وما يقابلها من مقياس رسم الصور الجوية الراسية:

ة الجوية الراسية	مقياس رسم الصورة الجوية الرأسية		
ظروف تصوير غير مناسبة	ظروف تصوير عادية	مقياس رسم الخريطة	
10:1	٥٥٠٠:١	٥٠٠:١	
78.0:1	۸۰۰۰:۱	١٠٠٠:١	
۹۰۰۰:۱	11:1	۲۰۰۰: ۱	
12:1	140:1	٥٠٠٠:١	
۲۰۰۰۰: ۱	70:1	1 1	

اما فى حالة الخرائط صغيرة المقياس (أصغر من ١: ١٠٠٠٠) فان مقياس رسم الصور يتوقف على ارتفاع الطيران (ع) والبعد البؤرى لعدسة التصوير (ب) ويرتبط ارتفاع الطيران (ع) مع الفترة الكنتورية للخريطة وتحدد المعادلة الآتية هذا الارتباط أو العلاقة :

ع = ج × الفترة الكنتورية ·

حيث ج = ثابت تناسب يعرف بمعامل الجهاز الذى يستعمل فى تحويل الصورة الجوية الى خريطة طبوغرافية • ويختلف هذا الثابت من جهاز لآخر • ويبين الجدول التالى قيمة المعامل لبعض اجهزة المساحة الجسوية •

المتوسط	المعامل	الجهاز
٦٠٠	یتراوح بین ۵۰۰ – ۲۰۰ یتراوح بین ۹۰۰ – ۲۰۰۰	جهاز الملتبلكس جهاز الكلش جهاز اوتجراف ۸۱
17	یتراوح بین ۱۰۰۰ – ۱٤٠٠	جهاز اوتجراف ۷۱ جهاز استریو بلانوجراف
1200	ليتراوح بين ١٢٠٠ – ١٦٠٠	جهاز بوفیلیه

وهناك علاقة ايضا بين مقياس رسم الخريطة (-) وارتفاع الطيران

(ع) ومعامل آخر يسمى ثابت المستوى لارتفاع الجهاز (د) حيث

$$\frac{1}{\gamma} = \frac{c}{3} \cdot [e \cdot 3] = c \cdot \alpha$$

وتختلف قيمة الثابت (د) من جهاز لآخر ، فمثلا في حالة جهاز للتبكس د = ٣٦٠ ملليمتر + ٩٠ ملليمتر · فاذا افترضنا أنه مطلوب انشاء خريطة طبوغرافية بمقياس رسم ١ : ١٠٠٠٠٠ من صورة جوية رأسية

بجهاز الملتبكس ، فان أفضل طيران (ع) = ---- × ۲۰۰۰ × ۳۲۰۰ = ۳۳۰

مترا · ویمکن رسم خطوط کنتور بفارق قدره ___ = ___ ۲ متر · ع ۳۶۰۰ ع

ويكون مقياس رسم الصورة الجوية $= \frac{1}{}$ حيث (ب) هي

البعد البؤري لعدسة آلة التصوير = ٦ بوصة أو ١٥ سم .

رسم الصورة الجوية يجب أن يكون ١: ٢٤٠٠٠ ٠

من هذا يتضح كيفية تحديد مقياس رسم الخريطة ومقياس رسم الصورة النجوية والفترة الكنتورية وارتفاع الطيران لتوقيع الخرائط على جهاز الملتبكس ، وبالمثل يمكن حسابها لأى من أجهزة المساحة الجوية أذا علمت ثوابت هذا الجهاز والذى غالبا ما تعطيه الشركة المنتجة ، فمثسلا الثابت (د) لجهاز الكلش ٧٦٠ ملم بلسطح المرض في حدود عمىق الرؤية يقع أقصى ارتفاع وأقل انخفاض لسطح الارض في حدود عمىق الرؤية المواضحة حيث يختلف مدى عمق الرؤية من جهاز الخر ، ففي جهاز الملتبكس يصل عمق الرؤية للجهاز الى بل عرف بطاقة الجهاز المحدودة العمل ،


خطوات انشاء خرائط من صور جوية راسية

تتبع الخطوات التالية عند انشاء خرائط من مساحة جوية:

اولا - اعداد خرائط الطيران للمنطقة المطلوب رفعها:

يراعى عند اعداد خريطة الطيران وجوب تغطية المنطقة كاملة بالصورة الجوية • ويشترط في هذه التغطية أن تكون تغطية تجسيم أي أن تكون هناك مساحة متداخلة (مكررة) بين أي صورتين متتاليتين لا تقل عادة عن ٦٠٪ ، وفي نفس الوقت مساحة متداخلة بين أي مسورتين متجاورتين لا تقل عن ٣٠٪ • وتغطية التجسيم ضرورية لأن وجود الصور المشتركة اي المتداخلة من أسس الرؤية المجسمة من الصور الجوية والتي يعتمد عليها عند تحويل الصور الى خرائط كنتورية ٠ لذا يجب أن تطير الطائرة في مسارات متوازية تبعد بعضها عن بعض بمسافة تحقق هذا التداخل الجانبي وأن تؤخذ الصور كل فترة زمنية أو مسافة معينة لتحقيق التداخل الامامي (المتتالي) ، فاذا كان الطيران على ارتفاع متوسط قدره ١٣٧٥٠ قدم والبعد البؤرى لعدسة آلة التصوير ٢٥ر٨ بوصة ، فأن هذا التداخل الجانبي يحتاج الى خطوط طيران متوازية يبعد كل منها عن الآخر بحوالي ٣ ميل، وتؤخذ الصورة في اتجاه خط الطيران كل مسافة قدرها ميل واحد ٠٠ ويمكن تنظيم خطوط الطبيران اما في خطبوط أو شرائح متوازية ذهبابا وعودة أو في خطوط كلها في اتجاه واحد ، والطريقة الاخيرة افضل من الاولى لضمان ثبات الصور المتتابعة مهما كانت الظروف الجوية المصاحبة للطيران (شکل ۱۳۵) ۰

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل رقم (۱۳۵)

ثانيا _ ارتفاع الطيران:

يحدد ارتفاع الطائرة بعد حسابه تبعا لمقياس الرسم والاجهزة التى تستخدم فى تحويل الصورة الجوية الى خريطة طبوغرافية كما ذكر سابقا، ويجب الا يزيد الخطا فى ارتفاع الطائرة عن ١٪ من الارتفاع المحسوب .

ثالثا _ تحديد فترات التصوير:

تؤخذ الصور من الطائرة تبعا لنظام معين أى يجب حساب الفترة الزمنية التى تمضى بين التقاط أى صورة والتالية لها ، وبحيث تحقق هذه الفترة كمية التداخل الامامى المطلوب (٦٠٪) ، وبذلك فان أى صورة فى شريحة صور متتابعة لابد وأن تحتوى على بعض معالم ثلاث صور متتابعة ماعدا الصورتين الاولى والاخيرة فى هذه الشريحة ، وفى الحقيقة يتحدد


مقدار التداخل حسب الغرض الذى ستستعمل فيه المساحة المطلوبة • ففى حالة انشاء الخرائط المصورة (الموزيك) يكفى تداخل ٢٠ الى ٢٥٪ • اما فى حالة انشاء خرائط كنتورية فيجب الا يقل التداخل عن ٥٠٪ باى حال من الاحوال ، وذلك للتخلص من اطراف المصورة التى يصيبها التشويه من ناحية ، ولأن هذا التداخل يعتبر من العناصر الاساسية لمرؤية الابصار المجسم ، لانه تستعمل فقط الاجزاء المتداخلة من ازواج المصور .

رابعا _ احتياطات التصوير واختبارات الصور:

يتعرض التصوير الجوى حتى لو تم تحت أنسب ظروف لشيء من عدم الدقة وذلك لصعوبة الطيران في مسلك مستقيم ورأسيا ، وصعوبة منع الميل الجانبي للطائرة وبالتالي ميل محور آلة التصوير اثناء الطيران • واذا كان الطيار ذو خبرة ومزود بخريطة جوية جيدة كدليل له ، واذا كان طيرانه تحت ظروف جوية مناسبة وعلى ارتفاع يتراوح بين ١٠٠٠٠ ، ١٥,٠٠٠ قدم فانه يستطيع الاحتفاظ بمسلك (بخط طيران) في نطاق اقل من ١٪ من الاتجاه المرسوم ولا تزيد التغيرات في الارتفاع عن ١٠٠ قدم ٠ اما عندما · تطير الطائرة على ارتفاعات اقل من ذلك فان ظروف الهواء تصبح أكــثر تغيرا وبالتالي يصير الطيران الثابت صعبا او مستحيلا • ولهذا السبب قلما تنشأ خرائط مصورة من صور مأخوذة على ارتفاعات اقل من ٧٥٠٠ قدم ٠ وعندما تهب رياح متعامدة على خط طيران ـ وتدفع الطائرة شيئا ما بعيدا عن طريقها المرسوم فانه ينتج انحراف وزحف لكل صورة عن الصورة السابقة لها واللاحقة ، أي أن كل صورة تكون صحيحة التوجيه بالنسبة للطريق المرسوم الا أنها تكون مزاحة قليلا في الناحية المدابرة للريح بالنسبة للصورة التي أخذت قبلها مباشرة ، وبسبب ذلك فان خطوط الطيران المتجاورة والتى كان المقصود جعلها متوازية تتعرج بعضها عن بعض أو تتقارب ١٠ أما اذا ظلت الطائرة في مسلكها المناسب بالطيران نوعا ما نحو الريخ ولكن بدون ضبط الة التصوير لتعويض سير الطائرة المنحرف هذا ، فان الصور المتتالية تصنع زاوية مع اتجاه الطيران تسمى زاوية الطيران (شكل ١٣٦)٠

ويستحيل تقريبا منع ميل الطائرة التي تسببه الرياح المتغيرة وهذا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



المواضع النسبية للصور الجوسة
 فن حالة الانحراف عدم خط المطيران (٩) > وفئ
 حالة وجعد ناوية مروم الطبران (٤٠).
 شــكل رقم (١٣٦)

يعنى وجود بعض التشويه يسمى الميل · وفى الصور الماخوذة من ارتفاع ١٠٠٠٠ الى ١٥٠٠ قدم وتحت ظروف طيران مناسبة لا يزيد الميل عن ٣٪ كاقصى حد · ويبين (شكل ١٣٧) علاقات الانحراف فى الصور الجوية الراسية · ويبين هذا الشكل وضع العدسة والفيلم الذى يستعمل فى التصوير والارض المجارى تصويرها ·

م م موضع الصورة المعتدلة أمام العدسة وتقع على مسافة (بعد) تساوى بعد الفيلم الذى يتم التصوير عليه خلف العدسة يساوى البعد البؤرى للعدسة ($\nu = \nu$) • ل ك مصور آلة التصوير وهو ينصف الزاوية ص ل ص التى تغطى الصورة • نقطة جهى نقطة المركز أو النقطة الرئيسية للصورة • ويمر بها ل ك • نقطة ن هى نقطة التسامت أو نقطة النظير وهى تقع رأسيا تحت مركز العدسة • ويقطع الخط ل ν منصف الزاوية ن ل ك الصورة فى نقطة س التى تسمى مركز التساوى وفى الصورة الراسية التى ليس بها الانصراف يتطابق ل ن ، ل ك ، ل س جميعها • ولكن اذا كان

شکل زقم (۱۳۷۰)

هناك انحراف فان زاوية صغيرة توجد بين ل ن ، ل ك ، ولا تنطبق نقطة التسامت على النقطة الرئيسية ، وهناك أجهزة خاصة يتم بها تعديل الصور الراسية التى بها انحراف قبل استخدامها في انشاء الخرائط المختلفة ،

وبعد الانتهاء من عملية التصوير تجرى الاختبارات الآتية :

- (1) الفيلم: تختبر جودة تصوير الفيلم وهل به بقع أو نقط تتسبب في ضياع المعالم الطبوغرافية وفي الواقع هناك أنواع من الافلام ولكل نوع خصائصه ومميزاته التى يمكن اجمالها في الجدول التالي .
 - (ب) نوع التصوير •
- (ج) التداخل الامامى والجانبى على حسب المطلوب ويجب الا توجد ثغرات في المنطقة خالية من التصوير •
- (د) التغير في مقياس الصورة نتيجة اختلاف ارتفاع الطائرة من ناحية واختلاف قيمة التضاريس من ناحية أخرى •

فیلم ملون	فیلم	فیلم بانوکروم
Coloured	Infraed	Panochromatic
وهو افضل الانواع جميعها ولكنه لا يستضدم الا نادرا لارتفاع ثمنه وتكاليف تحميضه وطبعه الباهظة ٠	۱ ـ مرتفع الثمن الدمن حفظه اذ انه يتساثر بالعوامل الجوية واهمها الرطوبة — تظهر فيه المحارى الماثية المحارى الماثية المحارى الماثية علون داكن الصحراوية	۱ - رخيص الثمن ۲ - يمكن تخصرينه السدة ٣ - ٤ سنوات ٣ - تظهر فيه المجارى المائية بلون فاتح ٠ المتخصدامه الصحراوية أو الملحة بصفة

خامسا _ فهرس الصور:

تحمض السلبيات وتثبت بعد تسجيل تاريخ تصوير كل سلبية عليها ورقمها وبذا تظهر هذه الارقام على الصور الايجابية • ثم يحضر منها طبعات زجاجية لاستخدامها في أجهزة تحويل الصور الجوية الى خرائط، وهذه الطبعات اما أن تكون مصغرة أو بالحجم الطبيعي • وقد تطبع الصور الايجابية على ورق وتثبت في مواضعها الصحيحة تقريبا على لوحة حائط وتلصق في مكانها وبعد ذلك تصور المجموعة كلها لتكون بمثابة فهرس للصور •

سادسا _ تحقيق الربط الارضى:

بيجرى تحقيق بعض النقط الثابتة على سطح الارض التى سبق تحديد احداثياتها في المستوى الافقى وفي المستوى الراسي قبل عملية التصوير وتمييزها حتى تظهر على الصور الجوية بوضوح والغرض من هذا التحقيق هو ضبط مقياس رسم الصورة الجوية ومقارنة منسوب الصورة بالنسبة

لمناسب الارض وفى الواقع يختلف عدد النقط الثابتة على سطح الارض حسب الغرض الذى تم من اجله التصوير ففى حالة الموزيك (الخريطة المصورة) ينبغى أن يكون هناك على الاقل ثلاث نقط معلومة فى أى صورة جوية منفردة الما فى حالة استعمال الابصار المجسم لانشاء خريطة كنتورية فيجب على الاقل وجود نقطتين معلوم موقعهما ومنسوبهما

سابعا _ انشاء الموزيك (الخريطة المصورة):

الموزيك هو مجموعة من الصور الجوية الفوتوغرافية المتتابعة الماخوذة في شريط واحد أو عدة أشرطة متجاورة ، وتلصق ببعضها بحيث تبدو المعالم الطبوغرافية في صورة متكاملة وطبيعية حتى تمثل مع بعضها صورة واحدة لمساحة ما من سطح الارض .

ويمتاز الموزيك عن الصورة الواحدة فى انه يظهر مساحة كبيرة من الارض ، كما انه يمتاز عن المخرائط الطبوغرافية المرسومة بطرق المساحة الارضية العادية بكثرة التفاصيل والسرعة وقلة التكاليف ، ولكنه لا يمكن استعماله كخريطة طبوغرافية يمكن ايجاد فروق المناسب منها .


وينقسم الموزيك حسب دقة الربط الارضى الى قسمين:

اولا _ الموزيك غيير المربوط: وهو عبارة عن تجميع الصور ولصقها بجوار بعضها البعض بحيث تنطبق المعالم الطبوغرافية على بعضها وتبدو كانها متصلة ببعض ، وهذا الموزيك يكون مقياسه غير مضبوط ، ولعمل هذا الموزيك يجرى الآتى:

۱ ـ تحدد مراكز الصور الجوية ، وذلك برسم قطرى الصورة ويتخذ من نقطة تقاطعهما مركزا للصورة واحيانا يوجد صليبا مصورا على الصورة يحدد المركز ، تعطى مراكز الصورة م، ، م، ، ، ، ، الخ ،

٢ ـ يختار نقطتان على المصرف الايمن للصورة اليسرى مشلا فوق وأسفل المركز ، ويجب أن تكون هاتان النقطتان ظاهرتان في الجزء المشترك في الصورة الثانية ، ولتكن هاتان النقطتان أ ، ب على الصورة الاولى ، الله على الصورة الثانية ، ثم تثقب الاربع نقط بدبدس ، ويختار على

الصورة الثانية مثل هاتين النقطتين ج ، د على الحصرف الايمن ، ونعين على الصورة الثالثة ج ، د وهكذا يستمر في العمل وبهذا نلاحظ انه قد تعينت على كل صورة ماعدا الصورتين الاولى والاخيرة مركزها وأربع نقط اخرى اثنتان على الحرف الايسر واثنتان على الحرف الايمن ، ويحسن أن تكون النقط الجلنبية متساوية البعد عن المركز تقريبا ، كما يجب أن تكون في مواضع تمثل المنسوب المتوسط للمنطقة أى الا تكون على قمم جبلية أو في قيعان منخفضات حتى نتجنب انحراف الاتجاه بقدر الامكان (شكل




شکل رقم (۱۳۸)


٣ ـ يستمر في عمل مجموعة من الاشرطة المتتابعة بهذه الطريقة حتى نغطى المنطقة المطلوب انشاء خريطة لها .

ويصبح المحور الشرقى الغربى الأشرطة هـو المحور الشرقى الغـربى المخريطة وطوله فى هذه الحالة لا يتغير ، تؤخذ ورقة شفاف بحجم مناسب لتغطية شريط الصور ، وتوضع الصورة الاولى تحت الطرف الايسر للورقة ويوقع عليها م، ، أ ، ب من الصورة ، تسحب هذه الصورة وتوضع الصورة الثانية (المجاورة لها من الناحية اليمنى) بحيث تنطبق أ ، ب على أ ، ب المورة الموقع تان على ورقة الشفاف وتعـين موقع م، ، ج ، د ، تسحب الصورة الثانية وتوضع الثالثة وتطبق ج ، د على ج ، د وتوقع م، ، ه و وهـكذا كما فى (شكل ١٣٩) .





تعيعيب العيور المتراخل



انوسم على الورق التفاف بعدمبيل المنقط

شکل رقم (۱۳۹)

٤ ـ يمد خط يصل مراكز الصور على ورقة الشفاف ثم توضع الصورة الاولى تحت الشفاف مرة ثانية بحيث ينطبق م، ، ، ، ب على كل من الورقة رالصورة ، وتثقب نقطة قريبة من حرف الصورة على الخط م، م، على الشفاف ، ترفع ورقة الشفاف ويرسم على الصورة خطا يصل مركزها م، باثر الثقب على الصورة ، اى بمعنى آخر يرسم خطا على الصورة نفسها يصل بين مركزها ومركز الصورة التالية لها ، تسحب الصورة الاولى وتدخل الثانية بحيث ينطبق م، والعلامات الاخرى على الصورة مع مثيلاتها على الشفاف ، ينقل م، م، ، م، م، الى الصورة الثانية بنفس طريقة الصورة الاولى ، وبهذا نلاحظ أن في جميع الصور ماعدا الاولى والاخيرة خطان يصلان مركزها بمركز الصورتين الجانبيتين السابقة واللاحقة لها ،

٦ ــ يطبق الخط الواصل م، م، على الصورة الاولى على الخط م، م، على الصورة الاولى على الضورة الاولى على الصورة الثانية أى الخط المرسوم على الجانب الايسر المصورة الثانية تطبيقا دقيقا ويمكن الاستعانة بدبوس، وتثبت الصورة الاولى مع نصف الصورة الثانية وهكذا

يطبق الخط الايمن على الصورة الثانية على الخط الايسر للصورة الثائثة ، وتثبت الصورة الثانية مع نصف الصورة الثالثة وهكذا الى أن ينتهى التطبيق وتلصق الصور مع بعضها من الخلف بشريط نظيف محكم ،

٧ ـ تقص الاجرزاء الزائدة عن الحاجة وهى اما النصف الايمن من الصورة اليسرى أو النصف الايسر من الصورة اليمنى بشرط أن يتم القص عموديا على الظواهر الخطية الموجودة على الصورة مثل الطرق والسكك الحديدية أو حدود المبانى أو المجارى المائية حتى ولو كان القص يتم بصورة متعرجة و يتم لصق الصورة المقصوصة مع بعضها المبعض لتعطى في النهاية الموزيك غير المربوط أو خريطة مصورة ولكنها غير مضبوطة المقياس و الموزيك غير المربوط أو خريطة مصورة ولكنها غير مضبوطة المقياس و الموزيك غير المربوط أو خريطة مصورة ولكنها غير مضبوطة المقياس و الموزيك غير المربوط أو خريطة مصورة ولكنها غير مضبوطة المقياس و الموزيك غير المربوط أو خريطة مصورة ولكنها غير مضبوطة المقياس و الموزيك غير المربوط أو خريطة مصورة ولكنها عدير مضبوطة المقياس الموزيك في النهاية الموزيك غير المربوط أو خريطة مصورة ولكنها عدير مضبوطة المقياس و الموزيك غير المربوط أو خريطة مصورة ولكنها عدير مضبوطة المقياس و الموزيك غير المربوط أو خريطة مصورة ولكنها عدير مضبوطة المقياس و الموزيك غير المربوط أو خريطة مصورة ولكنها عدير مضبوطة الموزيك في الموزيك الموزيك في الموزيك في الموزيك الموزيك في الموزيك في الموزيك في الموزيك في الموزيك في الموزيك الموزيك في الموزيك في الموزيك في الموزيك الموزيك الموزيك في الموزي


ثانيا - الموزيك المربوط: عبارة عن تجميع الصورة الجوية بعد تصحيحها والمقصورد بالتصحيح هو تكبير او تصغير السلبيات - قبل طبع الصور - حتى تصبح نقط جسرى تعيينها بواسطة مساحة ارضية وموقعة على لوحة احداثيات تنطبق على نظيراتها الظاهرة في الصورة وللحصول على هذا الموزيك تتبع الخطوات التالية:

١ ـ يحدد على كل صورة مركزها ومركز الصورة السابقة لها وكذلك اللاحقة ، أى توجد على كل منها ثلاث نقط رئيسية ، وبطبيعة الحال ماعدا الصورة الاولى أوالاخيرة فى كل شريط .

۲ - یختار ۲ نقط فی کل صورة غیر الثلاث نقط الرئیسیة بحیث تمثل هذه النقط الست معالم واضحة فی هذه الصورة والصورة المجاورة لها نفلاحظ مثلا فی (شکل رقم ۱٤۰) أن ۱، ۱، ۱، ۱، ۱، ب، نب، فی الصورة الوسطی فی الشریط رقم ۱ مشترکة مع الصورة الیسری ، ۱، ۱، ۱، ۱، ب، ب، ب، مشترکة مع الصورة الیمنی وفی نفس الوقت نلاحظ أن النقط ب، بب فی الصورة الیسری ، ب، ب، ب، فی الصورة الیسری ، ب، ، ب، فی الصورة الیمنی مشترکة مع نظیر نبا فی الشریط رقم ۲ .

ويكرر العمل في الشريط رقم ٢ من حيث تعيين النقط الرئيسية وست

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



· قواعدالمؤميه فى الموريك المربوط شسكل رقم (١٤٠)

نقط اخسرى تشسترك مع الصور المجساورة لنفس الشريط والشريط رقم ٣ وهكذا ويلزم لدقة العمل وجود نقطتى مثلثات على الاقل فى كل صورة (ضوابط أولية) أو بعض المعالم الطبوغرافية دقيقة الوضوح والتحديد مثل تقاطع طريقين أو التقاء مجريين مائيين وربما كانت شجرة (ضوابط ثابتة) •

" ـ توضع قطعة ورق كرتون فوق كل صورة وبنفس ابعادها وتنقل اليها التسع نقط المخاصة بكل صورة ويثقب ثقبا صغيرا ولكن واضحا فوق مركز الصورة (النقطة الرئيسية) ويحفر شقا طوليا بعرض مناسب من هذا الثقب الممثل للمركز الى النقط الثمان الاخرى • ويمكن الاستعانة بلوحة من السيلوليد تباع جاهزة لهذا الغرض كما في (شكل ١٤١) •

٤ _ يوضع الورق الكرتون بجانب بعضه البعض وبحيث تتداخل

بعضه ببعض دبابيس او مسامير خاصة تدخل . في الشقوق الطولية المتداخلة فوق بعضها البعض . المتداخلة المتداخلة في المتداخلة في

اللوحمُ ذات الْمَحَّا*ت* شــكل رقم (۱٤۱)

٥ ـ يرسم على لوحة كبيرة شبكة
 الاحداثيات بمقياس الرسم الخاص بمقياس

(تغطى) الاجزاء المشتركة مع بعضها البعض تماما • ويستخدم في تثبيت هذا الورق

الصور الجوية ، ويوقع عليها أربع نقط على الاقل عند الاركان من نقط المضوابط الاولية أي نقط المثلثات الارضية معلومة الاحداثيات .

٦ - تركب مجموعة الورق الكرتون المتماسكة مع بعضها البعض بواسطة الدبابيس الخاصة على لوحة شبكة الاحداثيات بحيث تنطبق النقط الاولية على نظيراتها ، عند ذلك تكون جميع النقط الرئيسية للصور في موقعها من حيث الاحداثيات ، توقع هذه النقط على لوحة الاحداثيات وبجوارها رقم الصورة الخاصة بها .

٧ - ترفع مجموعة ورق الكرتون المتماسكة وناتى بالصور الجوية ويقطع منها الاجزاء الملازمة لتغطية اللوحة مع الاستغناء عن الاجزاء المكررة (المتداخلة) وذلك بعد توجيهها التوجيه الصحيح بالنسبة للنقط الرئيسية الاخرى ويجرى لصق هذه الصور فوق اللوحية وبذلك يتم الحصول على الموزيك المربوط .

ثامنا _ انشاء الخرائط الكنتورية من الصور الجوية الراسية :

يلزم عند رسم خريطة كنتورية من الصور الجوية القياس من ازواج الصور بواسطة احد الاجهزة الاستريوسكوبية حيث تظهر خلال هذا الجهاز صور مجسمة للمنطقة المتداخلة في الصورتين وبواسطة معلومية احداثيات نقط الربط الارضى السينية والصادية والمنسوب وأداة القياس على الصورة المجسمة وببعض قواعد الابصار المجسم يمكن رسم خريطة كنتورية للصورة المجسمة للمنطقة المتداخلة ، وهكذا بالنسبة لبقية ازواج الصور .

الابصار المجسم

الابعاد الثلاثة للاشياء أى يراه مجسما أذا ما نظر اليه بعينيه الاثنتين • أما الابعاد الثلاثة للاشياء أى يراه مجسما أذا ما نظر اليه بعينيه الاثنتين • أما أذا نظر اليه بعين واحدة فلا يشعر بتجسيمه ومن ثم لا يمكنه تقدير أبعاد ومسافات الاشياء • ونظرا لاختلاف وضع العين • فأن الصورة المنطبعة على شبكة العين اليمنى تختلف عن الصورة المنطبعة فوق شبكة العين الديسرى • وتنقل هاتان الصورتان بواسطة عصب الابصار الى المخ الذى يدمجهما الى صورة مجسمة معتدلة • وتعتمد الطرق الاساسية فى المساحة التصورية على مقدرتنا على الابصار المجسم وفيما يلى شرح مختصر للقواعد البسيطة التى تهم في هذا المصدد •

هناك عاملان هامان في الابصار المجسم للحكم على الابعاد هما: المواضع النسبية للاشياء وحجمها . ونظرية الابتعاد •


ففى (شكل رقم ١٤٢) ع، ع، عه يمثلان موضعى عينى الراصد والدوائر التى أسفلها تمثلان شبكتى الغينين وبفرض وجود مبنى ركنه القريب م، وركنه البعيد م، فلرؤية الركن القريب تتاثر العين اليسرى عند س، واليمنى عند ن، ولرؤية الركن البعيد تتاثر العين اليسرى عند س، أيضا واليمنى عند ن، وتسمى الزاويتان ه، هم بزاويتى ابتعاد المرئى والفرق بينهما يسمى بفرق الابتعاد ومقدار زاوية الابتعاد لها اثر كبير فى الدقة التى يمكن للانسان أن يحكم على بعد هدف معين و فمثلا هم تحدد المسافة ع، م، بينما فرق الابتعاد له أهمية كبيرة لانه يعتبر كمقياس لتعيين المسافة ع، م، بينما فرق الابتعاد له أهمية كبيرة لانه يعتبر كمقياس لتعيين المسافة م، م، على خط النظر بين الهدفين أى أن الفرق بين كمقياس النسبية بين النقط واختلاف ارتفاعاتها من أزواج الصور و

وتحدد الشروط الطبيعية الآتية المسافة التي يمكن منها القدرة على الابصار المجسم وهي:

١ _ اذا قلت الزاوية ه عن ٢٠ ثانية تقريبا (في المتوسط) فان الانسان

iverted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

لا يمكنه الاحساس باختلاف مواضع النقط أى الابصار الاستريوسكوبى • وبعض أشخاص ليس لديهم قدرة الابصار المجسم مطلقا والبعض قد تصل قدرته الى ٥ ثانية • ولا يمكن للانسان أن يرى المجسم اذا زادت ه عن ١٦٠ وذلك عندما يكون الجسم على بعد ٢٥ سم تقريبا من العين ولا يمكن العين رؤية الصورة مجسمة اذا قات المسافة عن ٢٥ سم الا اذا استعين بنظارة •



شکل رقم (۱٤۲)

٢ - المسافة بين مركزى العينين تتراوح بين ٦٣ - ٧٠ ملليمتر وتسمى بقاعدة الابصار المجسم أو باختلاف بعد الاشياء نجد أنه بالعين المجردة ، نشعر بالابصار المجسم أو باختلاف بعد الاشياء اذا زادت المسافة عن ١٣٠ - ٧٠٠ قدم تقريبا • الا أنه يمكن تقدير المسافة التي تزيد عن ذلك عن طريق المحجم النسبي للاشياء والمضوء والمظل ويمكننا زيادة مدى الابصار المجسم اما بزيادة المسافة (ب) قاعدة الابصار صناعيا بواسطة مجموعة من المرايا

نقريبا ، أو بتكبير مجال الابصار باستعمال مجموعة من العدسات كمسا فى حالة المناظير المكبرة العادية ، وفى المساحة التصورية يمكن الحصول على الابصار المجسم ، بالتقاط صور من الطائرة من نقط مختلفة بحيث يكون فى كل صورة والتى تليها جزء مشترك بينهما ويكون خط القاعدة اطول من (ب) ثم تطبق اسمن الابصار المجسم على المساحة المشتركة بين ازواج الصور ،

الاندماج الاستريوسكوبي:

توضح التجربتان الآتيتان ظاهرة الاندماج الاستريوسكوبى بحيث ترى المصورة الماخوذة بالعين اليمنى والصورة الماخوذة بالعين اليسرى صورة واحد مجسمة •

التجربة الاولى:

١ ــ يرسم على قطعة من الورق اربع نقط كبيرة كما فى (شكل ١٤٣)
 بحيث تكون المسافة الافقية بين النقطتين السفليتين ب ، ب، اقــل قليلا من المسافة بين النقطتين ١ ، ١ .

٢ ـ يمسك بقطعة كرتون وتوضع فى مستوى رأسى (عمسودية) على مستوى الورقة المرسوم عليها النقط بحيث ترى النقطتان اليمنيتان (الزوج الايمن) بالعين اليمنى فقط ، والزوج الايسر بالعين اليسرى فقط ، تركسز


۱. • با • با


شکل رقم (۱٤۳)

العينان على عدة اشياء على ابعاد مختلفة خلف النقط حتى ترى زوجى النقط مندمجان ويظهران كزوج واحد فقط احدهما فوق الآخر وتكون النقطة المقريبة للعين (العليا) هى النقطة المندمجة من ب، ب، ٠

التجربة الثانية:

يرسم مثلثين كما فى (الشكل ١٤٤) متساوى الاضلاع يبعد مراكزهما عن بعض بمقدار ٥ سم تقريبا ، ثم ينقل مركز كل منهما قليلا ناحية المثلث الآخر ، ويوصل كل مركز برؤوس المثلث الخاص به ، ينظر لهذا الزوج بالطريقة السابق ذكرها فى التجربة الأولى حتى يندمجا فيظهر هرم راسه الى اعلى ،






شكل رقم (١٤٤)

ویمکن توضیح ظاهرة الاحساس بالعمق او بتغییر الابعاد الفسیولوجیة هندسیا • ففی (شکل ۱٤۵) الذی یمثل قطاع راسی بی ب ش یمثلان العین الیمنی والعین الیسری علی الترتیب • ا • ا ، ۰ ب • ب، زوجان من النقط • یظهر الزوج ا ا ، بعد الاندماج الاستریوسکوبی فی ا التی تقع ادنی من ب موضع اندماج الزوج ب • ب ، • ورؤیة العمق الاستریوسکوبی او فرق الارتفاع (\triangle t) یعطی بواسطة الفرق بین زاویتی الابتعاد عند ا ، ب والفرق بین هاتین الزاویتین له علاقة مباشرة بالفرق بین المسافتین ا ا ، ، ب وفرق الابتعاد (\triangle t) هو الکمیة التی تقاس من الصور الجویة لان ب و ورق الابتعاد (\triangle t) هو الکمیة التی تقاس من الصور الجویة لان ب ، و ورق الابتعاد (\triangle t) هو الکمیة التی تقاس الفسروق بین المسافات ب ، ب ب ، ب ب ، بدلا من زوایا الابتعاد ه ، ه و وذلك للصعوبة التامة فی

امكان قياسها ، فضلا عن ان مثل هذه المسافات يمكن استخدامها كمقياس



شکل رقم (۱٤٥)

ملحوظة: للاحساس بالابصار المجسم الطبيعى للصور يجب ان ترى كل عين الصورة الخاصة بها فقط · اما اذا نظرت العين اليسرى الى الصورة المفروض أن تشاهد بالعين اليمنى ، والعكس بالنسبة للعين اليمنى فاننا نشعر بما يسمى بالابصار المجسم المعكوس اى نرى الارتفاعات وكانها انخفاضات والاشياء القريبة بعيدة والعكس صحيح، اى ينقلب مجال الرؤيا .

قسراءة المسور الجوية

يعتبر الشكل واللون الذى يظهر به الغرض على الصور الجوية عاملان الساسيان فى تعيين الظواهر المختلفة ففى الصور الجوية الراسية تبدو جميع الظاهرات فى مسقطها الافقى وكانها مرسومة بعلامات اصطلاحية • ويمكن فى الغالب تمييزها لتشابهها الاشاراتها الاصطلاحية هذه • وقلما نجد صعوبة

فى تمييز السكك الحديدية والترع والطرق والانهار والمنكن ١٠٠٠ الخ وكقاعدة عامة فان الظواهر الصناعية اسهل فى تمييزها بهذه الطريقة عن الظواهر الطبيعية لانها محددة بخطوط مستقيمة او منحنيات منتظمة ومن السهل تمييز بعض الظواهر الطبيعية كالانهار والمجارى المائية الاخسرى بمجاريها المتعرجة وكلما كان هناك شك وجب الرجوع الى فهرس العلامات الاصطلاحية وتعطى الفقرات التالية فكرة عامة عن شكل الظواهر الطبيعية والبشرية على الصور الراسية والبشرية على الصور الراسية والبشرية على الصور الراسية والبشرية على الصور الراسية والمناسة والمناسبة والم

١ ـ الطرق والمدقات والدروب:

تظهر الطرق بصورة مميزة عما حسولها نظرا لاستقامتها واتساعها ومنحنياتها المنتظمة وتظهر الطرق الاسفلتية بلون أسود · اما الطرق الممهدة المدكوكة فتظهر بلون رمادى زاهى ، اما المدقات والدروب فتظهر بنفس اللون الرمادى ولكنها أقل انتظاما فى امتداداتها وتعرجاتها ·

٢ _ السكك الحديدية:

وتظهر كمستقيمات طويلة ومنحنيات منتظمة واتساعها واحد ، وتظهر بلون رمادى متوسط بالنسبة لسطح الارض وظلل الزلط المفروش على الارض وفى الصور كبيرة المقياس قد تظهر ظللا القضبان الحديدية وعندما تمتد هذه الخطوط الحديدية وسط المزروعات فيميزها عادة لونها الادكن نسبيا ووجود خطوط دقيقة فاتحة تحيطها من الجانبين وهى الجسور و

٣ - اعمدة التلغراف:

ويندر التعرف عليها بدون هذين الدليلين على الصور الجوية بغير ظلها، ويندر التعرف عليها بدون هذين الدليلين على الصور الجوية بغير ظلها، وقد تظهر هذه الاعمدة في بعض الاحيان كبقع صغيرة فاتحة حول كل منها ارض غير مزروعة ، ويكون الظل أو البقع بفواصل منتظمة كما يحتمل أن تكون في سلسلة خطوط مستقيمة .

٤ - الميساة:

تظهر المياه الهادئة بلون رمادى قاتم أو أسود ، كما تظهر بيضاء اذا

انعكست اشعة الشمس تجاه آلة التصوير انعكاسا مباشرا • واذا كانت المياه ضحلة وقاعها فاتح اللون او به حشائش فهى تعكس ضوءا اكثر وتظهر فاتحة اللون • وتظهر تموجات المياه عدة اسطح عاكسة للضوء كبقع بيضاء على الصور الجوية ، واذا اضطربت المياه بفعل الرياح تظهر هذه البقع على شكل خطوط بيضاء ، في حين تظهر المياه عند ارتطامها بالشاطىء على شكل بقع غير منتظمة •

٥ ـ الاشجاروالاحراش والاعشاب:

وهذه الظاهرات تتمثل بظل بين رمادى متوسط مع أسود ، وعلى ذلك تظهـر الغابة بظـلال والوان مختفطة لأن بعض الاشجـار تعكس الضـوء والاخرى تعوق تأثير الضوء والظل ، وتظهر الاشجار والاعثاب المنعـزلة كبقع سوداء مستديرة قاتمة وعند اطرافها تظهر بظلال افتح منها قليلا ، وتساعد هذه الظلال على تمييز مجموعات الاشجار عن المياه الساكنة ، ويمكن تمييز الحدائق من شكل تنسيقها وانتظام المسافات بين الاشجار فيها،

٦ _ الحشائش والمروج والمستنقعات:

تظهر الحشائش وهى منظورة من اعلى على شكل سطح منكسر عاكس قليلا من الضوء ويتوقف ذلك على مظهرها وطولها والظل التابع لها وأيضا على الرياح التى تغير زاوية الانعكاس وتظهر الحشائش القصيرة بلون فاتح وقد تظهر الارض التى تحتها وعلى العموم فلون الحشائش يتباين بين الرمادى الفاتح والمتوسط المروج والمستنقعات فتظهر بلون قاتم الى حد ما وبمظهر مختلط و

٧ _ المزروعات:

تشبه فى مظهرها شكل الحشائش ، ولكن عندما تكون فى طور النمو قصيرة تظهر بظل فاتح وكلما كبر النبات اقتم لونه مع وجود بقعة فاتحة به نتيجة لتأثير الرياح والمطر ومياه الرى ، أما المحاصيل فى موسم الحصاد فتظهر بظل فاتح عادة ، فمثلا تظهر نباتات الفول والذرة بظلال مختلفة حسب كبرها ولونها الطبيعى وغالبا ما يكون مظهرها مختلط بسبب اختلاف

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الاوراق في عكس ضوء الشمس والذرة كاملة النمو تظهر بلون فاتح واحبانا أبيض وتظهر خطوط الحرث المنتظمة على شكل خطوط مسطرة، ويختلف الحرث الحديث في اللون بين الابيض والرمادي حسب لون وطبيعة التربة ولكنه يختلف في شكله تماما عن الارض المجاورة غير المحروثة وتظهر الارض عميقة الحرث بظلل مختلطة حتى أن يصعب واحيانا يستحيل تمييزها .

٨ - الاراضى الصخرية والرملية:

تظهر الاراضى المكشوفة الجرداء غموما بلون فاتح كالطرق غير المرصوفة والاراضى التى تتكون من صخور بصفة عامة تظهر بيضاء ، وتظهر الرمال اذا كان سطحها أملس فاتحة ، أما البقع القاتمة فهى منحدرات شديدة وتختلف الصخور حسب نوعها ونظامها فتظهر اما على شكل كتل أو أشرطة أو بها خطوط متوازية أو متقاطعة حسب طبيعة ونظام الفواصل بها وحسب بنيتها وهى عادة تختلف من بيضاء الى رمادية الى رمادية داكنة وقد يظهر الصخر الواحد بالوان مختلفة حسب العلاقة بين زاوية تعرضه لاشعة الشمس ووضعه بالنسبة لانعكاس هذه الاشعة تجاه آلة التصوير .

٩ - المبساني:

تحدث المبانى نتيجة لسطحها المنبسط أضواء شديدة وظللال ظاهرة وواضحة تماما، وتعرف المبانى المنعزلة من المدقات والطرق الموصلة اليها .

البّابّالثالث الخـــرائط

مقـــدمة:

الفصل النساني عشر: مقياس الرسم وتطبيقاته •

الفصل الشالث عشر: الاتجاهات على الخرائط وتوجيه الخريطة •

الفصل الرابع عشر: نظم الاحداثيات على الخرائط •

الفصل الخامس عشر: العلامات الاصطلاحية والالوان على الخرائط •

الفصل السادس عشر: مساقط الخرائط •

الفصل السابع عشر: الخرائط الكنتورية وقطاعاتها •

الفصل الثامن عشر: الخرائط الجيولوجية •



مقـــدمة:

يعتبر علم الخرائط «الكارتوجـرافيا» بعد انفصاله عن الجغرافيا من الحدث العلوم المعاصرة، فهو ينتاف في موضوعه ومنهجه عن علم الجغرافيا ويهدف هذا العلم باختصار الى جمع وتحليل وتوقيع المعلومات الخاصة بالنواحي المختلفة للكرة الارضية وتنفيذها بيانيا بمقياس رسم مناسب يسمح بايضاحها وعلم الخرائط لا يضم بين دفتيه الدراسات والعمليات الخاصة بانشاء الخريطة المساحية التي ستوقع عليها البيانات ، اذ أن ذلك يقع على كاهل علم المساحة والمهتمين بهذا العلم و فمهندس المساحة هو الذي يرفع معالم سطح الارض من الطبيعة على لوحة من المورق وهو الذي يختار المسقط المناسب الذي من الجله رفع الطبيعة ليوقع ارصاده على ما يسمى في النهاية بالخريطة المساحية و ثم يأتي دور الكرتوجرافي المتخصص بعد ذلك ليستخدم هذه الخريطة والتي تسمى عنده بال Base map أي خريطة الاساس أو الخريطة التوقيعية في أغراض مختلفة و

والخريطة وسيلة عالمية للتعبير والتفاهم بين الشعوب المختلفة فهى تتخطى الحواجر اللغوية ، ووسيلتها فى ذلك الخط والرمز واللون ، والمشتغل فى علم الخرائط ليس عارفا فقط ولكنه الى جانب ذلك فنان ، فيجب عليه أن يلم الماما تاما بميدان دراسته وهو الكرة الارضية وأن يدرك عند تمثيل أى جزء من سطحها كيف يعمل ليبرز الظاهرات التى من أجلها انشأت الخريطة تبعا لمقياس الرسم المستخدم ، معنى ذلك أنه يجب أن تكون لديه القدرة على الاختيار الصحيح لتمثيل الظاهرات المطلوب بيانها، والطرق والوسائل التى تستخدم لتمثيلها كالخطوط والاشكال أو الالوان وهى نواح تحتاج الى قدرات فنية خاصة ، ومن الطريف أن أحد الجغرافيين وهى نواح تحتاج الى قدرات فنية خاصة ، ومن الطريف أن أحد الجغرافيين

المشتغلين بالخرائط قال : إن الكرتوجرافي هو ۵۰٪ جغرافي ۳۰٪ فنان، ۱۰٪ رياضي ، ۱۰٪ كل شيء ٠

والخريطة فى ابسط ما تدل عليه هى عبارة عن صورة لجزء من سطح الارض يشاهد من أعلى أى أسقط على مستوى أفقى مدون عليها بعض الألفاظ للدلالة على ما تمثله من ظاهرات وهى بذلك تتشابه مع الصور الفوتوغرافية الماخوذة من الجو لسطح الارض فى بعض النواحى ، ولكنها تختلف عنها فى عدة أمور أهمها:

۱ لخريطة تمثل ما هو معلوم عن الجزء الذى تمثله من سطح
 الارض لكن الصورة تمثل ما يمكن رؤيته من هذا السطح

٢ ــ ترسم الخريطة لايضاح ظاهرة ما واحدة في مكان ما من سطح الأرض • وقد تمثل ظاهرتان ولكن الصورة تبين كل ما هو متواجد على هذا السطح •

" ـ تبين الخريطة نواحى غير موجودة اصلا على سطح الأرض مثل الخطوط الوهمية كخطوط الطول ودوائر العرض والحدود السياسية واسماء المدن ، ومن الطبيعى أن مثل هذه الخطوط لا يمكن أن تظهر الا فى نطاق ضيق جدا لا يعنى الوضع العام مثل الارض المصروثة التى تمثل أجازاء محدودة من الحدود السياسية فى بعض المناطق .

٤ ـ لا تقتصر الخريطة على بيان ما هو موجبود على سطح الارض ولكنها قد توضح التركيب الجيولوجي للقشرة الارضية اسفل سطح الارض مثلا ، أو تبين توزيع الكواكب والنجبوم كخرائط السماء ، وبطبيعة الحال لا تقدر الصورة على اظهارها .

وفى هذا كله تختلف الخريطة عن الصورة وان اتفقتا في تمثيلهما لسطح الأرض بمقياس معين •

ولا يقتصر استخدام الخريطة على الجغرافي وحده ، غير أن الجغرافي هو أكثر المتخصصين استخداما لها فمن الصعب تفهم أى حقيقة جغرافية دون

الاستعانة بالخرائط • ويذكر بعض الكتاب أن الجغرافيا لا تعنى شيئا بدون الخرائط ، فهى عدة الجغرافي عليها يسجل المعالم الطبيعية المختلفة ، وعليها يوزع الظاهرات البشرية •

ويستخدم الخريطة كشير من ذوى الاختصاص ، فهى اداة للدراسات المختلفة من هندسية او جيولوجية او تعدينية ، ويستخدمها علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع ، والمتيورولوجى والبيدولوجى ، ولازمة جدا لرجال الحرب لتفهم طبيعة الارض واختيار الاماكن الصالحة للدفاع والهجوم ،

انواع الخرائط:

تنقسم الخرائط الى انواع عديدة حسب الاسس المستخدمة فى التقسيم، ويمكن بيانها كالآتى:

اولا _ تنقسم الخرائط تبعا لمقياس الرسم الى:

1 ـ خرائط صغيرة المقياس: يمكن أن يطلق عليها اسم الخرائط المجغرافية وهي خرائط ذات مقياس رسم ١: ٣٠٠٠ر٠٠٠ فاصغر أي تأخذ في النقصان كلما اتسعت رقعة المساحة التي تمثلها حتى تصل الى ١: ٠٠٠ر٠٠٠ر وقد يصغر كما هو الحال في خريطة العالم بالأطالس الى ١: ٠٠٠ر٠٠٠٠ (لاحظ العلاقة العكسية بين مقياس الرسم العددي وبين كبر أو صغر مقياس الخريطة ، فكلما كبر مقياس الرسم العددي حسابيا كلما صغر مقياس رسم الخريطة ، والعكس صحيح) ، وتبدأ هذه الخرائط بتمثيل اقليم معين ثم تتدرج ويقل مقياسها حتى تمثل قارة أو نصف الكرة أو العالم ، وفي مثل هذه الخرائط لصغر مقياسها واتساع رقعة ما تمثله ، تظهر مشكلة تمثيل السطح الكروي على الخريطة المستوية ، وهو ما يعرف باسم مساقط الخرائط ، والهدف من هذه الخرائط هو ايضاح الشكل العام والالمام بالفكرة العامة دون الاهتمام بالتفاصيل ،

۲ ـ خرائط كبيرة المقياس: وهى تزيد فى مقياسها عن ١: ٢٠٠٠٠٠ وهى بهذا المقياس تظهر مناطق محدودة المساحة • ويسمح هـذا المقياس

ببيان كافة التفاصيل بكل دقة ووضوح ولا تستخدم فيها علمات أو رموز اصطلاحية ، وأن استخدمت فهي تمثل أو تطابق الواقع فعلا .

٣ ـ خرائط متوسطة المقياس: ويطلق عليها الخرائط الطبوغرافية ومقياسها يتدرج من ١: ٢٥,٠٠٠ الى ١: ١٠٠١٠٠٠ وهي بههذا المقياس تجمع بين دراسة الفكرة العامة والتفصيل المصدود بعض الشيء ، وذلك باستعمال علامات ورموز لها مدلولها في مفتاح الخريطة .

ثانيا _ تنقسم الخرائط تبعا للنوع اى حسب ما تعرضه من ظاهرات الى : الم حسب ما تعرضه من ظاهرات الى :

- (1) خرائط التضاريس: وتعنى بيان ظاهرات سطح الأرض المختلفة كالجبال والسهول والاحواض والانهار والبحيرات .
- (ب) خرائط الطقس والمناخ: وهى خاصة بتسجيل عناصر الجو اثناء الليل او النهار أو أثناء اليوم الواحد وأحيانا كل ستة ساعات حسب القراءات التى تؤخذ فى المراصد المختلفة و اهم هذه العناصر هى: درجة الحرارة ليلا ونهارا والضغط الجوى وقوة واتجاه الرياح وكمية الامطار والسحب وهذه الخرائط هى ما تعرف باسم خرائط الطقس ومنها تنشأ خرائط التنبؤ الجوى والما الخرائط التى ترسم على اساس متوسطات عدة شهور او سنوات لبيان كل عنصر من عناصر الجو على حدة فتعرف باسم الخرائط النساش المناخية والنساخية والنساخية والنساخية والمنافق المنافق ا
- (ج) الخرائط النباتية: ويقصد بالنبات ، النبات الطبيعى ، وهى خرائط تعتنى ببيان توزيع الانواع المختلفة للنبات فى العالم أو فى قارة أو اقليم معين .
- (د) الخرائط الجيولوجية: وهى تبين توزيع المجموعات الصخرية المتابعة للعصور المختلفة وترتيبها ، وكذلك التراكيب الجيولوجية المختلفة وقد تكون هذه الخرائط عامة تعنى ببيان المجموعات الصخرية الكبرى فقط، وقد تكون مفصلة وذلك حسب مقياس الرسم المستعمل ، وترسم عادة على

الخرائط الجيولوجية خطوط الارتفاعات المتساوية (الكنتور) لاظهار مدى ارتباط طبوغرافية السطح بالتكوينات الجيولوجية المكونة له ·

- ٢ خرائط بشرية : وهي تمثل ظاهرات من صنع الانسان وتنقسم الى :
- (1) خرائط ظاهرات بشرية من صنع الانسان وثابتة على سطح الارض بصفة دائمة مثل خرائط المواصلات وتوزيع المدن والنباتات المزروعة •
- (ب) خرائط ظاهرات بشرية من صنع الانسان وثابتة أو شبه ثابتة و ولكنها رمزية لانها غير موجودة على الطبيعة كخرائط التقسيمات السياسية وخطوط الطول ودوائر العرض ومسميات الانهار والمدن والسهول والجبال والاودية •
- (ج) خرائط ظاهرات بشرية دائمة التغير: هذه الخرائط يتغير شكلها وصفاتها حسب طريقة عرضها كخرائط التوزيعات المختلفة سواء كانت توزيعات اقتصادية أو اجتماعية كخرائط توزيع السكان: حسب الحرف أو اللغات أو الديانات على سبيل المشال أو خرائط خاصة بالسكان مشل خرائط الكثافة .

ثالثا _ تنقسم الخرائط حسب الشكل والصورة الى:

- 1 ـ الخرائط المجسمة: وهى صورة مرسومة على اساس الرسم المنظور لتبين الابعاد الثلاثة وتختلف هذه الخرائط باختسلاف مكان الرسام او الراصد وموقعه من المنطقة ، ولا يمكن اخضاعها لمقياس الرسم المعروف وتعتبر هذه الانواع من الخرائط مساعدة لتفهم مظاهر السطح وارتباطها بالعوامل الجيومورفولوجية المختلفة •
- ٢ ـ النماذج البارزة: وتبين هذه الخرائط الابعاد الثلاثة لسطح الأرض ، وهى خاضعة لمقياس رسم معين سواء فى امتدادها الأفقى او الراسى ، ولكن يصعب توحيد المقياسين ، ذلك لأن الامتداد الأفقى لسطح الارض كما هو معروف اكبر من الامتداد الراسى لمظاهر سطح الارض ، لذا نلجا عادة الى المبالغة فى مقياس الرسم الراسى لتمييز هذه الظاهرات ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

" - الصور الجهوية: وهى تكاد تشبه الخرائط المعروفة ، الا انها تتميز بانها تعرض كل ما هو على سطح الارض من ظواهر ثابتة او متحركة دائمة او متغيرة فهى تبين الطرق والقنوات والانهار ، وهى فى اغلبها من المظاهر الثابتة ، وتبين الى جانب هذا ما يجرى على هذه القنوات والطرق والانهار من وسائل النقل ، فهى تظهر السيارات والقاطرات والبواخر والمشاه ، كما أنها تبين المبانى فى داخل القرى والمدن ، والاشجار والغابات ونوع المزروعات اى الحاصلات من قمح أو ذرة أو قطن ، ، الخ والمراعى وما فيها من حيوانات بمعنى أن الصورة تطابق الأصل تمام المطابقة .

الفصل الني يثير

مقياس الرسم وتطبيقاته

هو النسبة الثابتة بين الابعاد الخطية المرسومة على الخريطة والابعاد الحقيقية المقابلة لها على سطح الارض • ويعبر عن هذه النسبة باحدى ثلاث طرق:

۱ - اما بالتعبير اللفظى أو الكتابى كان نقول لكل ۱ سم على الخريطة يقابل ۱۰۰ متر على انطبيعة ويسمى هذا المقياس احيانا بالمقياس المباشر أو مقياس المهندس ، ولا يستعمل الا في الخرائط الابتدائية و

٣ ـ او بالتعبير التخطيطى وذلك عن طريق رسم مقياس يستدل منه
 على الابعاد الحقيقية مباشرة • وهو على نوعين :

- (أ) المقياس الطولى (الخطى)
 - (ب) المقياس الشبكى (القطرى)
- (1) المقياس الطولى: عبارة عن خط مستقيم بطول مناسب ومقسم الى اجزاء متساوية الى يمين صفر الابتداء ، ومكتوب على كل قسم منها طول المسافة التى يعينها هذا القسم على الطبيعة ويوجد على يسار الصفر قسم واحد فقط من اقسام هذا المقياس مجزأ الى اقسام صغيرة اصغر من وحدة المقياس وتسمى الاقسام التى على يمين الصفر بالاقسام الرئيسية ، أما

التى على يساره فتسمى بالاقسام الفرعية ، وقيمة القسم الفرعى يعرف بدفة المقياس أى أقل قسراءة يمكن أن يبينها المقياس ، وعدد هذه الاقسام قيمة القسم الرئيسي والغرض من هذه الاقسام الفرعية هو الفرعية = دقة المقياس حمل المقياس يقدر أبعادا صغيرة أقل من قيمته الاصلية (الرئيسية) .

مشال: ارسم مقياسا طوليا ١: ٤٠٠ يقرا ١ م٠

الحل : كل ١ سم على الخريطة يقابله ٤٠٠ سم على الطبيعة .

كل ١ سم على الخريطة يقابله ٤ سم على الطبيعة .

وبذلك يرسم خط افقى بطول مناسب ، ويقسم الى مسافات متساوية كل منها بطول ١ سم تمثل ٤م على الطبيعة ، وهذه هى الوحدات الرئيسية وتدرج ٤ ، ٨ ، ١٢ ، ٠٠٠ الخ ، ثم تؤخذ على يسار الصفر وحدة رئيسية واحدة ونقسمها حسب الخطوة التالية :

عدد الاقسام الفرعية = قيمة القسم الرئيسى = أ = ٤ اقسام دقة المقياس اى اننا نقسم السنتيمتر الايسر الى اربعة اقسام قيمة كل سم = ١ م (شكل ١٤٦) .

نتر يو ١١ ١١ ٢٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠

شکل رقم (۱٤٦)


وقد يكون المقياس الطولى على شكل بسيط أى يقيس الى نوع واحد من المقاييس أمتار أو كيلو مترات أو أميال واقسامها • وقد يكون مركبا فيسمى بالمقياس الخطى المقارن أى يقيس الى كيلو مترات مثلا من ناحية وأميال من الناحية الآخرى • وقد تكون احدى جهتى المقياس تدل على مسافات والآخرى تدل على الزمن •

(ب) المقياس الشبكى: وعو نوع من المقاييس التخطيطية ، يستخدم في حالة ما اذا كان المطلوب بيان دقة كبيرة جدا أى أن الاقسام المطلوب

تقسيم المقياس اليها صغيرة جدا ويتعذر تعيينها بالطريقة التخطيطية البسيطة • ولذلك يلجا المي المقاييس الشبكية لبيان هذه الاجزاء الصغيرة •

ففى خريطة بمقياس رسم ١ : ٥٠٠٠ اذا اريد انشاء مقياس طولى يبين مترا واحدا فان قيمته على الرسم = بي من السنتيمتر ، وهو طول يتعذر تقسيم السنتيمتر اليه ، ولذلك يلجأ الى استعمال ما يسمى بالمقياس الشبكي وأحيانا يسمى بالمقياس العشرى أو القطرى ، وهو مبنى على نظرية تشابه المثلثات .

عند تقسيم خط مثل ب ج الى ثلاثة اقسام متساوية (شكل ١٤٧). خذ العمودين ب 1 ، ج د • قسم ب 1 الى ثلاثة اقسام متساوية في ل ، ه • ارسم ل م ، ه و موازيين للخط ب ج ، صل ب د فيتقاطع مع ل م في س ومع هو في ص • المثلثان ب ل س ، ب أ د متشابهان فتكون النسبة بين ب ل ، ب ا تساوى النسبه بين ل س ، ا د ٠٠٠ ب ل = ل ب ١ ٠٠ ل س = ١١٤ = ١٠٠ م ص = ١١٤ = ٢٠٠٠. بذلك قسم الخط ب ج الى ثلاثة اقسم متساوية بطريقة غير مباشرة .



شکل رقم (۱٤۷)

ولانشاء مقياسا شبكيا يقيس الى لم وحدة رئيسية ما فنجرى الآتى:

١ - يرسم الخط ١ د ويقسم الى ثلاثة اقسام متساوية في ب ، ج فيمثل كل قسم وحدة رئيسية معينة من مقياس طولى (شكل ١٤٨) ٠


٢ - تؤخذ الوحدة ١ ص على يمين الوحدة ١ ب • ويقسم الى ثلاثة اقسام متساوية في ه ، س ٠ ۳ ـ تقام الاعمدة د د ً ، ۱۱ ، ص ص بطول مناسب (حوالي ۳ سم مثلا) .

٤ ـ ترسم الخطوط و و ، م م ، د ص ـ موازية للخطا د على
 ابعاد متساوية من بعضها ، فينقسم ا إ الى ثلاثة اقسام متساوية ،

٥ ـ يقسم أ ص الى ثلاثة أقسام متساوية أيضا وتوصل الاقطار أه ،
 ه س ، س ص .

٠٠١ه = ١ه = ١٠٠

(أى أي الوحدة الرئيسية المطلوبة) · وبالمثل الجرء ٢ - ٢ = ٢ أب ·



شکل رقم (۱٤۸)

ويتضح مما سبق فائدة هذا التقسيم في المحصول على كسر صغير يمكن قياسه بسهولة من أي وحدة قياس ، وهذا الكسر الصغير هو اقل قراءة أو دقة المقياس ، ونظرا لسهولة التقسيم العشري فان المقاييس الشبكية تنشئ لتعطى كسورا عشرية من قيمة وحدات المقياس الرئيسية ، فاذا قسم العمود أأ الى عشرة اقسام متساوية فان الجزء $1 - 1 = \frac{1}{1}$ أ ه في نفس الوقت $\frac{1}{1}$ أ ب ، وعليه فيمكن اعطاء بعض التعاريف عن المقياس الشبكي :

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ح = قيمة القسم الرئيسي (ا ب مثلا) •

ع = عدد الاقسام الراسية في المقياس (وهي عادة ١٠ اقسام) ٠

ر = أقل قراءة (دقة المقياس) .

c = a قيمة القسم الفرعى في المقياس (أ هوهي تساوي ر \times ع أي الدقة \times 10 دائما) .

وبذلك فعند انشاء المقياس ١ : ٥٠٠٠ ليقيس الى متر واحد أى دقته مترا واحدا نقول:

كل ١ سم على الخريطة يقابلها ٥٠٠٠ سم على الطبيعة ٠

كل ١ سم على الخريطة يقابلها ٥٠ م على الطبيعة ٠

وبذلك نرى أنه لا يمكن استخدام المقياس الخطى ولذلك نلجا الى المقياس الشبكى .

يرسم خطا بطول مناسب ويقسم الى سنتيمترات ويدرج بصفر ، ٥٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٥٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٥٠ ، ١٠٠ أقسام قيمة كل قسم = ١٠ م ، تؤخذ عشرة مسافات راسية متساوية ويكرر العمل المشروح فى المثال السابق (شكل ١٤٩) ،

/co. c.. \o. \o. \o.

شكل رقم (١٤٩) . تطبيقات مقياس الرسم

أولا - ايجاد مقياس رسم لخريطة مجهولة المقياس:

يمكن استنتاج مقياس رسم أى خريطة مجهولة المقياس أذا عرفنا طول مسافة ما على الطبيعة بين نقطتين موقعتين على الخريطة • فأذا كانت المسافة بين نقطتين معلومتين على الخريطة بدون مقياس = 0 سم وعلى الطبيعة = 2 كم ، أذن مقياس الرسم =

كل ٥ سم على الخريطة تقابل ٤ كيلو متر على الطبيعة ٠

كل ٥ سم على الخريطة تقابل ٤٠٠٠٠ سم على الطبيعة ٠

كل ١ سم على الخريطة تقابل ٨٠٠٠٠ سم على الطبيعة ٠

. مقياس الرسم = ١ : ٨٠٠٠٠

ويمكن استخدام القانون التالى : مقياس الرسم

ويشترط أن تكون الاطوال بنفس الوحدة .

وينبغى أن يلاحظ أن قياس المسافات على الخرائط تعتبر غير صحيحة تماما ، ذلك لاستحالة تمثيل السطح الكروى على لوحات مسطحة من الورق تمثيلا صحيحا مطابقا لما هو كائن في الطبيعة مهما كان نوع المسقط المستعمل في الرسم ، فالمعروف أن أي مسافة بين نقطتين على سطح الارض أنما تمثل جزءا من دائرة عظمى ، ولما كانت الخسرائط التي تبين الكسرة الارضية أو أجزاء منها عبارة عن لوحات مسطحة ، فأن قياس مسافة على مثل هذه الخرائط لا يبلغ الحقيقة مهما كان القياس دقيقا ، ويوجد اليوم جداول وقوانين رياضية معينة تساعد على القياس الصحيح وذلك بمعرفة الاطوال الحقيقية لاقواس خطوط الطول ودوائر العرض ، وتقدم المساقط الخاصة بتحقيق شرط المسافات المتساوية أقل خطا ممكن عند القياس من الخريطة مباشرة بشرط أن يتم القياس في حدود عشر درجات طولية وعرضية من مركز الخريطة ، أما ما هو أبعد من ذلك فلا بد من الاستعانة بالجداول والقوانين الرياضية الخاصة بذلك .

اما الخرائط التفصيلية كبيرة المقياس وكذلك الخرائط الطبوغرافية متوسطة المقياس خاصة ما كان منها بمقياس يتراوح بين ١: ٥٠٠٠٠٠ ، المتعالم المت

وهناك ملاحظة أخرى هى أن المقصود بالمسافات على الطبيعة هى الأبعاد الأفقية بين النقط وليست الابعاد الفعلية بينها • والابعاد الافقية فى كل الحالات أقصر من الابعاد الفعلية المباشرة • ولذلك يجب أن تقاس الابعاد على الطبيعة فى المستوى الافقى ــ كما درست فى علم المساحة ــ لكى تقارن بالابعاد الافقية على الخريطة •

ثانيا - قياس المسافات على الخرائط:

تقاس المسافات على الخرائط بعدة طرق:

١ - بواسطة المسطرة: في حالة قياس المسافات المستقيمة، وبالاستعانة بمقياس الرسم يمكن معرفة المسافة الافقية المقابلة على الطبيعة .

٢ - بواسطة المقسم: المقسم عبارة عن فرجار بسنين ، يفتح المقسم فتحة ضيقة قدرها ٢ أو ٣ ملليمتر ، وقد تكون اكبر أو اصغر من ذلك حسب تعرجات الخط المراد قياسه ، ينقل المقسم فوق الخط من بدايته حتى نهايته ولا يرفع عنه الا عند الانتهاء ، يكون طول الخط بالسم مساويا لحاصل ضرب مقدار فتحة المقسم × عدد مرات النقل ، وبواسطة مقياس الرسم يمكن معرفة طوله على الطبيعة ،


" - بواسطة الخيط: يمكن استخدام الخيط بمساعدة الدبابيس الرفيعة الطويلة (دبوس ابرة) وذلك بمد الخيط على الخيط المراد قياسه متتبعا تعرجاته وتساعدنا الدبابيس في شد الخيط جيدا بين نقط الانثناءات ، نشد الخيط بعد الانتهاء فوق مسطرة عادية لمنعرف طوله ، ومن ثم يمكن معرفة المسافة المقابلة له على الطبيعة بواسطة مقياس الرسم ،

3 - بواسطة عجلة القياس: عبارة عن اداة بسيطة (شكل ١٥٠) تتركب من قرص أبيض مستدير طول محيطه ١٠ سم ، وتنقسم حافته الى تتركب من قرص أبيض مستدير طول محيطه ١٠ سم ، وتنقسم عفار المقياس مؤشر معدنى مثبت فى مركز القرص ، ويتحرك هذا المؤشر بواسطة ترس مسنن صغير فى أسفل العجلة ، وفوق هذا الترس مؤشر صغير له طرف مدبب يستعمل فى تحديد بدء القياس ونهايته ، فاذا تحركت العجلة مسافة قدرها اسم على خريطة مقياس رسمها ١: ٠٠٠ر١٠٠ فأن المؤشر يتحرك بمقدار قسم واحد فقط (١ ملم) على حافة القرص ، وهذا يعنى أن تدريج الحافة مصمم للقياس على خرائط مقياس رسمها ١: ٠٠٠ر١٠٠ ولذا فمكتوب أسفل تدريج الحافة ١: ٠٠٠ر١٠٠ ، أى أن قيمة القسم الواحد على حافة العجلة = ١ كيلو متر على الطبيعة ، ويوجد تدريج آخر داخلى ينقسم الى العجلة = ١ كيلو متر على الطبيعة ، ويوجد تدريج آخر داخلى ينقسم الى مقسم ، ويتحرك عليه نفس المؤشر السابق ، وقيمة كل قسم على الطبيعة الخريطة المرسومة بمقياس ١: ٠٠٠ر٠٠٠ .

وهناك نوع آخر من عجلات القياس ، الدائرة الخارجية فيه مقسمة الى ٣٩ قسم كل منهم يساوى ميلا،وذلك على اعتبار أن مقياس الرسم المستعمل

فى الخريطة التى نجرى عليها القياس هو بوصة للميل اما الدائرة الداخلية فحافتها مقسمة الى ١٠٠ قسم كل قسم منها يساوى كيلو مترا واحدا على اعتبار أن مقياس الرسم المستعمل على الخريطة التى نقيس عليها ١ سم لكل ١ كم أى ١ : ١٠٠٠٠٠٠ .

طريقة استعمال العجلة: قبل البدء في استعمال العجلة يجب التاكد من أن المؤشر يشير الى صفر التدريج على الدائرتين • تمسك بالعجلة من يدها وتوضع راسيا فوق الخريطة بحيث يلامس السن المدبب الموجود فوق



عجلة القياس

شکل رقم (۱۵۰)

الترس بداية الخط المراد قياسه • نبدأ في تحريك العجلة ببطء على طول


الخط متتبعين كل ما فيه من انحناءات وتعرجات بدقة وفى اتجاه ضد عقربى الساعة ، ترفع العجلة عند نهاية الخط ويقرأ الرقم الذى يشير اليه المؤشر على الدائرة الخارجية أو الداخلية حسب مقياس رسم الخريطة فيكون هو الطول المطلوب على الطبيعة مباشرة ،

بالنسبة للطرق ١ ، ٢ ، ٣ يستنتج المسافة على الطبيعة بالقانون التالى :

همثلا مسافة طولها على خريطة مقياس رسمها أ : ٢٥٠٠٠ مر٦سم ٨ر٦ ٠. طولها على الطبيعة = المسافة على الطبيعة = ______ ١ ______

النتائج التى نحصل عليها من استخدام القانون السابق أو عجلة القياس تكون فى أغلب الاحيان غير مطابقة للواقع • لان الخريطة تتعرض للظروف الجوية المختلفة مما يؤدى الى تمددها أو انكماشها • لذا فأن مقياس الرسم الكتابى أو الحسابى المسجل عليها يعتبر غير دقيق • لذا يحسن استخدام المقياس الطولى أو الشبكى فى استنتاج وحساب الاطوال على الطبيعة •

ولتعيين أى طول على الخريطة باستعمال المقياس المرسوم فى اسفلها، نأتى بالفرجار ذى السنين ونفتحه فتحة تساوى هذا الطول بالضبط ونضع سن الفرجار الآيسر على أحد الاقسام الرئيسية المناسبة بطول المخط، والسن الايمن على أى من الخطوط المائلة فى المقياس الشبكى بحيث يكون السنين منطبقين على أحد الخطوط الافقية فى المقياس ، فنقرأ طول البعد المطلوب منطبقين على أحد الخطوط الافقية فى المقياس ، فنقرأ طول البعد المطلوب قياسه من واقع التدريجات المحصورة بين سنى الفرجار (شكل ١٥١) .



مثياس ١١ ...ه دقته ٢٠ . الطول المبين = ٢٢٦٨ شيكل رقم (١٥١)

ثالثًا - توقيع المسافات الافقية على الخريطة:

يستعمل القانون التالى:

المسافة على الخريطة = المسافة على الطبيعة × مقياس الرسم •

فاذا كان لدينا مسافة على الطبيعة طولها ٢٦٨ مترا ، ونريد توقيعها على خريطة مقياس رسمها ١ : ٥٠٠٠ ، اذن المسافة على الخريطة

ومن الواضح يصعب توقيع ٢٥٣٥ ملم على الخريطة ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان تعرض الخريطة للتمدد والانكماش يؤدى الى عدم تساوى النسبة بين ٣٦٦٥ سم ، ٢٦٨م مع نسبة مقياس الرسم الحقيقية للخريطة في وضعها الحالي (اثناء التوقيع) • لذا يجب استخدام مقياس الرسم الشبكي المرسوم على الخريطة • فاذا كان هذا المقياس بدقة ٢ م ، الرسم الوحدة الرئيسية = ١٠٠م ، وقيمة القسم الفرعي = ٢٠ م فان توقيع الخط يجرى بالطريقة الآتية :

$$^{\Lambda}$$
عدد الاقسام الشبكية $=$ $-$ والباقى صفر $^{\Upsilon}$.

.. المسافة على الخريطة المقابلة للطول ٢٦٨ مترا على الطبيعة = ٢ قسم رئيسى ، ٣ قسم فرعى ، ٤ قسم شبكى ، فنفتح المقسم فتحة طولها هذه الاقسام ونوقع على الخريطة ،

رابعا - طرق ایجاد المساحات:

تحتاج الاعمال المساحية والدراسات الجغرافية الى حساب مساحات الاشكال ، ويتبع فى حسابها احدى الطرق الآتية :

ا ـ الحساب المباشر: وذلك من المقاسات الماخوذة من الطبيعة، وهي أدق الطرق وان كانت اقل استعمالا، وتعتمد على مبدأ رفع الارض وذلك بتقسيم المنطقة الى مثلثات بخطوط جنزير ثم تقاس اطوالها، وتعمل تحشية للحدود المتعرجة، وعلى هذا الاساس تحسب مساحة قطعة الارض بتقسيمها الى قسمن:

أ ـ القسم المحاط بالمضلع أ ب ج د ه (شكل ٨٣) وهـ و مكـ ون من المثلثات أ ب ه ، ب ح د ، د ه ب • وقد قيست أضلاع هذا المضلع أثناء عملية الرفع •

وتحسب مساحة المثلث باحدى هاتين الطريقتين:

الأولى: مساحة المثلث =
$$\sqrt{ -5 (5-1) (5-1) (5-1) (5-1) }$$
حيث 1 ، ب ، ح = اطوال الاضلاع

الثانية : مساحة المثلث = ﴿ القاعدة × الارتفاع

ويمكن ايجاد ارتفاع المثلث من الطبيعة بالطرق المعروفة في اسقاط واقامة الاعمدة .

ب ـ القسم المكون من الاجزاء المحصورة بين خطوط المضلع والحدود المتعرجة الخارجية لقطعة الارض • وهذه تحسب باعتبار أنها مثلثات وأشاه منحرفات ، أطوال قواعدها هي خطوط المتحشية وارتفاعاتها هي الابعاد الماخوذة على خطوط الجنزير وكلها مسجلة في دفتر الغيط • تضاف المساحات الناتجة من 1 ، ب فنحصل على المساحة الكلية لقطعة الارض •

٢ - الحساب غير المباشر: وذلك عن طريق المقاسات المستنتجة من الخريطة حسب مقياس رسمها وفى هذه الحالة يرجع الى خريطة المنطقة ان وجدت والا فترفع من الطبيعة وتوقع على اللوحة ، اى تعميل لها خريطة وهذه الطريقة اسهل من الطريقة الاولى واكثر شيوعا الا أنها معرضة للخطأ الذى ينتج عند رسم الخريطة أو عند استنتاج الاطوال منها ، خاصة وأن الخريطة معرضة للتمدد والانكماش حسب الظروف الجوية مما يؤدى الى عدم مطابقتها لمقياس الرسم تماما ، الا اذا كان مرسوم على الخريطة مقياس رسم شبكى ويستخدم فى استنتاج الاطوال ، ومن الامور التى يجب مراعاتها عند قياس المساحات أن تكون الخرائط المستعملة لهذا الغرض من النوع المرسوم على أساس مسقط من مساقط المساحات المتساوية . الغرض من النوع حساب المساحات من الخرائط مباشرة :

أ) لاشكال المنتظمة: تستنتج ابعادها من الخريطة وتحسب مساحاتها بالقوانين المهندسية المعروفة:

مساحة المربع = الضلع × نفسه مساحة المستطيل = الطول × العرض

مساحة متوازى الاضلاع = القاعدة × الارتفاع أو القطر × العمسود النازل عليه من أحد الرؤوس ·

مساحة المعين = نصف حاصل ضرب القطرين .

مساحمة الدائرة = طنق ط = $\frac{7}{7}$ أو 31 7 نق = مربع نصف القطر .

مساحة شبه المنحرف = نصف مجموع القاعدتين المتوازيتين × الارتفاع العمودي عليهما .

مساحة المخمس المنتظم = ٧٢ر١ × طول الضلع٢

مساحة المسدس = 7ر7 × طول الضلع٢

مساحة المثمن = ٨٦ر٤ × طول الضلع٢

مساحة المثلث متساوى الاضلاع = ٣٣٤ر · × طول الضلع٢

وحدات الاطوال : المتر = ۱۰۰ سم = ۱۰۰۰ ملم = ۲۸۰۸ قدم = 100 سم = 100 سم = 100 سم = 100

الكيلو متر = ١٠٠٠م = ١٠٠٠٠ سم

القصبة = ٥٥ر٣ م

الميل = 070, 070, 070, 070 ياردة = 070, 070 قدم = 070, 070, 070 بوصة المياردة = 0.00, 0.00 سم = 0.00, 0.00 قدم = 0.00, 0.00

القدم = ٤٨ر٣٠ سم = ١٣ بوصة

البوصة = 30ر٢ سم .

وحدات المساحات : الفدان = ۲۵ قيراط = Λ ر ۲۰۰۰م = $\frac{1}{\pi}$ قصبة مربعة .

القيراط = ٢٤ سهما = ٣٤٧٠ر١٧٥م٢

السهم = ۲۹۲٬۲۹۳م۲

القصبة المربعة = ١٠٢٥٦٠٢٥م٢


المتر المربع = ٧٦٤ر١٥م٢

البوصة المربعة = ٢٥٤ر٦ سم٢

الهكتار = ١٠٠٠٠م٢ = ١٠ دونم = ٢٦ فدان ٠


الدونم = ١٠٠٠م٢

ب) الاشكال غير المنتظمة والمحددة بخطوط مستقيمة: وهذه تقسم الى اشكال منتظمة وتستنتج ابعادها من البخريطة ، ويحسب كل منها بالقوانين الخاصة بها ، فمثلا الشكل الرباعى ا ب ج د يوصل احد قطريه ب د مثلا ويسقط عليه العمودان ا ه ، ح و من ا ، ح ثم تحسب مساحة المثلثين ا ب د ، بحد د (شكل ١٥٢) .



شکل رقم (۱۵۲)

وأيضا الشكل ا ب ج د ه و يقسم الى المستطيل ب ج د ه المثلثين ا ب ل ، و م ه وشبه المنحرف ال م و وتحسب مساحتها (شكل ١٥٣) .



ج) الاشكال غير المنتظمة ومحددة بمنحنيات: (الخط المنحنى جسزء من اقواس من دوائر) ويمكن حساب هذا النوع من الاشكال بواسطة عدة طرق مختلفة وطريقة العمل فيها واحدة وتتلخص في رسم خط في الاتجاه الطولي للشكل كمحور يقطع حديه ثم يقسم هذا المحور الى اقسام متساوية من تقام اعمدة على هذا المحور من نقط التقسيم لتصل الى حدود الشكل (شكل ١٥٤) وكلما صغرت المسافة بين الاعمدة او بمعنى آخر كلما كثر عدد الاجزاء المقسم اليها المحور كلما كانت النتيجة أكثر دقة وثم تحسب مساحة الشكل باحدى الطرق الآتية:

١ ـ طريقة الارتفاع المتوسط: وفيها يقسم الشكل الى عدد من الاجزاء
 المتساوية عرض كل منها ل وتقام اعمدة من نقطة التقسيم تمد حتى حدود
 القطعة وتقاس الاعمدة وتحول الى اطوالها فى الطبيعة .

ل = طول الجزء المشترك في جميع الاقسام •

ن = عدد الاقسام على المحور •

ع العمود الاول ٠

عن = العمود قبل الاخير ٠

عن + ١ = العمود الاخير


مجموع الارتفاعات = عدد الاقسام × العرض المشترك × عدد الارتفاعات عدد الارتفاعات

= الطول س ص × متوسط الارتفاعات

وهذه الطريقة أقل دقة في نتائجها لأنها تفرض أن الحد الخارجي عبارة عن خطوط مستقيمة قصيرة .

٢٠ ـ طريقة اشباه المنحرفات: وهي ادق من السابقة وتزداد دقتها كلما

كثر عدد الاقسام ، و'ذا كن الحدود عبارة عن خطوط مستقيمة أو قريبة من المستقيمة ، أما أذا كن لتقوس أو درجة الانحناء كبيرة فهي لا تعطى نتائج جيدة الا أذا كانت الاعمدة قصيرة ،



شکل رقم (۱۵٤)

طريقة الحساب:

۱ ـ تحسب المساحة على اساس أن كل قسم عبارة عن شبه منحرف
 قاعدتاه العمود ان وارتفاعه ل .

٢ - ناتى بمساحة كل قسم على حدة ثم نجمع مساحات الاقسام كلها فنحصل على المساحة الكلية .

$$|\lambda_{1}| = \frac{1}{7} \cup (3_{1} + 3_{7}) + \frac{1}{7} \cup (3_{7} + 3_{7})$$

$$= \frac{1}{7} \int_{0}^{7} (3y + 3\dot{y} + 1) + 7(3y + 3y + 3y + 3y + 3\dot{y} +$$

نصف عرض القسم المشترك (العمود الاول + العمود الاخير + ضعف عدد الاعمدة الباقية) .

٣ - طريقة سمبسون: وهي أدق الطرق ، وتتوقف الدقة على شكل

قطعة الارض المراد ايجاد مساحتها والتي لابد وأن تكون حدودها متسقة ولا توجد بها كسرات أو نقط مدببة · وتحسب المساحة بالقانون الآتي :

المساحة = ﴿ لَ (العمود الأول + العمود الآخير + ضعف عدد الاعمدة المساحة = ﴿ لَ اللَّهُ اللّ

$$= \frac{U}{\pi} [3_1 + 30 + 1 + 7 (3_7 + 3_6 + 3_7 \cdots) + 3_8]$$

$$(3_7 + 3_6 + 3_7 \cdots)$$

ويراعى فى تطبيق قاعدة سمبسون ما يلى:

ا _ يجب أن يكون عدد الاقسام زوجيا .

ب ـ اذا كان عدد الاقسام فرديا يحذف احد الطرفين وتحسب مساحته على اساس انه شبه منحرف او مثلث ويطبق القانون على باقى الاجزاء ثم تضاف مساحة الجزء المحذوف .

ج ـ عند أخذ الاعمـدة الفردية أو الزوجيــة لا يكـرر العمود الاول والعمود الاخير لانهما ع ، ع ن + ١ .

د _ عند عدم وجود عمود في بداية القطعة أو في نهايتها أو في كل منهما يجب اعتباره = صفر ·

حالة خاصة: اذا كان عدد الاقسام ثلاثة فقط ، يطبق القانون التالى:


$$\frac{\pi U}{14mlc\bar{s}} = \frac{\pi U}{\Lambda} (3_1 + 73_7 + 73_7 + 3_3)$$

د ـ الاشكال ذات الحدود المتعرجة: يمكن حساب مساحة هذه الاشكال بعدة طرق تتباين في دقتها تبعا لدقة عمل القائم بالحساب وهذه الطرق هي:


١ ـ طريقة الحدف والاضافة: تتلخص هده الطريقة في تحويل

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشكل المنعرج الحدود التي شكل آخر مكافىء له في المساحة ذو حدود مستقيمة يمكن حسب مساحته عن طريق تقسيمه الى اشكال هندسية منتظمة تخضع الاى من القوانين المساحية المعروفة ويتم رسم هذا الشكل عن طريق خطوط مستنيمة تقطع حدود الشكل المتعسرج بحيث تضيف الى الشكل مساحسات تكافىء تلك التي تفصلها عنه ويجب ان تكون هذه الخطوط اقرب ما يمكن لحدود الشكل وتتوقف دقة العمل بهذه الطريقة على صحة تقدير تساوى الاجزاء المحذوفة والمضافة (شكل 100) .



٢ ـ طريقة شبكة المربعات: وهي ادق من الطريقة السابقة وتعطى نتائج جيدة اذا كانت المربعات صغيرة ، ويتم العمل بها برسم شبكة من المربعات اما على ورق شفاف وتوضع فوق الشكل المراد ايجاد مساحته إو ترسم على الشكل مباشرة ، والطريقة الأولى افضل وذلك منعا لتشويه الشكل المرسوم ، وتعد المربعات التي يحويها الشكل ثم تقدر أجزاء المربعات المتبقية بجوار حدود الشكل ، وتضاف لعدد المربعات المصحيحة ، ويتم هذا التقدير اما بالنظر أو برسم مربعات صغيرة المساحة ، ومساحة الشكل في الطبيعة = عدد المربعات × مساحة المربع على الرسم × مقياسم الرسم، فمثلا لو كان عدد المربعات + عدد الاجزاء = ،٧ ، وطول ضلع المربع لم من ومقياس رسم الخريطة ١ : ،٥٠٠ ، المساحة = ،٧ × ألم ٢٥٠٠٠٠ . ومقياس سم الحريطة ١ : ،٥٠٠ ، المساحة = ،٧ . . ومول ضلع المربع المساحة = ٥٠٠ × المساحة = ٥٠٠) .




شـکل رقم (۱۵۹)

7 - طريقة الخطوط المتوازية على ابعاد متساوية: وهى ادق من الطريقتين السابقتين ، وتزداد دقتها كلما تقاربت الخطوط المتوازية وكلما اتبعت الدقة فى العمل ، وتتلخص فى رسم خطوط متوازية على مسافات متساوية كل منها = ع مثلا ، وبذلك ينقسم الشكل الى شرائح ، وبطريقة المحذف والاضافة تحول كل شريحة الى مستطيل ، وتجمع مساحة المستطيلات فينتج لنا مساحة الشكل (المنطقة) ،

المسلحة = ع (طول المستطيل الاول + المستطيل المثانى + ٠٠٠ + المستطيل الأخير) (شكل ١٥٧) ٠

ت - الطرق الميكانيكية: توجد اجهزة لحساب المساحة آليا ، وذلك من الخريظة مباشرة ولا تحتاج الى عمليات حسابية بسيطة ، وهذه الاجهزة هي: مسطرة التفدين ، والبلانيمتر .



شکل رقم (۱۵۷)

١) مسطرة التقدين:

فى حساب المساحات أشرنا الى طريقية حساب قطعية ارض بواسطة تقسيمات الى اجزاء ارتفاعها ع ثم تحويلها الى مستطيلات بطريقة الحذف والاضافة ، وتصبح المسنحة الكلية = ع × طول المستطيل الاول + الثانى + · · الاخير · اى ان المساحة الكلية تساوى مجموع أطوال المستطيلات × الارتفاع الشيابت ·

ويقاس أطوال المستطيلات بواسطة المسطرة العادية ولسهولة العمل نقيس طول المستطيل الاول وليكن ٢٦٤ سم ، ثم ننتقل الى المستطيل الثانى ونضع القراءة ٢٦٤ على بداية الطول ونقرا المسطرة عند آخره فتكون مثلا المر٩ ثم ننتقل الى المستطيل الثالث ونضع التدريج ١٩٨٨ عند بدايته ٠٠٠ وحكذا حتى نحصل في النهاية على الطبول الكلى للمستطيلات بدلا من قياس كل مستطيل على حدة وجمعها وبعد ايجاد طول المستطيلات يحول الى ما يقابله على الطبيعة ، وكذلك الارتفاع وحاصل الضرب هو مساحة الشكل ويلاحظ أنه كلما زادت الاطوال كلما زادت المساحات وبالعكس ، الان الارتفاع ثابت ، أي أن مساحة المستطيلات المتساوية العرض تتناسب طرديا مع اطوالها .

فاذا كان لدينا خريطة مقياس رسمها ١ : ٢٥٠٠ ، ورسم على الشكل المطلوب ايجاد مساحته خطوطا متوازية تبعد بعضها عن بعض بمسافة ٨ ملم فان هذا العرض على الطبيعة = ٢٠م ، ولما كانت مساحة الفدان = ٣٨ر ٢٠٠ فان طول المستطيل الممثل لفدان واحد والذي عرضه على

يمثله على الرسم مستطيل طوله ٢٠ر٨٤ ملم لانه قيس من خريطة حدد فيها عرضا ثابتا للفدان •


وكذلك اذا كان مقياس رسم الخريطة هو $1 : 1 \cdot 1$ ورسم عليه خطوط متوازية تبعد عن بعضها $1 \cdot 1 \cdot 1$ ملم $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$ فان هذا البعد على الطبيعة $1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1$ متوازية تبعد عن بعضها

ان كل فدان على الرسم بمقياس ١ : ١٠٠٠ يمثله مستطيل عرضه ٨ ملم وطوله ١٠٠١ مام ٠

ويمكن تطبيق هذا المبدا في حساب مساحة قطعة أرض متعرجة الحدود مرسومة على خريطة بمقياس رسم ١: ٢٥٠٠ وذلك بتقسيمها الى شرائح عرض كل منها ٨ ملم ، وتحويل كل شريحة على مستطيل مكافىء لها في المساحة أثم تجمع اطوال المستطيلات وتقسم على ٢٠٠٢ ملم فيكون الناتج هو مسافة الشكل بالفدان وكسر الفدان ، وهذا الكسر يحول الى قراريط واسهم .

مسطرة التفدين : بدلا من قياس اطوال المستطيلات بالمسطرة العادية ، صنعت مسطرة من الخشب طولها حوالي ٦٥ سم تسمى مسطرة التفدين ٠ تستعمل حافتها العليا على خرائط ١ : ٢٥٠٠ وحافتها السفلي لمقياس ١ : ١٠٠٠ • وقد قسمت المحافة العليا الى اجرزاء رئيسية طول كل منها ٢٠ر٨٤ ملم تمثل فدانا • وأجزاء فرعية لتقسيم طول الفدان الى ٢٤ قسما يمثل كل منها قيراطا واحدا • وفوق هذا المقياس ورنية تقرأ الاسهم • أما الحافة السفلى فعليها جزء واحد طوله ٥٢٥٥٠١ ملم يمثل فدانا واحدا ، وأجزاء تمثل الاربع وعشرون قيراطا ، وبوسط المسطرة مجرى تنزلق بداخله مسطرة معدنية صغيرة حافتها العليا عبارة عن ورنية تقرأ سهما واحدا، وتتحرك مماسة لتدريج الافدنة والقراريط على مقياس ٢٥٠٠: ٠ اما الحافة السفلى للمسطرة فتتحرك مماسة للمقياس ١ : ١٠٠٠ وهي ليست ورنية ولكنها مقياس طولى مقسم الى ٢٤ قسم طول كل منها سهم واحد، وذلك لاستعمالها لقراءة الاسهم بدلا من تقسيم القيراط في المسطرة الى أقسام صغيرة مزدحمة • وهذا المقياس مدرج في اتجاه تقسيم المقياس ليقرأ أجزاء القيراط مباشرة • ويتصل بهذه المسطرة المعدنية اطبار معدني في وسطه شعرة رأسية من السلك (شكل ١٥٨) .

طريقة استعمال مسطرة التفدين: اذا أريد ايجاد مساحة قطعة ارض على خريطة مقياسها ١: ٢٥٠٠ نجري الآتي:



شبکل رقم (۱۵۸)

١ - تقسم القطعة الى اجـزاء عرض كل منها ٨ ملم ، وحـول الى مستطيلات مكافئة لها في المساحة بالحذف والاضافة .

٢ ـ يطبق صفر الورنية على صفر المقياس ، ونضع المسطرة على الرسم موازية للخطوط بحيث تنطبق الشعرة على الخط الايسر لاول مستطيل .

٣ - تثبت المسطرة ويحرك الاطهار حتى تنطبق الشعرة على الخط الايمن المحدد لنهاية المستطيل فيبين صفر الورنية عدد الافدنية والقهراريط الصحيحة ويعين خط الانطباق عدد الاسهم فتحدد مساحة المستطيل .

٤ ـ تنقل المسطرة بدون أن يحسرك الاطار المعدنى وتطبق الشعرة على الحافة اليسرى للمستطيل الثانى ، وتثبت المسطرة ثم يحرك الاطسار حتى تنطبق الشعرة على الحافة اليمنى للمستطيل ، فتبين الورنية وخط الانطباق مجموع مساحتى المستطيلين الاول والثانى .

۵ ـ تنقل المسطرة الى المستطيلات التالية واحد تلو الآخر حتى نحصل فى النهاية على المساحة الكلية للشكل بالافدنة والقراريط والاسهم .

٦ ـ قد يتبقى جزء فى نهاية الشكل عرضه أقل من ٨ ملم، وهذا يمكن
 حسابه باحدى الطرق السابقة ٠

٧ - فى حالة عدم مطابقة مقياس رسم الخريطة مع المسطرة تحسب المساحة بالقانون الآتى:

المساحة الحقيقية =

٨ ـ يستعمل مع مسطرة التفدين لوح من الباغة محفور عليه خطوط
 متوازية على بعد ٨ ملم ، بدلا من تقسيم الشكل على الخريطة مباشرة .

ب) البلانيمتر: عبارة عن جهاز دقيق لاستخراج المساحات بسرعة، ويفضل استعماله بصفة خاصة في حساب مساحات الاشكال غير المنتظمة والمتعرجة الخطوط ويتركب الجهاز من (شكل ١٥٩):


١ – ذراع (1) يسمى ذراع التخطيط أو الرسم ، وهسو مقسم الى اجزاء رئيسية متساوية كل منها مقسم الى عشرة اقسام فسرعية متساوية ، وينتهى الذراع فى احد طرفيه بسن ابرة او عدسة ، وفى حالة وجسود سن ابرة يوجد بجواره مسمار املس السطح (ه) يرتكسز على الورق ، ويمكن بواسطته رفع سن الابرة قليلا عن سطح الورقة حتى لا تتلف عند مرور السن عليها ، ويوجد بجوار الابرة المقبض لاستعماله عند تمريرها على محيسط الشكل المطلوب ايجاد مساحته ،


۲ ـ الذراع (ب) يسمى ذراع الثقل • فى احد طرفيه مخروط (خ) يدخل فى الثقب (د) الموجود بالغلاف • ويوجد بالطرف الآخر من هذا الذراع الثقل (ق) فى أسفله ابرة لتثبيت الذراع بالورق ، بينما تتحرك باقى الاجزاء على محيط الشكل •

" الغلاف ويتكون من العجلة الراسية (ع) وتسمى عجلة القياس ، ينقسم محيطها الى عشرة أجزاء رئيسية متساوية كل منها مقسم الى عشرة أجزاء فرعية متساوية ويمكن قراءة بيل منها بواسطة الورنية (و،) المثبتة في الغلاف بجوار عجلة القياس ، وهذه العجلة ترتكز حافتها الملساء على الورق عند ستعملل البلانيمتر ، وهى تدور على محور أفقى متصل بقرص افقى (ص) بواسطة تروس أفقية وراسية ، ومحيط هذا القرص مقسم الى بهشرية أقسام متساوية تتحمد قراءتها بواسطة المؤشر (ش) فوق القرص ، ويدور هذا القرص على محور رأسى تبعا لحركة عجلة القياس .

ويلاحظ انه عندما يتحرك سن الابرة على الورق فأن العجلة (ع) تدور رأسيا ويتحرك تبعا لها القرص الافقى (ص) • ويرتكز الجهاز ايضا على عجلة ملساء (ج) مركبة في الغلاف وذلك لزيادة ثبات الجهاز وتسهيل انزلاقه بدون احتكاك على سطح الورق •

2 - وبالغلاف أيضا ورنية (و) تقرأ أن من أصغر قسم من أقسام الذراع (1) الذي ينزلق داخل الفلاف وهذا يمكن تثبيته على الذراع بربط المسمارين (م، م) أو تحريكه حركة سريعة بفكهما (ويوجد أحيانا في بعض الاجهزة مسمار واحد فقط) ويتحرك الغلاف أيضا على الذراع حركة بطيئة بربط المسمار م، وفك المسمارين (م، م) وتحريك الصامولة (ن) وتبعا لحركة الغلاف تتحرك الورنية (و) مماسة لاقسام الذراع (1) . (شكل ١٥٩ ، ١٥٠) .





شکل رقم (۱۵۹ ، ۱٦٠)

قيمة القسم على كل من القرص الافقى وعجلة القياس والورنية: القسم في القرص الافقى يساوى ١٠٠٠ وحدة بلانيمترية ، وعندما يتحرك القرص قسما واحدا أمام مؤشره ، فان عجلة القياس تدور دورة كاملة أي أنها

تساوى ١٠٠٠ وحدة بلانيمنرية وطبقا لتقسيمها فان كل قسم من تسامها الرئيسية العشرة بساوى ١٠٠ وحدة بلانيمترية ، واصغر اقسامها يساوى ١٠ وحدات بلانيمترية ، اى ان القرص الافقى يعين الالاف والعجلة الراسية المئات والعشرات ، اما الاحاد فتقدر بواسطة الورنية (و١) لانها مصممة بحيث تبين به اصغر اقسام العجلة الراسية ،

طريقة استعمال البلانيمتر:

لكل مقياس من المقاييس الشائعة طول معين على الذراع (1) مكتوب في جدول داخل علبة البلانيمتر • وقبل استعمال الحهاز تفك حمبع المسامير (م ، م ، م،) ، ويحرك الذراع داخل الغلاف حتى يبين صفر الورنية (و) المطول المقابل للمقياس المرسوم به الخريطة بالتقريب ثم يربط المسام (م،) فقط وتحرك الصامولة (ن) حتى يبين خط الانطباق على الورنية (و،) القراءة المطلوبة بالضبط على الذراع ، وأخيرا يربط المساران (م ، م) •

عندئذ يكون الجهاز معد للاستعمال ، فتثبت ورقة الرسم تماما ، ثم تحدد نقطة لبدء القياس على محيط الشكل المطلوب ايجاد مساحته بيوضع سن الابرة (ر) فوق نقطة البداية مع وضع الثقل في مكان مناسب على الورقة ، ويحسن أن يكون خارج الشكل وفي وضع يصنع فيه الذراعين زاوية قائمة تقريبا ، يمرر سن الابرة على محيط الشكل في اتجاه عقرب الساعة ، لأن ترقيم عجلة القياس يتزايد في هذا الاتجاه ،

وبعد التأكد من أنه في الامكان مرور الابرة على محيط الشكل بسهولة، يثبت الثقل وذلك بغرز الابرة التي في أسفله •

يبدأ العمل بتسجيل قراءة القرص وعجلة القياس والورنية ، ثم يمرر سن الابرة بدقة على محيط الشكل فى اتجاه عقرب الساعة حتى يعود ثانية الى نقطة البداية ، وهنا تسجل القراءة مرة أخرى ، والفرق بين القراءتين يبين مساحة الشكل بالوحدات البلاتيمترية ، واذا تعذر أن يمر السن على المحيط كله ، يقم الشكل الى أجزاء ثم توجد مساحة كل منها على حدة ، وتضاف المساحات للحصول على المساحة الكلية ،

nverted by 1117 Combine - (no stamps are applied by registered version

يعاد العمل مرة اخرى أى يمرر السن على المحيط عدة مرات، وتستبعد القراءات التى لا تتفق مع الاغلبية ويؤخف المتوسط، أى متوسط القراءات المتقاربة على الا يقل عددها عن ثلاثة •

لكل جهاز جدول مكون من خمسة اقسام:

القسم الأول: خاص بمقياس الرسم ومدون به بعض المقاييس شائعة الاستعمال .

القسم الثانى: خاص بالله المنابقة .

القسم الثالث: يبين قيمة الوحدة البلانيمترية بالمتر المربع على الطبيعة طبقا لمقياس الرسم المستعمل •

القسم الرابع: يبين قيمة الوحدة البلانيمترية بالملليمتر المربع على الخريطة (وبالسنتيمتر المربع في بعض الاجهزة) •

القسم الخامس: يبين قيمة الثابت البلانيمترى فيما اذا استخدم الجهاز والثقل داخل الشكل •

حساب المساحة:

المحالة الأولى: الثقل خارج الشكل: يفضل استخدام هذه الطريقة دائما في العمل ، ويتم الحساب بالطريقة الآتية:

بعد تمرير سن الابرة على محيط الشكل أكثر من مرة ، واخذ متوسط القراءات الثلاثة المتقاربة، وهو يساوى مساحة الشكل بالوحدات البلانيمترية يضرب عدد هذه الوحدات فى القيمة الموجودة فى العمود الثالث بالجدول اذا أريد ايجاد مساحة الشكل على الطبيعة ، أو يضرب فى قيمة العمود الرابع للحصول على مساحة الشكل على الخريطة ،

اذا لم يوجد المقياس المرسوم به الخريطة في الجدول ، فيمكن استعمال أي مقياس من المقاييس المكتوبة بالجدول وتحسب المساحة بالقانون الآتي :

المساحة الحقيقية =

$$\frac{1}{1}$$
 المساحة بالمقياس المستعمل $\times \left(\frac{1}{1}$ المقياس المستعمل المستعمل المقياس المستعمل المستعم

الحالة الثانية: الثقل داخل الشكل: اذا كان الشكل المطلوب ايجاد مساحته كبير ولا يمكن للابرة ان تمر على محيطه ، يمكن وضع الثقل داخل الشكل ، ويتم العمل بنفس الطريقة والثقل خارج الشكل ، لكن استعمال اللانيمتر بهذه الطريقة ليس سهلا ولا مريحا بعكس الحال اذا كان البلانيمتر خارج الشكل، لذلك يحسن أن نتحاشي استعمال البلانيمتر والثقل في الداخل ، وتستخرج المساحة بتقسيم الشكل الى عدة اجزاء وايجاد مساحة كل جزء ثم تضاف الاجزاء في النهاية ، وعلى كل لايجاد المساحة والثقل داخل الشكل يجرى الآتي :

۱ ـ بعد تثبیت الثقل فی مكان مناسب داخل الشكل بحیث یستطیع سن الابرة المرور علی محیط الشكل ، تحدد نقطة البدایة ، ویضبط صفر الورنیة (و) علی ذراع التخطیط حسب مقیاس الرسم ، یوضع سن الابرة علی نقطة البدایة وتؤخذ القراءة الاولی التی یحسن أن تكون صفرا .

٢ ـ يحرك سن الابرة على حدود الشكل فى اتجاه عقرب الساعة ونلاحظ بدقة وانتباه تام ما اذا كانت قراءة القرص الافقى وعجلة القياس تتزايد أو تتناقص حتى يصل سن الابرة الى نقطة البداية .

٣ - فى حالة القراءة المتزايدة: المساحة = العدد الثابت + (القراءة الثانية - القراءة الاولى) × المعامل ، وفى حالة القراءة المتناقصة: المساحة = العدد الثابت - (القراءة الثانية - القراءة الاولى) × المعامل

د ـ المقصود بالعدد الثابت هو الرقم الموجود فى القسم الضامس بالجدول مثال: أخذت القراءة الارلى والثقل داخل الشكل فكانت = صفر والثانية ٨٧٦٤، والوحدة للقياس المستعمل ٨٠٠٨، اوجد المساحة العدد الثابت = ٢٢٠٠٠.

المساحة = ۲۲۰۰۰ + (۱۲۲۰۸ - صفر) \times ۸ر - = γ ۱۲۲۰۰۰ م

من هذا يتضح كم نكون معرضين للخطا باستعمال الجهار والثقل داخل الشكل ، وذلك لضرورة اليقظة والانتباه اذا كانت القراءة متناقصة ام متزايدة .

خامسا : تغيير مقياس رسم الخريطة

كثيرا ما يضطر الجغرافي الى تكبير أو تصغير الخريطة في حجم يناسب الغرض المطلوب ، وهذا يعنى تغيير مقياس رسمها ، ولاجراء ذلك هناك عدة طرق يمكن تصنيفها الى :

- ١ _ طرق تخطيطية ٠
- ۲ ـ طرق میکانیکیة ۰
- ٣ طرق فوتوغرافية ٠

اولا: الطرق التخطيطية

ا ـ طريقة المربعات: وهى شائعة الاستخدام بين طلاب المدارس والجامعات لسهولتها ، الا انها لا تعطى نتائج جيدة ، وتتلخص طريقة العمل بها فى تقسيم الخريطة المراد تكبيرها أو تصغيرها الى عدد من المربعات المتساوية باستخدام مسطرة حسرف T وقلم رصاص خفيف أو يوضع فوق الخريطة الاصلية ورق شفاف ترسم عليه المربعات حتى لا تتلف الخريطة ، يرسم على الورقة المراد نقل الخريطة بمقياسها الجديد عليها عددا مساويا للمربعات التى رسمت على الخريطة الاصلية ، ويتناسب طول ضلع المربع من نسبة تكبير أو تصغير الخريطة ، فاذا كان طول ضلع المربع على الخريطة الاصلية ، سم ويراد تكبيرها بنسبة ١:٢ مثلا يصير طوله على الخريطة الجديدة ٢ سم ، أما حالة التصغير فيصبح مثلا يصير طوله على الخريطة الجديدة ٢ سم ، أما حالة التصغير فيصبح


طول الضلع لل سم ، تنقل نقط تقاطع الظاهرات مع أضلاع المربعات على الخريطة الاصلية الى المواضع المقابلة لها على اللوحة ، أما التفاصيل داخل كل مربع فتعين بالنظر أو بقياس بعدين لها من ركنين من أركان المربع ،

ويلاحظ فى هذه الطريقة انه كلما زاد عدد المربعات على الخريطة الاصلية او بمعنى آخر صغر طول ضلع المربع كلما كانت النتائج النهائية اقرب الى الدقة • كما أن تصغير أو تكبير مقياس الرسم هو تصغير أو تكبير لطول كل ضلع من أضلاع المربع على حدة وليس لمساحِة كل مربع ، ذلك لان مقياس الرسم ينطبق على أطوال الاضلاع لا على المساحات •

وعند تصغير الخريطة يجوز اختصار بعض التفاصيل ، اذ أن نقلها كاملة ستؤدى الى ازدحام الخريطة الجديدة المصغرة ، كما أنه ينبغى الا تراعى نسبة التصغير عند نقل الرموز أو العلامات الاصطلاحية وكذلك الكتابة الموجودة على الخريطة ، اذ أن في تصغيرها يجعلها غير واضحة أو مطموسة ، وهذه المصافظة على حجم الرموز أو العلامات الاصطلاحية لا يخل اطلاقا بمقياس الخريطة المطلوب لأن مثل هذه العلامات أو حتى الكتابات لا تخضع الى مقياس رسم ، أما في حالة التكبير ، فيحسن تكبير الرمز وليس شرطا بنفس النسبة حتى يصير واضحا ومناسبا لمساحة الخريطة الجسسديدة ،

ولتسهيل عملية نقل نقط تقاطع تفاصيل الخريطة مع أضلاع شبكة المربعات يستعمل فرجار التناسب (شكل ١٦١) • وهو عبارة عن فرجار محور ارتكازه متغير ، وفي نهايتي كل ذراع سنين • وينزلق المحور داخل شرخين هوليين في الذراعين بطريقة تسمح بتغيير طولهما ثم تثبيتهما عند علامة خاصة محفورة على جانبي الذراعين تبين النسب المطلوبة في التكبير أو التصغير •

وعند فتح الفرجار باى فتحة تصير النسبة بين المسافة بين السنين الصغيرين والمسافة بين السنين الكبيرين كالنسبة المسجلة أمام العلامة المحفورة على جانبى الذراعين .



شکل رقم (۱٦١)

ب ـ طريقة الاشعاع: تعتبر هذه الطريقة ادق من الطريقة السابقة لانها تتلافى عدم امكانية نقل التفاصيل داخل المربعات بدقة و وتصلح بصفة خاصة فى تكبير او تصغير الخطوط المتعرجة مثل المجارى المانية او خطوط السواحل او الطرق والسكك المحديدية و نفرض آنه يراد تكبير خريطة بنسبة الديام العملية على النحو التالى:


ا - نقيس طول أضلاع الخريطة الأصلية: وبنسبة التكبير المطلوبة تحسب ما يقابل هذه الاضلاع من ابعاد على اللوحة الجديدة ، ثم يرسم اطار هذه الخريطة بدقة عالية على ورقة كلك أو شفاف .

٢ ـ يوضع احد اركان الخريطة البحديدة فوق الركن المناظر له على الخريطة الاصلية ، بحيث تنطبق الاضلاع المجاورة لهذا الركن فى الخريطة الاصلية على الاضلاع المناظرة لها على الخريطة الجديدة · تثبت الخريطتان جيدا معا على لوحة الرسم · وبذلك نكون قد وجهنا الخريطتين توجيها صحيحا ، وتعتبر نقطة الركن فى هذه الحالة نقطة الاشعاع ·

" ـ يقاس بعد كل ظاهرة أو النقط التى تنتبى عندها الظاهرات أو التى يتغير عندها اتجاه الخطوط سواء كانت مجارى نهرية أو خطوط كنتور أو طرقا أو سككا حديدية أو ترعا ، يقاس بعد هذه النقط من الركن المشترك على الخريطة الاصلية ، ثم يمد خط على امتداد الخيط الواصل من هذا الزكن الى هذه النقط ويقاس عليه نفس الطول مضروبا في نسبة التكبير ، فاذا كانت المسافة بين الركن والنقطة على الخريطة الاصلية ٣ر٤ سم يكون موقع النقطة على الخريطة الجديدة ابتداء من الزكن على مسافة ٢ر١٧سم،

٤ - توصل النقط الجديدة بعضها ببعض فتنتج لنا الخريطة بمقياسها الجديد المطلوب (شكل ١٦٢) .

أما فى حالة التصغير فيتم العمل بنفس الطريقة • ولمعرفة طول الشعاع على الخريطة الاصلية على نسبة التصغير •





شکل رقم (۱۹۲)

ثانيا: الطريقة الميكانيكية

يستخدم فى هذه الطريقة جهاز يسمى البانتوجراف (شكل ١٦٣)، وهو عبارة عن جهاز يمكن به تكبير وتصغير الخرائط بعملية بسيطة ، وذلك فى حدود النسب التى يسمح بها ، وهو يعطى نتائج سريعة وكافية من حيث الدقة وخاصة فى المسلحات الصغيرة ، ويفضل عند تكبير مساحة كبيرة أن تقسم الى أجزاء يكبر كل منها على حدة ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





يتركب الجهاز من هيكل مكون من اذرع معدنية ، يتصل بعضه ببعض بواسطة مسامير سهلة الحركة بحيث تكون ، ضلاعه وفي اى وضع من اوضاعه متوازى اضلاع (ا ب ج د) ، ويوجد على امتداد الضلع (ا د) النقطة (ه) وهي عبارة عن ثقل يتحرك على هذا الضلع ، وعلى الذراع (د ج) توجد النقطة (و) وهي عبارة عن راسم ينتهي بسن ابرة او بقام رصاص ، وعلى امتداد (ا ب) توجد النقطة (ل) وهي ايصا تنتهي براسم به قلم رصاص او سن ابرة ، ويمكن تثبيت احدى النقط الثلاث (ل) وتغيير وضع التخرين (ه ، و) ، أما باقي النقط فيرتكز عليها الجهاز ويتوازن ، والساقان (د ه) ، (د ج) مدرجان بتقاسيم تعطى نسبا خاصة للتكبير والساقان (د ه) ، (د ج) مدرجان بتقاسيم تعطى نسبا خاصة للتكبير أو التصغير بحيث اذا ثبت كل من (ه) ، (و) على سبة معينة من التقاسيم فان النقط الثلاث (ه) ، (و) ، (ل) تكون على استقامة واحدة وتقع على ثلاثة من أضلاع متوازى الاضلاع أو امتدادها وبننج عن ذلك تشابه المثلثين

وعندما يتحرك الراسم (ل) - به ابرة - على حدود شكل ما مع تثبيت الثقل (ه) فى وضع مناسب على الذراع (أ د) بحيث تكون بمثابة مركز يدور حوله الجهاز ، فان الراسم (و) يحدد شكلا مشابها للاول وبتغيير مواضع النقط الثلاث بتحريكها على الاضلاع مع ملاحظة أن تكون كلها على استقامة واحدة يمكن تحديد نسبة خاصة بين الشكلين المتشابهين سواء أكانت تصغيرا أو تكبيرا .

ولذلك يستعمل هذا الجهاز للتكبير والتصغير تبعا لنسب معينة على الذراعين ده، دح فاذا ترك الراسم على الشكل الاصلى في النقطة (و) فان القلم الرصاص الموجود في (ل) يعين صورة مكبرة للشكل الاصلى وبوضع القلم في (و) وتمرير سن الابرة (ل) على شكل ما فان القلم (و) يرسم صورة مصغرة للشكل •

والعيب الرئيس للبانتوجراف هو الاحتكاك الذى يحدث لمفاصل الجهاز

عند تحريكه مما يجعل تتبع تفاصيل الخريطة بسن الابرة امرا يلزمه حذرا بالغا خاصة في عملية التكبير • لذلك فان البانتوجراف اصلح للتصغير منه للتكبير لأن اى خطا في تحريك سن الابرة على تفاصيل الخريطة الاصلية يترتب عليه في حالة التكبير مضاعفة هذا الخطا بنفس نسبة التكبير التي يتم بها نقل الخريطة •

ثالثا: الطرق الفوتوغرافية

تستعمل أجهزة البرجيكتور والعارضات الراسية والفانوس السحرى فى تكبير الخرائط،وذلك برسم الخريطة المطلوب تكبيرها على ورق البلاستيك الخاص بالعارض الراسى،أو وضع الخريطة الأصلية مباشرة داخل الفانوس السحرى وبواسطة مرآة ومنشور داخل هذه الاجهزة يتم استقبال الصورة المنعكسة على لوح من الورق مرسوم عليه اطار تتناسب ابعاده مع نسبة التكبير ويجسرى تحريك الجهاز الى الامام أو الى الخلف حتى ينحصر الصورة المنعكسة داخل الاطار المرسوم كاملة ويرسم بقلم رصاص على الظلال المنعكسة لرسم التفاصيل والخطوط وبذلك يتم الحصول على الخريطة بمقياس الرسم المطلوب والخطوط والخليطة بمقياس الرسم المطلوب والخطوط والمناس الرسم المطلوب والخطوط والمناس الرسم المطلوب والخريطة المقياس الرسم المطلوب والخريطة بمقياس الرسم المطلوب والمناس الرسم المطلوب والمناس الرسم المطلوب والمناس الرسم المطلوب والمناسوم كاملة والمناس الرسم المطلوب والمناس المسلم المناس المسلم المناس المسلم المطلوب والمناس المسلم المسلم المناس المسلم المناس المسلم الم

أما فى حالة التصغير ، فيتم تصوير الخريطة فوتوغرافيا والحصول على شريحة ايجابية ، وبوضع هذه الشريحة داخل جهاز البروجيكتور أو داخل نظام الميكروفيلم وعكسها على لوحة من الورق المرسوم عليها اطار المخريطة الجديدة بمقياس الرسم المطلوب نحصل على الخريطة الجديدة ونظام الميكروفيلم الحديث يستطيع تصوير خرائط تصل أبعادها ١٢٠ × ١٢٠ سم وعكسها بأى نسبة تكبير أو تصغير ٠

والطرق الفوتوغرافية هى اكثر الطرق شيوعا واستخداما فى التصغير عنها فى التكبير ، ذلك أن تصغير الخريطة يخقى ما بها من رتوش وما بخطوطها من عيوب ، وقد جرت العادة فى رسم خرائط مصالح المساحة وخرائط الاطالس أن ترسم بمقياس يعادل أربعة أمثال مقياس الرسم المطلوب ، ثم يتم تصغيرها بالطرق الفوتوغرافية ، فتظهر الخرائط فى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المنهاية من الدقة والنظافة لمدرجة أن الناظر اليها لا يصدق أنها رسمت في أول الأمر بيد رسام •

وينبغى عند استعمال الطرق الفوتوغرافية فى التصغير او التكبير ملاحظة ان المقياس الخطى والمقياس الشبكى يتم تكبيرهما او تصغيرهما بنفس النسبة • اما المقاييس الحسابية او الكتابية فانها تظل محتفظة بنفس نسبة الخريطة الاصلية، وإذلك حجب مراعاة تعديله بعد التصغير او التكبير •

الفصل لثالث عشر

الاتجاهات على الخرائط وتوجيه الخرائط

عند انشاء الخرائط يجب وضع وايضاح الاتجاهات عليها حتى يمكن توجيه الخريطة اى وضعها فى وضع افقى بحيث تتفق اتجاهات الظاهرات المرسومة عليها مع اتجاهات نظائرها على الطبيعة وهذه الاتجاهات هى :

۱ ـ اتجاه الشمال الحقيقى او الجغرافى: وهو الخط الواصل بين
 اى نقطة والقطب الجغرافى الشمالى •

٢ ــ اتجاه الشمال المغناطيس : وهو الخط الواصل بين أى نقطـة
 والقطب الشمالي المغناطيسي للكرة الارضية .


٣ ـ اتجاه الشمال الاحداثى: ويسمى احيانا بالشمال التسامتى: وهو عبارة عن محور الشمال الذى يوازى خط الطول الاوسط فى أى نظام احداثى فى الخرائط الطبوغرافية .

ويعين اتجاه الشمال المغناطيسى بواسطة البوصلة التى تشير ابرتها الى القطب المغناطيسى للارض بشرط عدم وجود معادن أو تيار كهربائى بؤثر عليها •

اما اتجاه الشمال الجغرافي فيعين بواسطة الشمس نهارا أو بالنجم القطبى ليلا • والطرق التي تتبع في تحديد اتجاه الشمال الجغرافي نهارا هي:

١ ـ طريقة الساعة: توضع ساعة اليد العادية فى وضع أفقى، وتوجه بحيث يشير عقرب الساعات الى الشمس • يكون الخط الوهمى الواصل بين مركز الساعة ومنتصف القوس المنحصر بين رقم ١٢ ، ٢ ، وعقرب الساعات

هو الخط الذى يشير الى الجنوب ، وبالطبع امتداده فى الجهة العكسية يشير الى الشمال ، هذا فى نصف الكرة الشمالى ، أما فى نصف الكرة الجنوبى ، فتوجه الساعة بحيث يشير رقم ١٢ الى الشمس ومنصف الزاوية المحصورة بينه وبين عقرب الساعات يشير الى الشمال والاتجاه العكسى يشير الى الجنوب (شكل ١٦٤) .




شکل رقم (۱۹٤)

7 - طريقة ظل العصا: تثبت عصا بشكل مائل ، ويربط في راسها خيطا ينتهى بثقل ، فيبدو الخيط مدلى من العصا بصورة عمودية عند سطح الارض تماما ، ترسم دائرة على الارض بنصف قطر يساوى طول ظل العصا ، وتتم هذه العملية قبل الزوال ، يراقب هذا الظل الذى ياخذ في القصر بالتدريج كلما اقترب وقت الزوال ثم يطول مرة أخرى بعد هذا الوقت حتى يصل الى طول يعادل طوله عندما رسمت الدائرة ، أى عندما يلامس الظل في نهايته هذه الدائرة ، تعين نقطة التقاء الظل بالدائرة كما عينت مثيلتها قبل الزوال وينصف القوس بين النقطتين ، ويرسم من نقطة التنصيف خطا يصلها بنقطة التقاء ثقل الخيط بسطح الارض فيكون هو الشمال الحقيقى ، (شكل ١٦٥) ،

٣ - طريقة أعمدة التلغراف والتليفون: يمكن الاستعاضة عن العصا
 بمراقبة ظل أى قائم عمودى مثل: عمود تلغراف وتليفون أو نخلة أو برج
 كهرباء وذلك قبل وبعد منتصف النهار • وبطبيعة الحال سوف يكون الظل

verted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل رقم (۱۲۵)


طويلا فى النصف الأول من النهار ويأخذ فى القصر حتى منتصف النهار ثم يأخذ فى الطول من جديد وفى الوقت الذى يصل فيه الى نفس الطول الأول يمكن رسم قوس بين خط الظل اولا وخط الظل ثانيا ثم تنصف الزاوية المحصورة بينها بخط يكون هو الشمال (شكل ١٦٦) .

3 - طريقة المزولة: وهى تعرف باسم الساعة الشمسية ذلك لانها تتركب من قرص خشبى مقسم الى درجات تشبه درجات الساعة وبمركز هذا القرص يوجد مؤشر ماثل بزاوية تساوى درجة عرض المكان الراصد فاذا أريد معرفة اتجاه الشمال الجغرافى يحرك مؤشر القرص نحو رقم توقيت الساعة ، وبذا يشير ظل المؤشر فى الساعة فى هذا الوضع الى اتجاه الشمال الحقيقى فى نصف المكرة الشمالى .

ويحدد الشمال الجغرافي ليلا بواسطة النجم القطبي ، وهل نجم متوسط اللمعان يقع فوق القطب الشمالي ، وهو آخر نجم في ذيل مجموعة

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الدب الأصغر • ويدور هذا النجم حول نقطة وهمية وسط السماء مسامتة لنقطة القطب الشمالي مرة كل يوم نجمى ، واليوم النجمي يعادل أربع وعشرون ساعة الا أربعة دقائق وهذا النجم يميل عن نقطة القطب الشمالي المعترافي بمقدار ألم درجة • ويكون الخط الواصل بين الراصد وهذا النجم هو اتجاه الشمال المجغرافي •



ويستدل على هذا النجم بمجموعة نجمية أخرى لامعة وواضحة ومميزة هي مجموعة الدب الأكبر وهي عبارة عن سبع نجوم تأخذ شكل المغرفة، والنجمان اللذان يحددان الضلع الخارجي منها يسميان المشيران لأنهما يشيران الى النجم القطبي و فلو مددنا خطا بينهما على استقامته لمسافة تعادل خمسة أمثال المسافة بين هذين النجمين لوقع بصرنا على النجم المطلوب و

وهناك على الجانب الآخر من النجم القطبى مجموعة نجوم أخسرى

على شكل حرف W الافرنجى تعرف باسم مجموعة كاسيوبيا وتتكون هذه المجموعة من خمسة نجوم تحصر بينهما زاويتين احداهما اكبر من الاخرى . فان خط المنصف يشير الى النجم القطبى .

ومن أهم معيزات النجم القطبى أنه أذا أتجهنا اليه يمكن معرفة الاتجاهات الاصلية فورا ، أذ يكون الشمال أمامنا والجنوب خلفنا والشرق الى يميننا والغرب إلى يسارنا .

الا أنه يمُكن معرفة اتجاه الشمال الجغرافي بمساعدة البوصلة ومعرفة درجة الاختلاف المغناطيسي وبطرح هذه الدرجة أو جمعها يمكن الاستدلال على الشمال الجغرافي •

العلاقة بين الشمال الجغرافي والشمال الاحداثي:

تظهر خطوط اتجاه الشمال الجغرافى على الخرائط على هيئة اقواس تقترب الى حد كبير من الخطوط المستقيمة • ذلك لأنها عبارة عن خطوط زوال • ويظهر خط الزوال الاوسط ـ لأى منطقة مبينة على الخريطة على شكل خط مستقيم ، بينما تظهر خطوط الزوال على جانبيه على شكل اقواس تتجه ناحيته • وعند الاستعلضة عن تلك الخطوط المنحنية بخطوط مستقيمة موازية لخط الزوال الاوسط ، فان تلك الخطوط المتوازية تسمى بالشماليات الاحداثية أو التسامتية • ويتضح من ذلك أن هناك فروقا زاوية بين خطوط الشمال الاحداثي وخط الشمال الجغرافي الذي يمثله خط الزوال الاوسط • وتعرف تلك الفروق بزاوية الاختلاف الاحداثي أو زاوية النقارب • وتزداد الفروق بالبعد عن خط الشمال الجغرافي شرقا أو غربا • التقارب • وتزداد الفروق بالبعد عن خط الشمال الجغرافي شرقا أو غربا • التقارب • وتزداد الفروق بالبعد عن خط الشمال الجغرافي شرقا أو غربا •

وينبغى الا تزيد زاوية التقارب على الخريطة عن درجة واحدة ، والا اصبحت الاتجاهات المقاسة من خطوط الشمال الاحداثى غير دقيقة ويمكن حساب مقدار تلك الزاوية بالمعادلة الآتية :

$$\dot{\alpha}$$
 $\dot{\alpha}$ $\dot{\alpha}$ $\dot{\alpha}$ $\dot{\alpha}$ $\dot{\alpha}$ $\dot{\alpha}$ $\dot{\alpha}$

ت = زاوية التقارب ٠

φ = درجة عرض المكان

 $\lambda = c$ درجة طول المكان

λ = درجة طول خط الزوال الاوسط

فاذا كان درجة طول خط الزوال الاوسط فى خريطة ما ٣٠ شرقا ، والاحداثى الجغرافى لمكان ما على تلك الخريطة = ٣٠ شمالا ، ٣١ شرقا، فان زاوية التقارب عند هذا المكان =

= ٥ر٠ × ١ = ٥ر٠ اي ٣٠ دقيقة (شرقا)

واذا كان الاحداثى المجغرافى لموقع ما على نفس الخريطة هو ٣٠٠ شمالا ، ٢٨٠ شرقا فان :


= ٥ر٠ × - ٢ = - ١ (غربا)

واذا كانت درجة التقارب شرقا ، اى خط احداثى المكان يقع الى الشرق من اتجاه الشمال الجغرافى ، فان الانحرافات الاحداثية المقاسة على الخريطة من ذلك المكان يجب تصحيحها حتى تصبح انحرافات جغرافية وذلك باضافة قيمة زاوية التقارب للانحرافات الاحداثية للنقط الواقعة الى الشرق من خط احداثى المكان ، وطرحها للنقط الواقعة الى الغرب منه والعكس صحيح اذا كانت زاوية التقارب غربا ، أى أن خط احداثى المكان يقع الى الغرب فى اتجاه الشمال الجغرافى ، فتطرح قيمة زاوية التقارب عند التصحيح من الانحرافات الاحداثية للمواقع التى تقع الى الشرق من خط الاحداثى المار بالمكان ، وتضاف لانحرافات المواقع الى المواقعة الى الغرب منه ،

توحيه الخريطة:

يقصد بتوجيه الخريطة وضعها بحيث تنطبق الظاهرات الموجودة على الطبيعة في اتجاهاتها على مثيلتها على الخريطة والتي صغرت بمقياس رسم مناسب وفي هذه الحالة يلاحظ أن شمال الخريطة ينطبق على نظيره في الطبيعة •


واذا عسرف ان الخريطة هي اداة الجغرافي ووسيلته في عمسله منها يتعرف على الظواهر المختلفة وعليها يوقع ما يراه من ظواهر غير مسجلة عليها ، ففي كلتا الحالتين التعرف او التوقيع يلزم اولا ان يعرف موقعه ويحدد مكانه على كل من الطبيعة والخريطة ، ثم يوجه الخريطة توجيها سليما ، وعندئذ يستطيع ان يؤدي عمله على اكمل وجه ، ويحتاج الجغرافي لانجاز هذا العمل الى مبطرة وبعض الدبابيس ولوحة خشبية صغيرة وورقة شفاف وقلم رصاص ، وان امكن بوصلة ، ولتحديد المكان على الخريطة ينبغي ان يتجول في المنطقة ويلاحظ معالمها الرئيسية من طرق ومجاري ينبغي ان يتجول في المنطقة ويلاحظ معالمها الرئيسية من المرق ومجاري مائية وتلال وأحواض زراعية وخطوط تلغراف وتليفون وأبراج كهرباء ، ويتحقق من أن كل هذه المعالم التي شاهدها مسجلة فعلا على الخريطة او على الآقل عدة ظاهرات منها ، ويفضل في هذه الحالة الوقوف فوق مرتفع على الآقل عدة ظاهرات على نظائرها على الطبيعة بدلالة تقاطع الطرق يتطابق ما عليها من ظاهرات على نظائرها على الخريطة ، ويريد توجيهها أو بظاهرة ثابتة كبرج مثلا وطريق أو موازاة خط اعمدة تليفون وتلغراف (شكل ١٦٧) ، واذا كان في موقع معلوم على الخريطة ، ويريد توجيهها (شكل ١٦٧) ، واذا كان في موقع معلوم على الخريطة ، ويريد توجيهها



شکل رقم (۱۹۷)

توجيها سليما ، فيجب البحث عن ظاهرة ثابتة ، ثم يضع الخريطة فوق لوحة خشبية مستوية ويغرس دبوس في النقطة المعلومة على الخريطة والتي nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

يقف فوقها ، ويضع حافة المسطرة بحيث تمس هذا الدبوس وتمر بالظاهرة الثابتة الموجودة على الخريطة والتي يراها امامه على الطبيعة ، ثم يحرك الخريطة كلها فوق اللوحة الخشبية وبطبيعة الحال سوف تتحارك في مستوى افقى دائرى مركزه الدبوس حتى يرى حافة المسطرة تشير الى موقع الظاهرة على الطبيعة وبذلك تكون الخريطة قد وجهت توجيها سليما ، ويمكن تثبيت دبوسين تثبيتا عموديا على الخريطة احدهما في النقطة المعلومة التي يقف فوقها والآخر في موقع الظاهرة الثابتة الموجودة على الخريطة والتي يراها أمامه في الطبيعة ، وعندئذ تحرك اللوحة الخشبية كلها بالخريطة المثبتة فوقها حتى يمر خط النظر الذي يحدده الدبوسان بالظاهرة الثابتة ، فتكون الخريطة موجهة توجيها سليما (شكل ١٦٨) ،




شکل رقم (۱٦۸)

تحديد المواقع على الخريطة: اذا كان موقع الراصد غير معروف على الخريطة ويراد تحديده، فبعد توجيه الخريطة توجيها صحيحا على النحو المتقدم ـ يحسن تثبيتها على لوحة خشبية مستوية ـ يتم التعرف على ظاهرتين ثابتتين على الطبيعة وموقعهما على الخريطة، ويفضل اختيار هاتين الظاهرتين على مسافتين مناسبتين و وواسطة مسطرة يرسم خطاعلى الخريطة يسير في اتجاه الظاهرة الأولى وما تمثله على الخريطة، وكذلك بالنسبة للظاهرة الشانية و ومد الخطين على استقامتهما الى الخلف، يتقاطعا في نقطة تكون هي الموقع الذي يقف فوقه تماما الراصد،

ويمكن تحديد المكان بصورة اكثر دقة وذلك بالبحث عن ثلاث ظاهرات على الطبيعة وموجودة على الخريطة · يرسم على ورقة شفاف أشبعة من


واذا عسرف ان الخريطة هي اداة الجغرافي ووسيلته في عمله منها يتعرف على الظواهر المختلفة وعليها يوقع ما يراه من ظواهر غير مسجلة عليها ، ففي كلتا الحالتين التعرف او التوقيع يلزم اولا ان يعرف موقعه ويحدد مكانه على كل من الطبيعة والخريطة ، ثم يوجه الخريطة توجيها سليما ، وعندئذ يستطيع ان يؤدي عمله على أكمل وجه ، ويحتاج الجغرافي لانجاز هذا العمل الى مبطرة وبعض الدبابيس ولوحة خشبية صغيرة وورقة شفاف وقلم رصاص ، وان أمكن بوصلة ، ولتحديد المكان على الخريطة ينبغي أن يتجول في المنطقة ويلاحظ معالمها الرئيسية من طرق ومجاري مائية وتلال وأحواض زراعية وخطوط تلغراف وتليفون وأبراج كهرباء ، وبتحقق من أن كل هذه المعالم التي شاهدها مسجلة فعلا على الخريطة أو وبتحقق من أن كل هذه المعالم التي شاهدها مسجلة فعلا على الخريطة أو على الأقل عدة ظاهرات منها ، ويفضل في هذه الحالة الوقوف فوق مرتفع لطابقة الطبيعة على الخريطة ، ويتم توجيه الخريطة بتحريكها حتى يتطابق ما عليها من ظاهرات على نظائرها على الطبيعة بدلالة تقاطع الطرق أو بظاهرة ثابتة كبرج مثلا وطريق أو موازاة خط أعمدة تليفون وتلغراف (شكل ١٦٧) ، وإذا كان في موقع معلوم على الخريطة ، ويريد توجيهها (شكل ١٦٧) ، وإذا كان في موقع معلوم على الخريطة ، ويريد توجيهها



شکل رقم (۱۹۷)

توجيها سليما ، فيجب البحث عن ظاهرة ثابتة ، ثم يضع الخريطة فوق لوحة خشبية مستوية ويغرس دبوس في النقطة المعلومة على الخريطة والتي onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يقف فوقها ، ويضع حافة المسطرة بحيث تمس هذا الدبوس وتمر بالظاهرة الثابتة الموجودة على الخريطة والتي يراها امامه على الطبيعة ، ثم يحرك الخريطة كلها فوق اللوحة الخشبية وبطبيعة الحال سوف تتحارك في مستوى افقى دائرى مركزه الدبوس حتى يرى حافة المسطرة تشير الى موقع الظاهرة على الطبيعة وبذلك تكون الخريطة قد وجهت توجيها سليما ، ويمكن تثبيت دبوسين تثبيتا عموديا على الخريطة احدهما في النقطة المعلومة التي يقف فوقها والآخر في موقع الظاهرة الثابتة الموجودة على الخريطة والتي يراها أمامه في الطبيعة ، وعندئذ تحرك اللوحة الخشبية كلها بالخريطة المثبتة فوقها حتى يمر خط النظر الذي يحدده الدبوسان بالظاهرة الثابتة ، فتكون الخريطة موجهة توجيها سليما (شكل ١٦٨) ،




شکل رقم (۱۲۸)

تحديد المواقع على الخريطة: اذا كان موقع الراصد غير معروف على النحو الخريطة ويراد تحديده ، فبعد توجيه الخريطة توجيها صحيحا على النحو المتقدم ـ يحسن تثبيتها على لوحة خشبية مستوية ـ يتم التعرف على ظاهرتين ثابتتين على الطبيعة وموقعهما على الخريطة ، ويفضل اختيار هاتين الظاهرتين على مسافتين مناسبتين • وبواسطة مسطرة يرسم خطاعلى الخريطة يسير في اتجاه الظاهرة الأولى وما تمثله على الخريطة ، وكذلك بالنسبة للظاهرة الثانية • وبمد الخطين على استقامتهما الى الخلف ، يتقاطعا في نقطة تكون هي الموقع الذي يقف فوقه تماما الراصد •

ويمكن تحديد المكان بصورة أكثر دقة وذلك بالبحث عن ثلاث ظاهرات على الطبيعة وموجودة على الخريطة • يرسم على ورقة شفاف أشعة من


واذا عسرف ان الخريطة هي اداة الجغرافي ووسيلته في عمله منها يتعرف على الظواهر المختلفة وعليها يوقع ما يراه من ظواهر غير مسجلة عليها ، ففي كلتا الحالتين التعرف او التوقيع يلزم اولا أن يعرف موقعه ويحدد مكانه على كل من الطبيعة والخريطة ، ثم يوجه الخريطة توجيها سليما ، وعندئذ يستطيع أن يؤدي عمله على اكمل وجه ، ويحتاج الجغرافي لانجاز هذا العمل الى مسطرة وبعض الدبابيس ولوحة خشبية صغيرة وورقة شفاف وقلم رصاص ، وأن أمكن بوصلة ، ولتحديد المكان على الخريطة ينبغي أن يتجول في المنطقة ويلاحظ معالمها الرئيسية من طرق ومجاري مائية وتلال وأحواض زراعية وخطوط تلغراف وتليفون وأبراج كهرباء ، ويتحقق من أن كل هذه المعالم التي شاهدها مسجلة فعلا على الخريطة أو ويتحقق من أن كل هذه المعالم التي شاهدها مسجلة فعلا على الخريطة أو على الأقل عدة ظاهرات منها ، ويفضل في هذه الحالة الوقوف فوق مرتفع على الأقل عدة ظاهرات على نظائرها على الطبيعة بدلالة تقاطع الطرق يتطابق ما عليها من ظاهرات على نظائرها على الخريطة ، ويريد توجيهها أو بظاهرة ثابتة كبرج مثلا وطريق أو موازاة خط أعمدة تليفون وتلغراف (شكل ١٦٧) ، وإذا كان في موقع معلوم على الخريطة ، ويريد توجيهها (شكل ١٦٧) ، وإذا كان في موقع معلوم على الخريطة ، ويريد توجيهها



توجيها سليما ، فيجب البحث عن ظاهرة ثابتة ، ثم يضع الخريطة فوق لوحة خشبية مستوية ويغرس دبوس في النقطة المعلومة على الخريطة والتي

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

يقف فوقها ، ويضع حافة المسطرة بحيث تمس هذا الدبوس وتمر بالظاهرة الثابتة الموجودة على الخريطة والتي يراها امامه على الطبيعة ، ثم يحرك الخريطة كلها فوق اللوحة الخشبية وبطبيعة الحال سوف تتحارك في مستوى افقى دائرى مركزه الدبوس حتى يرى حافة المسطرة تشير الى موقع الظاهرة على الطبيعة وبذلك تكون الخريطة قد وجهت توجيها سليما ، ويمكن تثبيت دبوسين تثبيتا عموديا على الخريطة احدهما في النقطة المعلومة التي يقف فوقها والآخر في موقع الظاهرة الثابتة الموجودة على الخريطة والتي يراها أمامه في الطبيعة ، وعندئذ تحرك اللوحة الخشبية المغامريطة المثبتة فوقها حتى يمر خط النظر الذي يحدده الدبوسان بالظاهرة الثابتة ، فتكون الخريطة موجهة توجيها سليما (شكل ١٦٨) ،



شکل رقم (۱۳۸)

تحديد المواقع على الخريطة: اذا كان موقع الراصد غير معروف على الخريطة ويراد تحديده ، فبعد توجيه الخريطة توجيها صحيحا على النحو المتقدم ـ يحسن تثبيتها على لوحة خشبية مستوية ـ يتم التعرف على ظاهرتين ثابتتين على الطبيعة وموقعهما على الخريطة ، ويفضل اختيار هاتين الظاهرتين على مسافتين مناسبتين ، وبواسطة مسطرة يرسم خطاعلى الخريطة يسير في اتجاه الظاهرة الأولى وما تمثله على الخريطة ، وكذلك بالنسبة للظاهرة الثانية ، وبعد الخطيين على استقامتهما الى الخلف ، يتقاطعا في نقطة تكون هي الموقع الذي يقف فوقه تماما الراصد،

ويمكن تحديد المكان بصورة اكثر دقة وذلك بالبحث عن ثلاث ظاهرات على الطبيعة وموجودة على الخريطة · يرسم على ورقة شفاف أشعة من

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مكنن الراصد الى النقط الثلاث بواسطة الاليداد: شعاع الى الظاهرة الاولى وشعاع الى الثانية والاخيرة الى الشالثة · توضع ورقة الشفاف بالاشعة المرسومة عليها فوق الخريطة بحيث يمر كل شعاع بالظاهرة الخاصة به ، فتكون نقطة تلاقى الاشعة هى نقطة المكان (شكل ١٦٨) ·



الفصل الرابع عيتير

نظام الاحداثيات على الخرائط

اذا اريد تحديد موقع نقطة ما على صفحة من الورق ، أو خريطة ، فكل ما نستطيع قوله هو أن هذه النقطة تقع بالقرب من الزاوية العليا اليمنى أو في المنتصف أو في أسفل الخريطة الى اليسار قليلا • وهذه الاجابة ليست دقيقة ولا علمية • ولكن اذا قسمنا الصفحة أو الخريطة الى مربعات صغيرة ، أمكن معرفة موقع المنقطة بدقة وذلك بأن نعد المربعات واجزائها التي بينها وبين حافتين متجاورتين • وجرت العادة على أن تكون هاتان الحافتان هما اليسرى والسفلى • وعلى ذلك نستطيع أن نقول أن هذه النقطة تقع على بعد ٣ر٤ سم من حافتها اليسرى ، ٨ر٣ سم من حافتها السفلى ، والحافة اليسرى هي المحور الراسي (محور الصادات) والحسافة السفلي هي المحور الافقى (محور السينات) • أي أن بعد النقط قد تحدد بالنسبة للمحورين ص ، س ، وواضح أن صفر التدريج لمكلا المحورين هو نقطة التقائهما أى الركن الجنوبي الغربي للورقة أو الخريطة ، وخطوط التقسيم التي قسمنا على أساسها الورقة أو الخريطة الى مربعات معلومة الطول او اى مسافات تسمى خطوط الاحسداثيات ، وخطوط الاحداثيات الموازية للمحور الصادى والتى تقسم المحسور السينى الى مسافات تسمى بخطوط الاحداثيات الافقية أو الشرقية • وخطوط الاحداثيات الموازية للمحور السينى والتى تقسم المحور الصادى الى مسافات تسمى بخطوط الاحداثيات الرأسية أو الشمالية • وبذا فان احداثي أي نقطة هو عبارة عن بعدها من نقطة الصفر في الاتجاهين الشمالي والشرقي •

وتتبع كثير من الدول هذا النظام الاحداثى عند تحديد أو توقيع النقط والمواقع ، فتختار نقطة في الجنوب الغربي من الدولة ، تبدأ من عندها

هذا النظام الاحداثي و وسمى هذه النقطة نقطة الاصل ، يبدا منها خط احداثي راسي و آخر أفقى تنحصر الدولة بينهما ويستطيع الدارسون والباحثون وذوى الاختصاصات الاخرى المهتمين بتحديد المواقع من تحديد النقط المختلفة و وسمى شبكة الخطوط الراسية (الشرقية) والافقية (الشمالية) بنظام الاحداثيات ، ولكل دولة نقطة أصل ونظام احداثيات معين و فمثلا نقطة الاصل في النظام المصرى هي جبل عوينات ، ونقطة الاصل في النظام الانجليزي هي نقطة الـ Land's end في النظام الغربس مع ونقطة الاصل في النظام الغربس هي نقطة تقاطع خططول باريس مع دائرة الاستواء ، وهناك دول أخرى تتخذ نقطة الاصل في الشمال الغربي مثل سويسرا ، فنقطة الاصل تبعد عن بيرن بمقدار ٢٠٠كم احداثي غربا، الدحداثين الافقى والرأسي والمحداثين الافقى والرأسي والمحداثين الافقى والرأسي والمحداثين الافقى والرأسي و

نظام الاحداثيات في الخرائط الطبوغرافية المصرية

اولا ـ الخرائط الطبوغرافية مقياس ١: ١٠٠٠٠٠:

تصدر مصر خرائط طبوغرافية مقياس ١ : ١٠٠٠٠٠ على شكل لوحات كل لوحة منها تمثل منطقة أبعادها ٤٠ × ٢٠كم ، تمتد من الجنوب الى الشمال مسافة ٤٠ كم ، ومن الغرب الى الشرق مسافة ٢٠ كم ، أى أن أبعاد اللوحة ٤٠ × ٢٠ سم ، وتنسب كل لوحة من هذه اللوحات الى نقطة تقع على السفوح الشمالية الشرقية من جبل عوينات عند التقاء الحدود الغربية مع الحدود الجنوبية في جنوب غرب مصر ، وتسمى هذه النقطة نقطة مع الحدود الجنوبية في جنوب غرب مصر ، وتسمى هذه النقطة نقطة الاصل ، ويبدأ ترتيب اللوحات منها شمالا وشرقا ، ويذكر احداثي كل لوحة (وهو بعد ركنها الجنوبي الغربي عن نقطة الاصل في الاتجاهين الشمالي والشرقي) مقدرا بعشرات الكيلومترات ، ويكتب هذا الاحداثي على شكل والشرقي مقدرا بعشرات الكيلومترات ، ويكتب هذا الاحداثي على شمليات كسر اعتيادي بسطه الاحداثي الشمالي ومقامه الاحداثي الشرقي شماليات

واللوحة الاولى احداثيها صفر لأن ركنها الجنوبي الغربي ينطبق

تماما على نقطة ، واحداثيات اللوحة التالية لها شمالا مفر كن الركن الجنوبي الغربي لها يبتعد شمالا عن نقطة الاصل بمقدار ٤٠ كم (امتداد اللوحة السابقة) • وهذا الرقم يذكر بعشرات الكيلومترات ، وعلى هذا فاحداثيها الشمالي = ٤ ٠ اما الاحداثي الشرقي لها فمازال منطبقا على امتداد نقطة الاصل ، بمعنى انه يبعد عنها بمقدار صفر شرقا ، وهكذا تستمر احداثيات اللوحة التالية شمالا ، كل احداثي شمالي منها يزيد عن سابقه بمقدار ٤٠كم • اما الاحداثي الشرقي فيظل باستمرار = صفرا • فاذا انتقلنا من اللوحة الأولى صفر الى اللوحة التالية لها شرقا لاحظنا أن رقم اللوحة هو صفر ذلك لأن الركن الجنوبي الغربي لهذه اللوحة مازال منطبقا على الاحداثي الشمالي لنقطة الاصل ، ولذلك فهو = صفر . اما الاحداثي الشرقي للوحة فانه يبتعد عنها بمقدار ٦٠ كم • وبما أن الاحداثيات تذكر بعشرات الكيلومترات لذا فانه = ٦ ، وهبكذا يصير احداثى اللوحة هو صعر وتستمر احداثيات اللوحات التالية شرقا كل احداثي شمالي منها = صفر أما الاحداثي الشرقي فيزيد عن سابقة بمقدار ٦٠ كم • وهكذا في باقى اللوحات ، يذكر احداثيها وهو عبارة عن البعد عن نقطة الاصل شمالا وشرقا بعشرات الكيلومترات • وهذا يعنى أن الاحداثي الشمالي لأي لوحة يجب أن يقبل القسمة على ٤ (لانه مضاعفات رقم ٤) والاحداثي الشرقي يقبل القسمة على ٦ (لانه مضاعفات رقم ٦) ٠

وتقسم اللوحة الطبوغرافية الى اقسام متساوية على اطار الخريطة أو عبرها ، كل قسم يساوى ١٠كم من الجنوب الى الشمال ومن الغرب الى الشرق ١٠ك أن كل لوحة تضم ٢٤ مربعا عشر كيلو مترى ٠ وفي بعض الطبعات القديمة ، يقسم المربع العشر كيلو مترى الى كيلو مترات ، أى أن كل مربع يشمل ١٠٠ مربع كيلو مترى ، أى أن كل لوحة تضم ٢٤٠٠ مربع كيلو مترى ٠


ولتحديد موقع مكان معلوم احداثياته كاملة ، نبدأ بأن نحول هذا الاحداثى الكامل الى احداثى عشر كيلو مترى ، وهذا الرقم الجديد يبين

المربع العشر كيلو مترى في اللوحة • ثم نحول الاحداثي الشمالي الي رقم يقبل القسمة على ٤ والاحداثي الشرقي الى رقم يقبل القسمة على ٦ بشرط ان يكونا سابقين لاحداثي المربع العشر كيسلو مترى • ويمثل هذا الرقم الجديد احداثي اللوحة التي يقع فيها المكان • فمثلا اذا كان المكان س احداثیه الکامل = ۲۱۶٫۱ ، یکون احداثی المربع العشری کیلو متری هو ٧١ ، واحداثى اللوحة هو ١٨ ، بعد ذلك نستخرج اللوحة من الاطلس الطبوغرافي المعروف احداثيها الآن ، ونخدد عليها المربع العشر كيلو مترى أما برسم هذا المربع بالرصاص الخفيف على اللوحة أو قد يكون مرسوما أصلا كما هو الحال في بعض الطبعات القديمة كما ذكرنا ، ثم نحدد الاحداثى الكامل للموقع داخل هذا المربع وذلك بالنسبة للضعلين الغربي والجنوبي للمربع العشر كيلو مترى بالسم واجزائه • ففي المشال السابق بعد أن نحدد المربع ٧١٠ أى أو الله المتداء من الركن الجنوبي الغربي لهذا المربع ٢ر٤ سم على الضلع الغربي في اتجاه الشمال ونقيم عمودا من هذه النقطة الى داخل المربع ، ثم نقيس ١ر٣ سم على الضلع الجنوبي في اتجاه الشرق ثم نقيم عمودا الى داخل المربع ، ونقطة تقاطع العمودين هي موقع المكان س .

ولكى نحدد احداثى أى موقع أو ظاهرة معينة غير معروف احداثيها، ننسب موقعها داخل اللوحة الى المربع العشر كيلو مترى ثم الى احداثى اللوحة نفسها ، وبالتالى نحصل على الاحداثى الكامل لهذا الموقع كما هو مبين في الرسم (شكل ١٦٩) .

ويصدر أطلس مصر الطبوغـرافى مقياس ١ : ١٠٠ر فى جـزئين ملحق بهما مجلد يسمى فهرس المواقع والامكنة الواردة بالاطلس وفى هذا الفهرس مجموعة من الجداول تضم أسماء القـرى والنواحى والمـدن وبيننات عنها من حيث المركز التابعة له والمحافظة ، والاحداثى الكامل ثم الحداثى اللوحة ، وبهذا الشكل يمكن تحديد أى موقع .

nverted by	Tiff Combine -	(no stamps are applie	d by registered	version)



ثانيا _ الخرائط الطبوغرافية مقياس ١ : ٢٥٠٠٠٠ :

وهى عبارة عن مجموعة من اللوحات تصدر فى ٧ اجزاء ، ومسلحة كل لوحة ٤٠ × ١٠ سم ، أى تمثل ما مساحته ١٠ × ١٥ كم على الطبيعة ٠ كل لوحة من الجنوب الى الشرق ، وترتب الكم من الجنوب الى الشرق ، وترتب اللوحات من نفس نقطة الاصل وهى جبل عوينات ، وعلى هذا فيلاحظ أن الفرق فى احداثيات كل لوحة واللوحة السابقة لها ١٠ كم من الجنوب

الى الشمال ، 10 كم من الغرب الى الشرق ، ويكتب احداثى كل لوحة على أساس أن الشمال يذكر بعشرات الكيلومترات والشرقى بالكيلومترات الكاملة الى أقرب خمسة كيلو متر ، ومعنى هذا أن الاحداثى الشرقى يجب أن يقبل القسمة على 10 ، فاذا كان لدينا موقع س مشلا احداثيه الكامل الرحداثي اللوحة الخاصة به هو عند منا المحداثى اللوحة الخاصة به هو عند المحداثى اللوحة الخاصة به هو عند المحداثى اللوحة الخاصة به هو المحداثى اللوحة المحاصة به هو المحداثى اللوحة المحداثى المحد

وتقسم اللوحة الى مربعات خمس كيلو مترية ، وهى بذلك تحتوى على ٢ مربعات كاملة ، وفى الطبعات القديمة تقسم اللوحة الى مربعات كيا مترية طول ضلعها ٤ سم على الخريطة ، وذلك لتسهيل عملية أو توقيع الاماكن ،

ثالثًا - خرائط مقياس ١: ٠٠٠ ر ١٠٠ الطبعة الحديثة:

يقوم هذا الاطلس على النظام المليونى الحديث الذى اتفق عليه دوليا في أوائل هذا القرن ، وقد أصدرت مصر لوحات جغرافية بمقياس ا : ٠٠٠٠ر، ١٠٠٠ عرف بخريطة مصر المليونية وعددها سبع لوحات هي : الاسكندرية _ القاهرة ، الداخلة _ أسوان _ العوينات _ وادى حلفا _ مكة ، وتمثل كل لوحة منطقة أبعادها أربع درجات عرضية × ست درجات طولية ، ولا يستخدم عليها خطوط احداثية وانما يوضح بها خطوط الزوال ودوائر المعرض فقط ، وتعتبر اللوحات المليونية أساس لانتاج خرائط بمقاييس رسم مختلفة بدءا من ١ : ٠٠٠ر٥٠٠ الى ١ : ٢٥٠٠٠٠٠ مرورا به ان ٢٥٠٠٠٠٠ ، ١ : ١٠٠٠ر٥٠ ،

ويقوم نظام ترقيم اللوحات مقياس ١ : مليون على ما يأتى :

أ ـ يمثل خطو زوال ١٨٠ شرقا خط البداية للتقسيم في اتجاه الشرق،
 كما تمثل دائرة الاستواء خط الاساس للتقسيم شمالا وجنوبا واعطى لنصف
 الكرة الشمالي الحرف N وهي اختصار لكلمة North ولنصف الكرة الجنوبي
 الحرف وهي اختصار لكلمة South .

ب - قسم خط زوال ١٨٠ الى اقسام طولها ٤ عرضية من دائرة

الاستواء شمالا حتى عرض ٨٠ جنوبا ، وجنوبا حتى عرض ٦٠ ، وهما الدائرتان العرضيتان اللتان تمثلان اقصى امتداد لليابس على سطح الارض شمالا وجنوبا ، واعطى لكل قسم حرف من حروف الابجدية الافرنجية يبدأ من A الى C جنوبا ،

ج ـ قسمت دائرة الاستواء وطولها ٣٦٠ الى اقسام طول كل قسم ٦٠ طولية يبدأ ترقيمها من خط زوال ١٨٠ فى اتجاه الشرق ، واعطى لكل قسم رقم يبدأ من ١ الى ٦٠ و وللاحظ أن خط زوال جرينتش يفصل بين للقسم ٣٠ الى الغرب والقسم ٣١ الى الشرق منه ٠

د - تكونت على سطح الارض شبكة من المستطيلات ، ولكل مستطيل حرف N أو S حسب موقعه بالنسبة لنصفى الكرة الارضية ، ومن حرف A المي T شمالا أو من A المي O جنوبا حسب موقعه بالنسبة لدوائر المعرض، ويرقم من ا المي ٢٠ حسب موقعه بالنسبة لخطوط الزوال، بالاضافة المي اسم أشهر معلم جغرافي قد يكون مدينة أو جبل أو وادى ١٠٠ المخ • فمثلا مدينة الاسكندرية في لوحة الاسكندرية ورقمها NH35 فالحرف N يدل على أنها شمال الاستواء، والحرف H يدل على أن اللوحة تمتد بين دائرتي عرض ٢٠٠ ، والرقم ٣٥ يدل على انها تقع بين خطى زوال ٢٤ ، ٣٠٠ شرق جرينتش (شكل ١٧٠) .

مقاييس خرائط النظام المليوني وابعادها:


۱ - خرائط ۱ : ۰۰۰ر ۱۰۰۰ ، أبعادها ٦ طولية × ٤ عرضية وتشتمل على أربع لوحات مقاييس ١ : ٥٠٠ر ٥٠٠ ، ٢٤ لوحة مقياس ١ : ١٠٠٠ر ٢٥٠ ، ٢٥ لوحة مقياس ١ : ١٠٠٠ر ٠٠٠ ،

۲ - خرائط ۱ : ۰۰۰ر۰۰۰ : أبعادها ۳ طولية × ۲ عرضية وتمثل لح الخريطة مقياس ۱ : مليون وقد أعطى لكل مربع رمز يدل عليه فالمربع الشمالى الغربى NW والشمالى الشرقى NE والجنوبى الغربى الغربى والجنوبى الشرقى SE ، ويضاف هذان المحرفان الى رقم اللوحة المليونية فتضم لوحة الاسكندرية التى رقمها NH35 أربع لوحات ۱ : ۰۰۰ر۰۰۰

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ارقامها ۱۰۰۰،۰۰۰ على ۳ کوها ۱۱:35 کتر ۱۱:35 کتر ۱۱:35 کوها اللوها ۱۱:35 کوها مقیاس ۱ : ۲۵۰،۰۰۰ ۲۵ کوها مقیاس ۱ : ۲۵۰،۰۰۰ ۲۵ کوها مقیاس ۱ : ۲۰۰،۰۰۰ ۰

 $^{\circ}$ — خرائط $^{\circ}$: أبعادها $^{\circ}$ طولية \times $^{\circ}$ عرضية واساس هذه الخرائط هو تقسيم الخريطة المليونية الى أقسام عرضية وعددها $^{\circ}$ وأقسام طولية وعددها $^{\circ}$ • ويعطى لكل قسم حرف أبجدى من $^{\circ}$ الى $^{\circ}$ ويبدأ الترقيم من الركن الجنوبى الغربى وفى أتجاه الشرق •



مخطط شبكة احداثيات النظام المليوني UTM في نصف الارض الشمالي شكل رقم (١٧٠)

تعتبر خرائط المقاييس السابقة خرائط دولة مكتوبة باللغتين العسربية والانجليزية وتذكر اسماء المواقع طبقا للنطق المحسلى وبحسروف افرنجية بجانب الاسم الاجنبى فمثلا تكتب القاهرة وبجانبها Alkahera, Cairo بجانب

2 - خرائط ۱: ۱۰۰٫۰۰۰: ابعادها ۳۰ دقیقة طولیة × ۳۰ دقیقة عرضیة ای ان الخریطة مقیاس ۱: ۲۰۰٫۰۰۰ تحتوی علی اربع لوحات من هذا المقیاس و ویعطی لکل لوحة رقم من 1 الی 4 بالاضافة الی رقم لوحة ۱: ۲۵۰٫۰۰۰ التی تضمها .

وقد تم تعدیل ابعاد اللوحات فاصبحت ٤٠ دقیقة طولیة من الغرب الی الشمال وهذا یعنی أن کل خریطتین الشرق × ٢٠٠ دقیقة من الجنوب الی الشمال وهذا یعنی أن کل خریطتین مقیاس ١ : ٢٠٠٠ر ٢٥٠٠٠ کما عدل مقیاس ١ : ٢٥٠٠ر ٢٥٠ تضم ست لوحات مقیاس ١ : ٢٠٠٠ر ٢٠٠ کما عدل نظام المسمی الاحداثی الخریطة فاصبحت تسمی بالاحداثی الفلکی للرکن الجنوبی الغربی الجا ، ویکتب علی شکل کسر اعتیادی بسطه الاحداثی الشمالی ومقامه الاحداثی الشرقی و علی سبیل المثال تمتد لوحة الاسکندریة بین درجتی عرض ۱۰ ۳۱ ، ۳۰ ، ۳۰ شرقا ، ویدکر المسمی الاحداثی المحداثی ویکتب ویکتب فی الرکن الشمالی الغربی للوحة ،


ويغطى أرض مصر ٣٠١ لوحة مقياس ١ : ١٠٠ر٠٠٠ ، تم تنفيذ ١٩٧ لوحة منها تغطى الصحراء الشرقية وشبه جبزيرة سيناء والوادى والدلتا والساحل الشمالى الغربى وشمال الصحراء الغربية حتى جنوب واحة سيوة، بالاضافة الى واحات الفرافرة والداخلة والخارجة ودنقل وبرق السحاب ومنطق بير طوفاوى ، بير عضف ، بير كسيبة ، ومناطق غرب أدندان ، برقة الشاب ، بير دبيس ، بير المساحة ، أما باقى الصحراء الغربية فلم تنشأ لها خرائط من هذا المقياس .

0 - خرائط ۱ : ۰۰۰ر ۰۰ وابعادها ۱۵ طولیة × ۱۵ عرضیة ای ان الخریطة ۱ : ۱۰۰ر ۱۰۰ قبل التعدیل تضم ٤ لوحات من هذا المقیاس وقد الخریطة ۱ نام کل لوحة حرف ابجدی صغیر a, b, c, d فی ترتیب من الجنوب


العربي وفي اتجاه الشرق ويضاف هذا الحرف الى احداثي اللزحة مقباس ١٠٠٠٠٠٠٠

7 ـ خرائط ۱: ۲۰۰۰ وابعادها ۳۰ ۲ طولیة × ۳۰ ۲ عرضیة، ای آن الخریطة مقیاس ۱: ۲۰۰۰ تضم اربع لوحات مقیاس ۱: ۲۵٬۰۰۰ وتاخذ أرقاما صغیرة الحجم من 1 الد. 4، فی ترتیب من الجنوب الغربی وفی اتجاه الشرق أیضا بالاضافة الی احداثی اللوحـة ۱: ۲۰۰۰ داتی تضمهـا .


ويبين (شكل ١٧١) تسلسل خرائط هذا النظام المليوني الحديث .




اللوحات الجغرافية مقياس ١: مليون التى تغطى الاراضى المصرية شكل رقم (١٧١)



اللوحات الجغرافية مقياس ١: ٥٠٠ر٥٠٠ (نصف المليونية) شكل رقم (١٧١ ب)





اللوحة الطبوغرافية مقياس ١ : ١٠٠٠ (٢٠ × ٣٠) وعلاقتها باللوحات ١ : ٢٥٠٠٠٠ شكل رقم (١٧١ د)

E ý. ķ. ŗ ţ. ţ Ě ۶ 2 4 Vir. منابئ عائب 4 200 مقولول ť ļ. 银子 į \$ はなっていまっ المنا أحسب Ē 1755 SEE ŧ مي ترده الم الم 1 消耗 T. ţ , E بغ) ويدارخ 1 £ŧ ين الدين (; Ê 1 m <u>(;</u> S. F. المناع ţ. į. 1 ţ. 7: ۲. پون Ę. Ē 6 7 مان د رده سام الرمنيم ž F عهدد العجب 4.1.2. A.1.1. 1 cir 7 (2000) Ť, وأرياي


شكل رقم (١٧١ه) خريطة دليل مجموعة خرائط القطر المصرى الطبوغرافية الجديدة مقياس الرسم ١٠٠٠٠٠٠١

وترتبط نقطة الاصل فى النظام الحديث بالاقسام الستين الطولية ، فلكل قسم نقطة قسم نقطة اصل خاصة به ، و ونقطة الاصل (الصفر) فى كل قسم هى نقطة تقاطع خط الزوال الاوسط به مع دائرة الاستواء وياخذ خط الزوال الاوسط القيمة الاحداثية ٥٠٠ كم ، بينما تأخذ دائرة الاستواء القيمة الاحداثية صفر كم ويعنى ذلك أن الاحداثيات الشمالية للمواقع داخل كل قسم تتزايد بالاتجاه نحو الشمال ، وقيم الاحداثيات الشرقية تتزايد عن ٥٠٠ بالاتجاه نحو الشرق من خط الزوال الاوسط ، وتتناقص عن ٥٠٠ بالاتجاه نحو الغرب ،

يمتد القسم 35 على سبيل المثال (شكل ١٧٢) من خط زوال ٢٤ شرقا الى خط زوال ٣٠ شرقا ، ونقطة الأصل به هى نقطة تقاطع خط إلزوان الأوسط ٢٧ شرقا مع دائرة الاستواء ، والاحداثى الشمالى لأى مرقع فى هذا القسم تتزايد قيمته عن صفر كم ، أما الاحداثى الشرقى للموقع فقيمته كان الذا كان واقعا على خط زوال ٢٧ شرقا ، وأكبر من ٥٠٠ كم اذا كان الى الشرق منه وحتى الحدود الشرقية للقسم أى حتى خط زوال ٣٠ شرقا ، أما اذا كان المكان واقعا الى الغرب من خط زوال ٢٧ شرقا فقيمته شرقا ، أما اذا كان المكان واقعا الى الغربية للقسم أى خط زوال ٢٥ شرقا ، تتناقص عن ٥٠٠ كم وحتى الحدود الغربية للقسم أى خط زوال ٢٤ شرقا ،

ويذكر احداثى الموقع الى اقرب متر ، فاحداثى قلعة البرج بابى قير مثلا هو ١٨ر٣٤٦٧كم شمالا ، ١٥٦ر٥٣٦كم شرقا ، اى ان قلعة البرج تبعد عن دائرة الاستواء بمقدار ٣٤٦٧ كيلو مترا ، ٨١٠ مترا شمالا ، وعن خط الزوال الأوسط بمقدار ٢٦ كيلو مترا ، ٦٦٥ مترا شرقا ، ويكتب الاحداثى الشرقى على اليسار وعلى يمينه الاحداثى الشمالى 526.665/3467.810 .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



. شسکل رقم (۱۷۲)

نظام الاحداثيات في خرائط المملكة العربية السعودية

يتولى اصدار الخرائط الطبوغرافية السعودية كل من ادارة المساحة الجوية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية ، ووكالة تخطيط المدن

التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية وتتجه النية في الوقت الحاضر لقصر انتاج خرائط المملكة على ادارة المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والطيران ولكن مازالت تتداول الخرائط التي انتجتها كل جهة في المجال الخاص بها ويختلف نظام الاحداثيات المتبع في خرائط وكالة تخطيط المدن عن النظام المتبع في خرائط ادارة المساحة الجوية الذي اعتمدته ادارة المساحة العسكرية ، الا انهما ينطلقان من اساس واحد هو النظام المليوني الحديث ،

تمتد المملكة العربية السعودية بين دائرتى عرض $^{\circ}$ 17 $^{\circ}$ 17 $^{\circ}$ 17 مرقا و وتغطى أراضيها ثلاث شمالا و وبين خطى زوال $^{\circ}$ 18 $^{\circ}$ 10 $^{\circ}$ 10 مرقا و وتغطى أراضيها ثلاث لوحات جغرافية كاملة من مقياس $^{\circ}$ 1 مليون أبعاد اللوحة الواحدة $^{\circ}$ 1 درجات عرضية هى $^{\circ}$ 18 $^{\circ}$ 18 $^{\circ}$ 10 مرضية هى $^{\circ}$ 18 $^{\circ}$ 18 من من ست لوحات تغطى كل واحدة أكثر من نصف المساحة $^{\circ}$ 10 $^{\circ}$ 2 وهى $^{\circ}$ 18 $^{\circ}$ 18 مر 19 مرتبات 19

، وسبع لوحات تغطى أقل من النصف هى:

NE37 NH 39, NH 38, NH 36, NG 36, NF 40, NE 40,

أولا - نظام الاحداثيات في خرائط ادارة المساحة الجوية:

ا ـ خرائط جغرافية مقياس ۱: ٥٠٠ر،٠٠٠ : تضم كل لوحة جغرافية مقياس ۱: مليون اربع لوحات جغرافية مقياس ۱: ٥٠٠ر،٠٠٠ ابعاد كل لوحة ٣ درجات طولية × درجتين عرضيتين • وتسمى كل لوحة باسم الربع الخاص بها فاللوحة الشمالية الشرقية NE والجنوبية الشرقية SE والجنوبية الغربية SW والشمالية الغربية NW ، ويضاف اليها اسم اللوحة الليونية مثل اللوحة مثل اللوحة مثل اللوحة من هذا المقياس 20 لوحة •

۲ - خرائط جغرافیة مقیاس ۱: ۲۰۰۰ر ۲۰۰۰: وتضم کل لوحة جغرافیة مقیاس ۱: ۲۵۰٫۰۰۰ أبعاد مقیاس ۱: ۲۵۰٫۰۰۰ أبعاد کل لوحة ۳۰ ۲ طولیة × ۲۰ ۲ عرضیة ، وترقم اللوحات من ۱ الی 16 وذلك بالترتیب من الركن الشمالی الغربی للوحة الملیونیة ومن الغرب

الى الشرق ، ويضاف هذا الرقم الى احداثى اللوحة المليونية ، ويتسكون الاحداثى الكامل للوحة من احداثى اللوحة المليونية وعلى يمينه رقم اللوحة ربع المليونية ، وتسمى اللوحة التى بها مدينة الرياض مشلا 16-NG38 ويبلغ عدد اللوحات التى تغطى المملكة من هذا المقياس ١٤٠ لوحة ،

٣ - الخرائط الطبوغرافية مقياس ١ : ١٠٠٠٠٠ : لم تنتج خرائط طبوغرافية من هذا المقياس بالمملكة الالمنطقة الربع الخالى ، وعدد اللوحات التي تغطيه ١٦٠ لوحة ١ الا أن فهمها في تسلسل الخرائط خطوة لابد منها لمعرفة التسلسل الاحداثي للخرائط الطبوغرافية ١: ٥٠٠٠٠٠ وليس هناك علاقة بين احداثيات اللوحات الجغرافية السابقة من مقاييس ١: مليون ، ١ : ٥٠٠٠،٠٠ ، ١ : ٢٥٠،٠٠٠ وبين احداثيات اللوحات الطبوغرافية مة س ١ : ٠٠٠ر ١٠٠٠ وأبعاد النوحة الطبوغرافية مقياس ١ : ١٠٠٠٠٠٠ هو ٣٠ طولية × ٣٠ عرضية ، واساس المسمى الاحداثي لها هو الاحداثي الجفرافي للركن الجنوبي الغربي للمربع ١٠ طولية × ١٠ عرضية التي هي جزء منه ويقسم هذا المربع الى اربعة اقسام من 1 الى 4 بالترتيب من الربع الشمالي الشرقي وفي اتجاه حركة عقارب الساعة • ويضاف هذا الرقم الى الاحداثيات الجغرافية للركن الجنوبي الغربي للمربع 1°× 1° للحصول على الاحداثي الكامل للوحة · فمثلا تقع مدينة الرياض في المربع ١٠×١° الذي احداثياته ٢٤ شمالا ، ٦٠ شرقا ، وبكتب 2-4624 أي درجة الطول على اليسار وعلى يمينها درجة العرض ـ وفي الربع الثاني أي الجنوبي للغربى ، وعليه فان الاحداثي الكامل للوحسة الطبوغ رافية مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ والتي بها مدينة الرياض هو 2-4624 •

الخرائط الطبوغ رافية مقياس ١: ٥٠٠٠٠: ابعاد اللوحة 10 كار طولية × 10 عرضية واساس المسمى الاحداثى لكل لوحة هو تقسيم اللوحة الطبوغافية مقياس ١: ١٠٠٠٠٠ الى اربعة اقسام ترقم من ١ الى 4 بالترتيب من الربع الشمالى الشرقى وفى اتجاه حركة عقارب الساعة ، ويضاف هذا الرقم الى احداثى اللوحة ١: ١٠٠٠٠٠٠ للحصول على الاحداثى الكامل للوحة ١: ١٠٠٠٠٠٠ للوحة


الرياض مقياس ١ : ٥٠٠٠٠٠ هـو 3-4624 حيث انها تقع فى الربع الجنوبى الغربى أى الربع الثالث من اللوحة ١ : ١٠٠٠٠٠٠ ويبلغ عدد اللوحات التى تغطى المملكة من هـذا المقياس حوالى ٢٣٠٠ لوحة تقريبا،

وتبين الاشكال من ١٧٣ الى ١٧٦ تسلسل المخرائط حسب النظام المتبع في ادارة المساحة الجوية ·




شکل رقم (۱۷۳)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شکل رقم (۱۷٤)

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل رقم (۱۷۵)



شکل رقم (۱۷٦)

ثانيا _ نظام الاحداثيات في خرائط وكالة تخطيط المدن :

1 - الخرائط الجغرافية مقياس 1 : ٥٠٠ر٥٠٠ : يتطنابق النظام الاحداثي لهذه اللوحات مع النظام الاحداثي المتبع في خرائط ادارة المساحة الجوية ، فاحداثي اللوحة التي تقع بها مدينة الرياض هـو NG38SE وأبعادها ٣ طولية × ٢ عرضية ٠

٢ ـ الخرائط الجغرافية مقياس ١ : ٢٥٠,٠٠٠ : تنقسم اللوحة المجغرافية مقياس ١ : ٢٥٠,٠٠٠ الى ست لوحات من مقياس ١ : ٢٥٠,٠٠٠ الى البعاد اللوحة الواحدة ١ طولية × ١ عرضية • وترقم اللوحات من ١ الى 6 بدءا من الركن الشمالى الغربى ومن الغرب الى الشرق • وبذلك يتكون الاحداثى الكامل للضريطة ١ : ٢٥٠,٠٠٠ من احداثى اللوحة


۱: ٥٠٠، ٥٠٠ وعلى يمينه رقم اللوحة ، على سبيل المثال احداثيات اللوحة التى تقع بها مدينة الرياض هو - NG385E-5 .

۳ - الخريطة الطبوغرافية مقياس ۱ : ۱۰۰،۰۰۰ : تقسم الخريطة مقياس ۱ : ۲۰۰،۰۰۰ الى أربعة أقسام يغطى كل قسم لوحة أبعادها ۴۰ طولية × ۳۰ عرضية و وتأخذ هذه الاقسام حروف هجائية من الحجم الصغير من ه الى d وذلك بدءا من الركن الشمالى الغربى وفى اتجاه الشرق والاحداثى الكامل للوحة هو احداثى الخريطة مقياس ۱ : ۲۰۰،۰۰۰ الشرق وعلى يمينه الحرف الابجدى الدال على الربع ، مثلا NG385E-5d .


١ - الخرائط الطبوغرافية مقياس ١ : ٥٠٠٠٠٠ : تضم اللوحة مقياس
 ١ : ١٠٠٠٠٠ أربع لوحات مقياس ١ : ٥٠٠٠٠ أبعاد اللوحة الواحدة
 ١٥ طولية × ١٥ عرضية ، وترقم اللوحات من ١ الى 4 بدءا من الربع
 الشمالي الغربي وفي اتجاه الشرق ، والاحداثي الكامل للوحة هو احداثي
 الخريطة مقياس ١ : ١٠٠٠٠٠ وعلى يمينه رقم اللوحة ، مثلا NG385E-5d3

ويبين شكل (١٧٧) ، (١٧٨) تسلسل الخرائط حسب النظام المتبع في وكالة تخطيط المدن •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شکل رقم (۱۷۷)



شکل رقم (۱۷۸)

أما بالنسبة لتحديد احداثيات الموقع على الخرائط السعودية سواء التى انتجتها ادارة المساحة الجوية او تلك التى انتجتها وكالة تخطيط المدن ، فيتم بنفس النظام المتبع في الخرائط المصرية الحديثة ، أي أن نقطة الصفر في كل نطاق طولى هي نقطة تقاطع خط الزوال الاوسط مع دائرة الاستواء وقيمتها الاحداثية صفر كم ، ، ، ، ٥ كم ،

نظام الاحداثيات في خرائط سلطنة عمان

تقع سلطنة عمان في الركن الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة العربية ، وهي تمتد على شكل قوس بين دائرتي عرض ٣٠ آ١٦ ، ٣٠ من ٢٣ مسالا، وبين خطى زوال ٥٤ آ١٠ ، ٠٠ من ٦٠ شرقسا ، وتقوم لوحات سلطنة عمان الطبوغرافية مقياس ١ : ٠٠٠٠ر على النظام الميلوني الحديث ، وقد اصدرت السلطنة أربع لوحسات جغرافية مقيساس ١ : ٠٠٠٠ر تغطى أراضيها لخدمة عمليات الملاحة الجوية ، وتسمى بلوحات ONC اختصال العبسارة ONC المحتارة عمليات الملاحة المحتارة وتسمى بلوحات هي. NG 40 المحتارة العباني ، وتعتبر أساس النظام الاحداثي العماني ،

مقاييس خرائط النظام المليوني العمانية وابعادها:

۱ - خرائط ۱: ۰۰۰ر۱۰۰۰ : وأبعادها ٦ درجات طولية × ٤ درجات عرضية ، وتشتمل كل لوحة على أربع لوحات مقياس ١: ۰۰۰ر۱۰۰ . و ١٦ لوحة مقياس ١: ۱۰۰٫۰۰۰ .

٢ ـ خـرائط مقياس ١ : ٥٠٠ر ٥٠٠ : وابعادها ٣ درجات طولية ×
 ٢ درجة عرضية ، وتسمى كل لوحـة باسم الربع الذى تشـغله من اللوحـة المليونية التابعة لها ٠ فاللوحة الشمالية الشرقية NE ، والجنوبية الفربية SW ، والجنوبية الفربية SW ، والجنوبية الفربية NE395E .

٣ ـ خرائط مقياس ١: ٢٥٠,٠٠٠ : وابعادها ٣٠ ' ١ طولية × ٠٠ ' عرضية • واساس المسمى الاحداثي لهذه اللوحات هو تقسيم الخريطة المليونية الى اربعة اقسام طولية واربعة اقسام عرضية • وبذلك تحتوي

اللوحة المليونية على ست عشرة لوحة من هذا المقياس ترقم من اللي المالي الترتيب من الركن الشمالي الغربي وفي اتجاه الشرق • ويصبح المسمى

الاحداثي الكامل للخريطة مقياس ١: ٢٥٠٠٠٠٠ هـو المسمى الاحداثي

للخريطة المليونية وعلى يمينه رقمها ، مثل 12-39 NE .


2 ـ خرائط مقياس ١: ١٠٠٠ر، ١: وابعادها ٣٠ دقيقة طولية × ٣٠ دقيقة عرضية ، اى أن اللوحة مقياس ١: ٢٥٠,٠٠٠ تحتوى على ست لوحات من مقياس ١: ١٠٠٠ر، وقد اعطى لكل لوحة حرف ابجدى من لم الى F وذلك بالترتيب من الركن الشمالى الغربى وفي اتجاه الشرق وبذلك اصبح المسمى الاحداثي للخريطة الطبوغرافية من هذا المقياس يتكون من احداثي اللوحة المليونية وعلى يمينه رقم اللوحة ربع المليونية وعلى يمينه الحرف الابجدى للوحة ١: ١٠٠٠ر، ١٠ فعلى سبيل المثال يشير المسمى الاحداثي للوحة ٥ وأنها اللوحة ربع المليونية وقم ٥ وأنها اللوحة المليونية رقم ٥ وأنها اللوحة المليونية التي تشغل المجزء الأوسط الجنوبي منها ٠

ويبلغ عدد اللوحات الطبوغرافية العمانية مقياس ١: ١٤٠٠١٠٠٠٠١ لوحة منفصلة لا يضمها اطلس واحد، أصدرت معظمها هيئة المساحة الوطنية العمانية و ويبلغ متوسط ابعاد اللوحة ٨٥ × ٨٥ سم مبين عليها شبكة الاحداثيات الكيلومترية ، وليس هناك تداخل بين اللوحة واللوحات المجاورة و وتبين الخريطة الطبوغرافية العمانية الحدود الدولية، والحدود الادارية ، ومناطق العمران الحضرى والريفى ، والطرق بدرجاتها المختلفة والمدوات الجبلية والصحراوية ، ومواقع الآبار والعيون والافلاج وامتدادها، والمطارات ومهابط الطائرات العمودية ، وحقول النفط وخطوط انابيب نقله ، وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ، والمزروعات وانواعها ، والمظاهر الحضارية الأخرى ، وتستخدم خطوط الكنتور وبعض خطوط الهاشور لبيان المحادرات المضارية المخرى ، وتستخدم خطوط الكنتور وبعض خطوط الهاشور لبيان المحددات الشديدة ، وتتراوح الفترة الكنتورية بين ٥٠ مترا في المناطق السهلية، السطحي ورموز النبات الطبيعي ،

٥ - خرانط مقياس ١: ٥٠,٠٠٠ وهي عبارة عن ثلاث لوحات فقط، الأولى لمنطقة مطار السيب الدولى ، والثانية لمنطقة العاصمة ، وهناك تداخل جانبى بينهما يظهر فيه مطار السيب ومعسكر المرتفعة والعوابى ومغرة ، وتمتد اللوحة الأولى من رأس السوارى غربا الى مطار السيب شرقا ، أما اللوحة الثانية فتمتد من مطار السيب غربا الى بلدة سفاح شرقا، وتغطى اللوحة الثالثة منطقة وادى الجزى ،


ت - خرائط مقياس ١ : ٢٥٠٠٠٠ : وتقتصر على منطقة مضيق هرمز ،
 وتخدم أغراض الملاحة البحرية والملاحة الجوية ، وتبين الجزر المتناثرة فى
 المضيق واليابس المجاور ،

وتبين الاشكال من ١٧٩ الى ١٨١ تسلسل الخرائط جسب النظام المتبع في سلطنة عمان .




شكل رقم (١٧٩) المغرافية مقياس ١ تمليون (اللوحات المليونية) التى تغطى أراضى سلطنة عمان

erted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل رقم (١٨٠) اللوحات الجغرافية مقياس ١: ٢٥٠٠٠٠٠ (اللوحات ربع المليونية) التي تغطى أراضي سلطنة عمان

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل رقم (۱۸۱) اللوحات الطبوغرافية مقياس ١:٠٠٠٠٠٠ التى تغطى أراضى سلطنة عمان

ونقطة الأصل فى الخرائط الطبوغرافية العمانية التحديد احداثيات المواقع تسير بنفس النظام المتبع فى الخرائط الطبوغرافية المصربة الحديثة، وفى الخرائط السعودية ، أى أن نقطة الاصل فى كل قسم طولى هى نقطة تقاطع خط الزوال الاوسط مع دائرة الاستواء ، وقيمتها الاحداثية صفر كم، دائرة الاستواء ، وقيمتها الاحداثية صفر كم،

نظام الاحداثيات في الخرائط الطبوغرافية البريطانية

مةياس بوصة للميل _ ١ : ١٠٥٠ One Ich Map

يغطى الجزر البريطانية (جزيرة بريطانيا - جزر هبرويز في الشمال الغربي - جزر شتلند وجزر اوركني في الشمال الشرقي) عدد من اللوحات الطبوغرافية مقياس ١: ٦٣٣٠٠ إي بوصة للميل ، يبلغ عددها ١٩٠ لوحة وهي لوحات منفصة لا يضمها اطلس واحد ، وانما لكل نوحة غلاف خاص بها عليه رقمها واسمها ومسجل بداخله - في الطبعات القديمة - شرحا طريقة تحديد الاحداثيات للمواقع ، وطريقة تعيين الموقع ومعرفة اللوحة التي تحتويه ، أما في الطبقات الحديثة فلا يوجد مثل هذه المعلومات ، وانما يذكر بدلا منها اسم كتيب خاص يشرح كيفية تعيين احداثيات المواقع او وانما يذكر بدلا منها اسم كتيب خاص يشرح كيفية تعيين احداثيات المواقع او ويسمى هذا الكتاب:

"The Projection For Ordance Survey Maps and The National Refrence System".

كما يوجد بظهر الغلاف فى الطبعات القديمة والحديثة خريطة بمقياس رسم صغير للجزر البريطانية توضح مواقع اللوحات بالنسبة لبعضها البعض ، وكذلك مناطق التداخل بين هذه اللوحات .

يبلغ متوسط أبعاد اللوحة حوالى ٤٠ كم من الغرب الى الشرق ، ٤٥كم من الجنوب الى الشمال • وترسم خطوط الاحداثيات الشمالية والشرقية داخل اللوحة نفسها • وتظهر خطوط الاحداثيات الكيلومترية على هيئة خطوط خفيفة متقطعة ، وخطوط الاحداثيات العشر كيلو مترية على هيئة خطوط متصلة خفيفة • أما خطوط الاحداثيات المائة كيلو مترية فتظهر على هيئة خطوط متصلة سميكة ومثلها خطوط الاحداثيات الخمسمانة كينومتربة و وتكتب الاحداثيات كاملة على كل خط احداثى عشر كيلو مترى ، اما خطوط الاحداثيات الكيلومترية فيكتب عليه! الآحاد والعشرات غقط ويذكر احداثى الموقع بالاحداثي الشرقى أولا ثم الاحداثي الشمالي .

ونقطة الاصل في النظام الانجليزي هي النقطـة التي تقـع في اقـي الجنوب الغـربي من الجـزيرة البريطـانية امام المنطقـة المعـرونة باسم لمناف Land's end دوسمي هـذه النقطـة المعربي من الجـزيرة البريول Cornwall وهمية في البحر لا يمكن False Origin of Nat. Grid حيث انها نقطـة وهمية في البحر لا يمكن تحديدها الا على الخرائط فقط ، وتقسم خريطة بريطانيا الي مجموعة من المربعات طول ضلع كل منها مائة كيلو متر احداثي وذلك لمسافة ١٠٠٠كم من الغرب الي الشرق ، ١٣٠٠ كم من الجنوب الي الشمال ، ويكتفي عند كتابة الغرب الي الشرق ، ١٣٠٠ كم من الجنوب الي الشمال ، ويكتفي عند كتابة ارقام احداثيات المربعات بمئات الكيلومترات بحيث يكتب الاحداثي الشرقي الرقام أزلا على اليسار ثم الاحداثي الشمالي على يمينه ، فالمربع الذي يحمل المرقم احداثي أن الركن الجنوبي الغربي له يبعد عن نقطة الاصل بمسافة ، ٢٠٠٠ احداثي شمالا ، وتعاد كتـابة الاحـداثيات بعـد الحداثي الشمالي ١٠٠٠ كم بنفس الطريقة مع اضافة حرف ١٨ (شكل ١٨٢) الحداثية على اللوحات ، ولذلك تسمى كيـلو مترات احـداثية على اللوحات ، ولذلك تسمى كيـلو مترات احـداثية من المناس المحداثية على اللوحات ، ولذلك تسمى كيـلو مترات احـداثية على اللوحات ، ولذلك تسمى كيـلو مترات احـداثية على اللوحات ، ولذلك تسمى كيـلو مترات احـداثية كلى المناس المحداثية على اللوحات ، ولذلك تسمى كيـلو مترات احـداثية على اللوحات ، ولذلك تسمى كيـلو مترات احـداثية على اللوحات ، ولذلك تسمى كيـلو مترات احـداثية كلى المحداثية على اللوحات ، ولذلك تسمى كيـلو مترات احـداثية كلى المحداثية كلى كلى كلى المحداثية كلى المحدا

ويكتب احداثى الموقع بعشرات وآحاد الكيلو مترات واجزائها العشرية اى اقرب مائة كيلو متر وذلك داخل كل مربع مائة كيلو مترى واحداثى النقطة «س» مثلا 234352 يعنى أنها تبعد عن الركن الجنوبى الغربى المربع المائة كيلومترى بمسافة ٢٣٦٤ كم احداثى شرقا ، ٢ر ٣٥ كم احداثى شمالا ويسمى هذا الاحداثى المكون من ستة ارقام بالاحداثى المحادى العادى مائة مترى فقد لزم ذكر احداثى المربع المائة كيلو مترى الى جانب الاحداثى المحداثى المحلى العادى ويكتب على يساره ، ويتكون احداثى النقطة «س» فى

N 300) 1300 ;						·	r
	402	N12	Nati	N 32	N 42	N52	N62
N 200) 1 L 00 -	NOT	NII	NSI	N31	0 N41	N51	N61
N 100) 1100-	NOO	NIO	N20	N30	N 40	N50	N 60
N 0031000	C9	£13	29	39	49	59	69
900-	08	18,	28	38	48	58	68
800-	07	17	27	37	47	57	67
700-	06	16	26 /26	36	46	56	66
600-	05	15	-25	35	- 55 S	55	65
500-	04	14	24	53.	44	54	64
400-	03	13	23	ئ ر 33	43	53	63
300	0.5	±25	- 22	32	42	52	62 /
200-	Oī	11	م کی م	31	4i	51<	61
100-	00	10/	20/	`30 -	5 40	50	60
0.0	010	0 20	00 30	00 40	0 50	DO 6	00 70

· شسكل رقم (١٨٢)

المحلى الكامل Full National Grid Reference و المحلى الكامل Full National Grid Reference مرقا ، ٢ر٥٣٥ كم احداثي شمالا ، نقطة الأصل بمسافة ٢٢٣٦٤ كم احداثي شرقا ، ٢ر٥٣٥ كم احداثي شمالا و اذا ذكر احداثي المربع الكيلو مترى الذي تقع فيه النقطة «س» ، وفي هذه الحالة يتكون من أربعة أرقام فقط 2335 سمى بالاحداثي الكيلو مترى العادى ، واذا ذكر بجانبه على اليسار احداثي المربع المائة كيلو مترى الذي يقع فيه ويصبح ستة أرقام تكتب بهذا الشكل 25/2335 سمى بالاحداثي الكيلوترى الكامل ،

ويلاحظ فى امتداد اللوحات الطبوغرافية الانجليزية بصفة عامة انها تضم بعض أجزاء من اللوحات المجاورة لها فى جميع الاتجاهات ، وذلك حتى يسهل تتبع المعالم الجغرافية فى اللوحات المجاورة ، ويصل مقدار هذا التداخل الى خصة كيلو مترات فى كل اتجاه ،

وهناك تقسيم آخر حديث لمجموعة اللوحات الطبوغرافية البريطانية مقياس بوصة للميل ، تقسم فيه الجزر البزيطانية ابتداء من نقطـة الاصل الى مربعات خمسمائة كيلو مترية • وقد اعطى كل مربع حرف هجائي كبير ، فالمربع من صفر الى ٥٠٠ كم شمالا يحمل المحرف ٥٠٠ ومن ٥٠٠كم الى ١٠٠٠ كم الحرف N ، ومن ١٠٠٠ كم الى ١٣٠٠ كم الحرف H ، والى الشرق من تلك المربعات تقع المربعات J,O,T وذلك بالترتيب من الجنوب الى الشمال ، ويلاحظ أن المربعات H,J,O,T غير كاملة اذ أنها أجزاء من مربعات خمسمائة كيلومترية ويقسم كل مربع من هذه المربعات الخمسمائة كيلو مترية الى ٢٥ مربعا مائة كيلو مترى ، يسمى كل مربع بحرف من حروف الهجاء على الترتيب من الغرب الى الشرق مع حذف الحرف I وتتكرر هذه الحروف داخل كل مربع خمسمائة كيلو مترى وبنفس الترتيب، ويكتب الحرف الخاص بالمربع المائة كيلو مترى صغيرا • وبسبب هذا التكرار يكتب الحرف الدال على المربع الخمسمائة كيلو مترى الذى يقع فيه المربع المائة كيلو مترى على يسار الحرف الهجائي الصغير الخاص به (شكل ١٨٣) • وبهذه الصورة يمكن ذكر الاحداثي الكامل اما بالارقام أو بالحروف · 25/2335 بدلا من 25/234352 وكذلك 0XX/2335 بدلا من 0XX/2335

1700							
1300	ні	Hm	Hin	Но	Hp og	JI	Jm
1000-	Hq	Hr	Hs	Ht	Hu	Jq	Jr
	Hv	Hw	Нх	Ну	Hz	Jv	Jw
	Na	NB	NC	PN	Ne	Oa	ОЬ
	Nf	Ng	Nh	Z	Nk	Of	Og
500	ΝI	Nm	Nn	No.	Νp	01	Om
	Nq	Nr	Ns	N	Nu	Οq	Or
	Νv	Nw C	-Nx	Ny	Nz	Ov	Ow
	Sa	Sb	Sc	Sd	Se	Ta	Tb
	Sf	Sg	Se	S)	Sk	(4/	Tg
	SI	Sm	/Sn	So	Sp	TI	Tm
	Sq	Sr	Ss	St	Su	Tq	-Tr
0.0	Sv	SW	-Sx.	Sy	Sz	Tv	Tw
0.0)				50	00	70

شکل رقم (۱۸۳)

ويلاحظ فى الخرائط الطبوغرافية البريطانية ان خطوط الاحداثيات لا تنطبق على خطوط الزوال الا فى مناطق محدودة ولهذا نجد على جانب الخريطة وخارج الاطار ثلاثة اتجاهات للشمال:

- ١ ـ الشمال الحقيقي (الجغرافي) Tru North (TN)
- Magnetic North (MN)
 للشمال المغناطيسي
- Grid North (GN) س الشمال الاحداثي ٣

نظام الاحداثيات في الخرائط الطبوغرافية الفرنسية

يقسم النظام الفرنسى الدائرة الى 200 درجة (G) بدلا من التقسيم المعروف الى ٣٦٠ درجة وتنقسم الدرجة الى 100 دقيقة وتنقسم الدقيقة الى 100 ثانية وعليه فان الزاوية القائمة = 100 بدلا من 90 والزاوية المستقيمة = 100 بدلا من 100 والزاوية المستقيمة = 100 بدلا من 100 وقد اتخذ من طول القوس على سطح الارض المقابل لزاوية مركزية قدرها بل ثانية وحدة لقياس المسافات والاطوال وسميت بالمتر وعلى ذلك فان طول القوس المقابل لثانية واحدة = 100 متر ، وطول القوس المقابل لدقيقة واحدة = 100 متر = 100 متر = 100 معيط الدائرة = 100 ما معيط الدائرة = 100 معيط الدائرة عظمى على سطح الارض وطول محيط الدرض أو طول محيط أى دائرة عظمى على سطح الارض وذلك لأن الزوايا المذكورة زوايا مركزية أى ينطبق راسها على مركز الارض ذلك لأن الزوايا المذكورة زوايا مركزية أى ينطبق راسها على مركز الارض و

الخريطة الفهرسية للخرائط الطبوغرافية الفرنسية مقياس ١: ٥٠٠٠٠٠:

تتكون الشبكة الفلكية على سطح الارض تبعا للنظام الفرنسى من ٤٠٠ خط زوال ، ٢٠٠ دائرة عرض و يعتبر خط الزوال المار بباريس خط زوال صفر ، وبذلك يكون هناك ٢٠٠ خط زوال شرق باريس أى 2006 شرقا، ٢٠٠ خط زوال غرب باريس أى 2006 غربا ، كما تعتبر دائرة الاستواء دائرة الصفر بالنسبة لدوائر العرض ، وهناك ١٠٠ دائرة عرضية شمال الاستواء أى 1006 حتى القطب الشمالى ، ومثلها جنوب الاستواء حتى القطب المجنوبى ، أى أن نقطة القطب هى ١٠٠ وليست ، ٠٠٠

وتمتد الخريطة الفهرسية بحيث تغطى اراضى فرنسا من خط زوال 90 غرب باريس الى خط زوال 60 شرق باريس اى لمسافة 150 وهى تقابل ١٥٠٠ كم من الغرب الى الشرق ٠ كما تمتد من دائرة عرض 470 الى دائرة عرض 570 شمال الاستواء وذلك لمسافة 100 وهى تقابل ١٠٠٠ كم من الجنوب الى الشمال (شكل ١٨٤) ٠ وقد استخدم مسقط لامبرت Lambert في انشاء الخرائط الطبوغرافية الفرنسية وهو من المساقط التى تحقق المساحات الصحيحة ، وتظهر فيه خطوط الزوال على شكل خطوط مستقيمة وبذلك تنطبق خطوط الزوال على حدود اللوحات ٠ وبهذا لا يظهر فرق بين ما يعرف بالشمال الاحداثي والشمال الحقيقي الجغرافي كما هو الحال في الخرائط الطبوغرافية البريطانية ، حيث لا توجد زاوية اختلاف احداثي اي زاوية تقارب ٠

وقد قسمت الخريطة الفهرسية الى ثلاثة نطاقات عرضية تبعا لهذا المسقط حتى يتلاءم مع امتداد البسلاد • اطلق على القسم الاول Lambert I أو Zone Norde ويمتد بين 53.5G الى 57.5 شمالا ، والقسم الشانى Zone Centrale أو Zone Sud ويمتد بين 50.5 قسمالا ، السي والقسم الثالث Lambert II أو Zone Sud ويمتد بين 47G الى 50.5 G وهناك قسم رابع خاص بلوحات جزيرة كورسيكا اطلق عليه اسم 20.5 للى 40G (شكل ١٨٥) •

نظام الخريطة الطبوغرافية الفرنسية مقياس ١: ٥٠٠٠٠:

تغطى كل لوحة فى هذا النظام الفرنسى منطقة ابعادها ٢٠ كم من الشمال الى الجنوب ، ٤٠ كم من الغرب الى الشرق ، أى أن أبعاد اللوحة ٤٠ سم × ٨٠ سم ، وبذلك فان كل درجة عرضية تضم خمس لوحات من الشمال الى الجنوب ، وكل درجتين طوليتين تضمان خمس لوحات من الغرب الى الشرق ، وبمعنى آخر فان كل مستطيل أبعاده ، ١٠٠ كم من المسمال الى الجنوب ، ٢٠٠ كم من الغرب الى الشرق يضم ٢٥ لوحة الى مربعات كيلو مترية ، طبوغرافية ، وقد قسمت كل لوحة الى مربعات كيلو مترية ،


وتقع نقطة الاصل في اقصى الشمال الغربي عند تقاطع خط زوال 9G

\$000 \$000 ğ 8 ģ شکل رقم (۱۸٤) 8 8 **5**0.

50+

_ ٣٨٨ _

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شکل رقم (۱۸۵)

غرب باريس مع دائرة عرض 576 شمال الاستواء وقد قسمت الشبكة الفلكية الى مستطيلات ابعادها ٤٠ كم من الغرب الى الشرق ، ٢٠ كم من الشمال الى الجنوب وقد اعطيت الاقسام الموازية لخطوط الزوال ارقاما رومانية من I الى XXXIX من الغرب الى الشرق ، والاقسام الموازية لدواثر العرض ارقاما عربية من 1 الى 50 من الشمال الى الجنوب وعلى ذلك تكون اللوحة الاولى هى : 11 وينطبق ركنها الشمالي الغربي على نقطة الاصل ، اما اللوحة الواقعة الى الشرق منها فرقمها : 1 If ويبعد ركنها الشمالي الغربي عن نقطة الاصل بمقدار ٤٠ كم شرقا ، صفر كم جنوبا ، واللوحة الواقعة الى الشرق هى ١ III وهكذا حتى اللوحة رقم التالية هو 12 ويبعد ركنها الشمالي الغربي عن نقطة الاصل بمقدار عم شرقا ، ٢٠ كم جنوبا ، ورقم اللوحة الواقعة الى الشرق منها هو صفر كم شرقا ، ٢٠ كم جنوبا ، ورقم اللوحة الواقعة الى الشرق منها هو ١١٤ ويبعد ركنها الشمالي الغربي عن نقطة الاصل بمقدار ٤٠ كم شرقا ، ٢٠ كم جنوبا ، ورقم اللوحة الواقعة الى الشرق منها ها ١١٤ ويبعد ركنها الشمالي الغربي عن نقطة الاصل بمقدار ٤٠ كم جنوبا ، وهـكذا تستمـر الاحداثيات للوحـات في الاتجاه الجنوبي

14, 13 الى . . 150 · ويعنى هذا أن الاحداثى الشرقى يكتب أولا على اليسار ويذكر أولا ثم الاحداثى الجنوبى على يمينه · ويلاحظ أن اللوحية الاولى 11 لوحة خظرية أذ أنها تقع فى المحيط الاطلسى غيرب الجيزيرة المبريطانية ، وكذلك اللوحة الاخيرة رقيم 50 XXXIX فى أقصى الجنبوب الشرقى لانها تقع فى المبحر المتوسط .

وتسمى كل لوحة باسم أهم مدينة أو معلم جغرافى ظهر بها الى جانب رقمها الاحداثى ويكتب على هامش الخريطة فى كل الاتجاهات اسماء اللوحات المجاورة وأرقامها الاحداثية وكما يذكر عند كل ركن من اركانها الاحداثى الفلكى الفرنسى شرق أو غرب خط زوال باريس وشمال الدائرة الاستوائية (شكل ١٨٦) وكما يذكر على الاطار الداخلى للوحة الاحداثيات الفلكية بالنظام الستينى شرق أو غرب خط زوال جرينتش وشمال دائرة الاستواء وذلك حتى تسهل المقارنة بين النظام الفرنسى المئوى والنظام العالمي الستينى والنظام العالمي الستينى والنظام العالمي الستينى والنظام الفرنسى المئوى والنظام العالمي الستينى والنظام العالمي الستينى والنظام العالمي الستينى والنظام العالمي الستينى والنظام العالمي الستيني والنظام المتوادي والنظام العالمي المستواء العالمي المستواء العالمي المستواء المتوادي والنظرية بين النظام الفرنسى المئوى والنظرية والعالمي المستواء المتوادي المتوادي المتوادي والنظرين النظام الفرنسى المئوى والنظرية والعالمي المستواء المتوادي المتوادي والنظرية والمتوادي المتوادي المتوادي المتوادي المتوادي المتوادي المتوادي المتوادي المتوادي المتوادي والمتوادي المتوادي المتوادي المتوادي والمتوادي المتوادي المت



. النظم العالمية لشبكات الاحداثيات

يوجد نظامان لشبكات الاحداثيات العالمية احدهما انجليزى والآخر أمريكي .

أولا - النظام الانجليزى: وتتبعه كثير من الدول خاصة التي كانت

خاضعة للنفوذ البريطاني أو المتحدثة باللغة الانجليزية • ويعتمد النظام الانجليزي على قاعدتين أساسيتين هما:

١ ... قراءة الاحداثي الشرقي أولا ثم الاحداثي الشمالي ٠

۲ ـ یکون عدد ارقام الاحداثی الشرقی مماثلا لعدد ارقام الاحداثی
 الشمالی ، وعلی الیسار رقم المربع المائة کیلو متری او حروفه الهجائیة • فیکون الاحداثی باحدی هاتین الصورتین 64058150 او Tb058150 .

يقوم هذا النظام العالى على تخطيط سطح الارض الى شبكة من المربعات طول ضلع كل منها اى وحدة المربع ١٠٠ كم احداثى ، ويسمى كل مربع بحرف هجائى من A الى ٪ ماعدا الحرف I ويمثل كل ٢٥ مربعا من هذه المربعات مربعا طول ضلعه ٥٠٠ كم، يسمى كل منها بحرف هجائى من A الى Z مع حذف حرف I ولكن بحجم أكبر كما يمثل كل ٢٥ مربعا خمسمائة كيلو مترى مربعا كبيرا طول ضلعه ٢٥٠٠ كم يسمى كل منها بحرف هجائى من A الى Z مع حذف حرف I ايضا ويلاحظان توريع الحروف الهجائية على المربعات الصغيرة المائة كيلو مترية والمتوسطة الخمسمائة كيلو مترية يبدا من الركن الشمالى الغربى وفى اتجاه من الغرب الى الشرق وهكذا نلاحظ أن كل ٢٥ مربعا صغيرا يكون مربعا متوسطا ، وكل ٢٥ مربعا متوسطا يكون مربعا كبيرا ولا توجد حاجة لاستخدام واحدة أكبر من ذلك متوسطا يكون مربعا كبيرا ولا توجد حاجة لاستخدام واحدة أكبر من ذلك

وعلى الرغم من أن التسلسل الابجدى يتم من الركن الشمالى الغربى، الاأن التسلسل الرقمى والذى يبدأ من نقطة الاصل الموضحة برقم صفر يتم نحو الشرق والشمال ويتبع قاعدة Read Right Up أولا ثم الشمالى ·

ثانيا ـ النظام الامريكي ، نظام مركيتور المستعرض UTM :

استحدثت الولايات المتحدة الامريكية نظاما احداثيا يعتبر الآن أهم النظم العالمية ويلزم ذلك من الدول التي ستأخذ به اعادة طبع خرائطها الطبوغرافية مما يترتب عليه تكاليف باهظة ويقسم هذا النظام سطح الارض الى أربعة مناطق جغرافية رئيسية لكل منها نظام احداثي خاص يطلق عليه اسم GZD أي The Grid Zone Designation

																									4	
2500	A	В	С	۵	Ε	A	Ð	c l	٥Ι	E	A	В	С	D	٤	A	В	С	D	E	A	8	C	D	•	ŀ
) T	7	K	F	a	H	-	K	F	a	Н	7	K	F	3	H	J	K	F	9	H	1	K	
	٠.	8		9	ρ,		-1	-	히	P		N.		0	P		*	71	0	P	L	7	N	0	P	
	-	-		<u> </u>	_			3	7	U	-	R	j	T	5	0	1	7	T	U	9	R	9	T	U	
	9	*	5	T	5	9			Ÿ	Ž	V	*	×	Y	Z	7		×	Y	z	V		X	Y	Z	
2000-	>	*	X	Y	Z	٧	*	X	긁	ξ	Ā	8	ĉ	0	E	Ā	B	C	0	E	A		C	0	L	
	A	8	C	0	E	Α	8		-	×	7	G	H	J	×	7	a	11	7	K	*	•	×	J	K	İ
	F	g,	H	1	K	F	-	#		P		140		0	P	ī	_		0	P	T		K	0	P	
	느	M		0	P	1	N/	9	<u>О</u> Т	U	10		_	+	U	10	R	H	Ť	u	0	T		+	c	ĺ
	0	R	3	T	U	9	R	-			-		₩	 	Z	V	w	×	Y	Z	v	w	×	Y	Z	
4500-	٧	W	X	Y	Z	~	W	X	7	Z	<u>۲</u>	W	X	P	E	A	8	ĉ	0	E	Ā	8	C	0		
4000	A	В	C	0	E	A	В	C	٥	E	A	3	 	+-	K	F	9	H	1	K	F	•	н	J	K	l
	1	3	Н	J	K	F	9	Ŧ	1	K	F	g	H	1	P	├	10		6	P	i	199	<u> </u>	0	ρ	
	L	N	7	0	P	ഥ	M	4	0	P	<u> </u>		M	O T	10	1	7	1	+	0	10		_	Ŧ	U	ı
	Q	R	13	T	U	0	H	9	T	U	0	RJ	+-	+	 	V	W	×	Ÿ	Z	V	w	×	V	Z	
1000	٧	W	×	Y	Z	1	W	×	٧	Z	Ľ	W	×	+-	Z	╁	 -	c	 	E	Ā	8	c	0	E	†
1000	A	8	C	D	E	A	8	C	0	E	A	3	C	10	E	A	8	+	+-	ļ-	-	0	H	1	K	1
	F	G	Н	J	×	F	8	Н	J	K	F	13	<u> </u>	1	K	۴	9	H	19	P		-	N	0	P	1
	L			0	Р	L	M		0	P	L	14	-443	10	┩	느	4	1 N 9	卡	1	0	H	J's	+	lυ	1
	9	i i	T.	T	U	10	*	5	T	U	0	PA	卢	1	ľ	0	+-	┼	+-	┿	V	w	X	Y	Z	1
	V	w	×	Y	Z	V	W	X	<u>Y</u>	Z	V	W	+-	+-	Z	١×	W	-	Y	Z	1×	1	f	6	1=	t
600	TA	B	C	D	E	A	8	C	0	Ε	A	8	c	10	E	A	8	C	<u> </u>	4-	-	-	뉴	1	K	ł
	F	G	Н	J	K	F	g	н	J	K	F	3			K	+-	G	+	-	K	Ľ	M	-	6	P	ł
	1	N	杁	0	P	T.	W	ĮĮ.	γo	P	<u> L</u>	┿┈	W	0	P	ᅶ	+	Y	+-	P	냳	1 7	-	÷	┿	1
	10	F	3	T	U	a	R	3	Т	U	9	Ŕ	3	1	U	10	R	+-	丁	L	10	+	13	1	쁜	1
	T	-	/ x	Y	Z	V	W	×	Y	Z	٧	₩	×	Y	Z	V	W	×	Y	Z	٧	W	×	Y	Z	+
0.0	 	—				00				1	100	0			11	500)			30	000	•			25	<u></u>

شکل رقم (۱۸۷)

وهذه المناطق الاربع هي:

- المنطقة الأولى وتمتد بين الاستواء وعرض ٨٠ شمالا UTM
- المنطقة الثانية وتمتد من عرض ٨٠ شمالا الى القطب الشمالي UPS
 - المنطقة الثالثة وتمتد بين الاستواء وعرض ٨٠ جنوبا UTM
- المنطقة الرابعة وتمتد من عرض ٥٠° جنوبا والقطب الجنوبي UPS


ويلاحظ تشابها بين المنطقتين الاولى والثالثة ، وبين المنطقتين الثانية والرابعة ، ويمثل المصطلح UTM اختصارا للعبارة The Universal

العديدة والتى من اهمها الزوايا المقاسة على فكرة مسقط مركيتور لفوائده العديدة والتى من اهمها الزوايا المقاسة عليه تكون اقرب ما يمكن فى قيمها من الواقع • أما المصطلح UPS فيمثل اختصارا للعبارة Polar Streographic Grid

وينقسم الجزء الخامس بنظام UTM والذي يمتد من عرض ١٠٠ جنوبا البي عرض ١٠٠ شمالا الى ستين قسما طوليا اتساع كل قسم ٦ درجات طولية وعلى امتداد الد ٢٦٠ خط زوال ٠ وترقم هذه الاقسام من ١ الى ٢٠ وذلك بدءا من خط زوال ١٨٠٠ وفي اتجاه من الغرب الى الشرق ٠ وينقسم كل قسم قسم من هذه الاقسام الستين الطولية الى عشرين قسما عرضيا اتساع كل قسم ٨ درجات عرضية وعلى امتداد الد ١٦٠ دائرة عرضية ٠ واعطى لسكل قسم أحد الحروف الابجدية بالتسلسل من عرض ١٠٠٠ جنوبا الى عرض ١٠٠ شمالا من حرف ٢٠ الى حرف ٢٠٠ مع حذف الحرفين ١٥٠ .


اما بالنسبة لنظام UPS والخاص باجزاء سطح الارض الواقعة وراء دائرتى عرض $^{\prime}$ جنوبا $^{\prime}$ $^{\prime}$ شمالا بالاتجاه نحو القطب $^{\prime}$ فقد قسم كل اقليم الى قسمين رئيسيين $^{\prime}$ وياخذ القسم الغربى من اقليم القطب الجنوبى الحرف الابجدى $^{\prime}$ والقسم الشرقى الحرف الابجدى $^{\prime}$ والقسم الشرقى الغربى من اقليم القطب الشمالى الحرف الابجدى $^{\prime}$ والقسم الشرقى الحرف الابجدى $^{\prime}$ ويفصل القسمين الغربى والثرقى فى الاقليمين خط الحرف الابجدى $^{\prime}$ وامتداده بعد عبوره نقطة القطب خط زوال $^{\prime}$ وتعتبر هذه التقسيمات الهيكل الاساسى لشبكة النظام الاحداثى (شكل $^{\prime}$


و كل قسم من أقسام نظام الـ UTM والذي يبلغ أتساعه ٦ طولية أساس مستقل في التقسيم ، ولكنها تتفق في أن خط الزوال الاوسط بكل منها يتقاطع مع دائرة الاستواء في نقطة معينة هي نقطة الاصل ، وياخذ خط الزوال الاوسط القيمة الاحداثية ٥٠٠ كم ، وترقم الاحداثيات على اعتبار أن القيمة الاحداثية لدائرة الاستواء صفر كم لجميع خرائط النصف الشمالي للارض وحتى عرض ٨٠ شمالا ، ويعنى هذا أن احداثيات نقطة الاصل في كل قسم في نصف الارض الشمالي هيو صفر كم ، ٥٠٠ كم ، أما بالنسبة



لخرائط النصف المجنوبي للارض فان القيمة الاحداثية لدائرة الاستواء ١٠٠٠٠٠ كم وتتناقص بالاتجاه حتى عرض ٨٠٠ جنوبا ، اى ان احداثيات نقطة الأصل في كل قسم في نصف الارض الجنوبي هو ١٠٠٠٠ كم ، ٥٠٠ كم ، وتمثل تلك الارقام بداية تسلسل الاحداثيات او قراءة المسافات بالابتعاد عن الاستواء شمالا او جنوبا ، وبالابتعاد عن خط الزوال الاوسط شرقا او غربا (شكل ١٨٩) ،

وينقسم كل اقليم من الاقليمين القطبيين في نظام الـ UPS الى اقسام داخلية وفق نظام معين تقاس به المسافات ، وذلك بالاتجاه من الغرب الى الشرق عموديا على خط زوال ٩٠ غربا وامتداده خط زوال ٩٠ شرقا ، وبالاتجاه شمالا ثم عبور نقطة القطب الشمالي ثم الاتجاه جنوبا في الاقليم القطبي الشمالي ، وبالاتجاه جنوبا ثم عبور نقطة القطب الجنوبي ثم الاتجاه شمالا في الاقليم القطبي الجنوبي عموديا على خطى زوال صفر'، ١٨٠٠ • ويبدأ ترقيم الاحداثيات الشرقية بخيط احداثي قيمته ١٠٠٠ كم ويمثل اقصى الغرب يليه شرقا خط الاحداثي ١٥٠٠ كم ثم ٢٠٠٠ كم ثم ٢٥٠٠ كم واخيرا ٣٠٠٠ كم ٠ كما يبدأ ترقيم الاحداثيات الشمالية من القيمة ١٠٠٠ كم التي تمثل القيمة الاحداثية للخلط الجنوبي الاقصى في الاقليم القطبي الشمالي ، والقيمة الاحداثية للخط الشمالي الاقصى في الاقليم القطبي الجنوبي ، يليه خط ١٥٠٠ كم ثم ٢٠٠٠ كم ثم ٢٥٠٠ كم وأخيرا ٣٠٠٠ كم ٠ وبذلك تتكون مربعات طول ضلع كل واحد منها ٥٠٠ كم ولا علاقة لها بدوائر العرض ويكتب بجوار كل رقم على خطوط الاحداثيات الشمالية الحرف N وبجوار الاحداثيات الشرقية المحرفE ويتم قراءة الاحداثي الشرقي أولا ثم الشمالي • وتقاس المسافات في اتجاه الشرق على محور خطى زوال ٩٠ غربا ـ ٩٠ شرقا ، وفي اتجاه الشمال على محور خطي زوال صفر " ـ ١٨٠ (شكل ١٩٠) ٠





- TAY -

التقسيم الداخلي لنظامي UPS ، UTM الاحداثيين:

١ - نظام ال UTM : يتكون هذا النظام من اشرطة عرضية اتساع الواحد منها ١٠٠ كم تقريبا تمتـد في موازاة دوائر العرض عبر الاقسـام الستين الطولية اى حول الارض • وينقسم كل شريط الى ٢٠ جزءا اتساع . كل جزء ١٨ طولية اي أن الجزء الواحد يمتد عبر ثلاثة أقسام طولية من الاقسام الستين • وينقسم كل جزء الى ثمانية عشر قسما اتساع الواحد منها ١٠٠ كم وستة اقسام اتساع كل واحد منها اقل من ١٠٠ كم وتقع على جانبي الخطوط الفاصلة بين الاقسام الطولية وبذلك تظهر مربعات مائة كيلو مترية كاملة وأشكال منشورية • وترقم هذه المربعات والاشكال بحروف ابجدية من A الى Z مع استبعاد حرفي O,I • ويتم الترقيم من الغرب الى الشرق ابتداء من خط زوال ١٨٠ ، وبذلك تتكرر هذه الحروف كل ثلاثة اقسام طولية • كما ترقم الاشرطة العرضية بدءا من عرض ٨٠ جنوبا بحسروف أبجدية من حرف A الى حرف V مع استبعاد حرفى O,I ، وبذلك تتكرر . هذه الحروف كل عشرين شريطا عرضيا في اتجاه من الجنوب الى الشمال. ويلاحظ أن الاشكال المنشورية على جانبي الخطوط الفاصلة بينالاقسام الطولية لا تحمل حروفا مثل المربعات الكاملة ، ولكن يتم ادراك حروفها الرمزية عند سلسلة الحروف الابجدية لكتابة حروف المربعات الكاملة •

ففى نصف الارض الشمالى وبدءا من العرض ٨٠ شمالا تكاد المربعات المائة كيلو مترية تشمل المسافة بين خطى الزوال المحددين للقسم الطولى الواحد ٠ ثم تبدأ الاشكال المنشورية فى الظهور وتتسع تدريجيا كلما اتجهنا جنوبا صوب دائرة الاستواء ٠ أما فى نصف الارض الجنوبى فنلاحظ العكس اذ تظهر المربعات الكيلو مترية الكاملة فى اقصى الجنوب عند عرض ٨٠ جنوبا ، ثم تظهر الاشكال المنشورية وتاخذ فى الاتساع تدريجيا كلما اتجهنا شمالا صوب دائرة الاستواء (شكل ١٩١) ٠

ME LE MINE PERCHITE US VS ME CG DG EG FG CC UF VF JE EE AR ME 140 VD W NO NO UCIVC OC EC DC KC LC MCWC UB VB WB 08 28 T 3 LB MS MB UA VA FA GU KA LA K11 N4 UV W w EU HU NU 111147 1/5 DS ES F5 65 1:5 **L**5 MS NS PS 'YR U.T FR CR KY LR MR WR PR GR TR UQ VO WA CU 00 E0 ro FO 62 1.40 NO 100 100 1 40 40 UP KE NP PP OP TP FP SP KP LP BN CN DN EX UN'VH MAN NO PN ΚN SH CH CHEN THE UNITE XM LM GMI VM FM 11/2 WL DL EL 112 GL KL LL ML NL A YK UK VIC WK 47 XX LK MK NK FX TK I KU LU MU NU PU UH VH EH FH TO UDIVO 10011170 FO YO V.D MO NO PO UC VC WC CC DC EC KS KE KING NO PO CO TO SC 10 128 YB UD VB **#9** CS' 10 30 68 . 9 AB LA MA NO PO XA YA VA WA EA FA GA LAGA MA PA GA 7.4

. شکل رقم (۱۹۱)

رم نظام اله UPS : تقسم المناطق القطبية التى يشملها هذا النظام الى مربعات مائة كيلو مترية على امتداد المحوريين الرئيسيين صفر $- \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$ الراسى ، • • • غربا $- \cdot الافقى • ويراعى عند ترقيم هذه المربعات الراسى ، • • • غربا $- \cdot الذى يمثل البداية من المصافة الغربية والذى لا يمثل مربعا كاملا ، ويتسلسل الترقيم فى اتجاه الشرق نحو القطب حتى الحرف Z مع استبعاد الحروف W, V, O, N, M وعند عبور نقطة القطب والاتجاه نحو الشرق يبدأ الترقيم من A مع استبعاد الحروف A من المراسى فيبدأ الترقيم من الطرف الجنوبي لهذا المحور بدءا من الحرف A ويكون المربع الخاص به الطرف الجنوبي لهذا المحور بدءا من الحرف A ويكون المربع الخاص به غير كامل ثم يتدرج الترقيم نحو الشمال حتى القطب الشمالي في نصف الارض المنالى ، وحتى القطب الجنوبي في نصف الارض المنالى ، وحتى القطب الجنوبي في نصف الارض المربع A غير كامل (شكل A مع استبعاد المحرفين A فقط حبث يكون المربع A غير كامل (شكل A فقط حبث يكون المربع A غير كامل (شكل A فقط حبث يكون المربع A غير كامل (شكل A فقط حبث يكون المربع A غير كامل (شكل A فيكون المربع A غير كامل (شكل A فيكون المربع A غير كامل (شكل A) •

							į	<u>ب</u>), E	<u>, 1,</u>	M,I	N,0	,۷,	نزم <u>م</u> \	نجاه ال اعدا	` >	•								
					وم		.	• 176.	پز		·, 		ָ י י		: <u>;</u>			,						
					1		بخ	3	XY	**	ZY	AY	97	CY		$\stackrel{\sim}{\rightarrow}$	\sim	•						
					24	3×	ΤX	υ×		YX	z×	-		c×		ВX								
				1	RW	sw	TW	uw	ΧW	YW	ZW	AW		cw		-	HW	JW	<u>~</u>					
			Z	0	RV	3٧	TV	υV				AV		CV		gu gu			× ×	<u></u>	L			
	e je	Z	PU	QU				υu		Y U				_				_	-	LT	\dot{Z}	د. ع		
	' F	-/ CT	PT	QT				_		Y T				ст		GΤ		٦,٢				١.		
	1	LS	PS	QŞ	4.4			1. //	i				_	_	_			_	KS	LS	P3	7		
	√R	LR	PR	, ,	RR	\	1			YR						ЯĐ		J/R		LR	PQ	<u>~</u>		
	ΚO	Ğ	PQ	90	RQ	A A.				Y 0	_	_			\blacksquare	aa			KO	-		\vdash	r i	
	KP	P	Q.	QP	₽P	رماد	\mathbf{v}	I		ΥP		_		CP		GP	/-	JP	KP		PP	QP C	t	
و• و.	KN	Z	PN	20						YN				CN		30			KN	_	_	QZ		دم
Σ 4.	км	ĿМ	PM	QM	RM	SM	TM	UМ	×Μ	YM	ZM	АМ	ВМ	-	_			JM	,			ам	L	
	KL	ш	PL	QL.	RL.	SL	7-	UL	ХL	YL	ZL	AL	9L	CL	5/	øL	土	7	KL	_	PL	OL.		
	KK	LK	PK	QK	RK	sĸ	ΤK	ŲΚ	×ĸ	YK	ZK	AK	вк	CK	1-m	ВK	HK	٦ĸ	KK	┝	PK	OM	1	
	1	LJ	₽J	۵٦	RJ	SJ	τψ	ยม	¥٦	٧J	ZJ	AJ	BJ	_	1/	аJ	ни	_	KJ		PJ	 		
	Z	LH	РН	αн	RH	зн	파	UН	хн	ΥH	ZH	АН	вн	фH	FH	σн	-	=	KH	┞	PH	/		
		Za	PG	06	RQ	53	тв	UG	ХG	40	ZG	AG	BG	CG	FG	GG	HG	JO	KG	├	PG	·7.		
	٤,	7	PF	QF	RF	SF	TF	UF	XF	YF	ZF	AF	ØF	CF	FF	GF	HF	JF	KF	1-	K			
		•	Z	OE	RE	SE	TE	UE	ΧE	YE	ZE	AE	9E	CE	FE	GE	HE	JE	KE	JK.				
				Z	RD	SD	ΤD	UD	ΧĐ	YD	zu	AD	80	CD	FD	GO	ـــ	<u>ال</u>	مرا					
					Ž	Ç	TO			YC		AC	ВС	cc		g C	H5	<u>بر</u>	3					
				•	- .ئ	۲,	72	7	XB	YB	ZB	AB	88	<u> </u>	FQ.	إسما	•	÷						
					٠٩	,	, L	.5	7		•	سد	1.	, ,	9	,								
									-					_										

شکل رقم (۱۹۲)

فهرس الخرائط في نظامي UPS, UTM:

نتيجة لتقدم طرق المسح المجوى والفضائى اصبحت هناك حاجة لوضع نظام فهرسة للخرائط التى انتجت باعداد هائلة كى تغطى سطح الارض ، وذلك لتسهيل الوصول الى أى نقطة عن طريق النظام الاحداثى العالمى ، ويتلخص نظام الفهرسة فى جدول بيانى على لوحة ترفق بمجموعات المخرائط المخاصة بنظام احداثى واحد وتكون محفوظة فى دولاب حفظ مجموعات الخرائط ومطبوعة على الخريطة ذاتها ، ولتبسيط فكرة هذه اللوحة نعرض المثال التالى:

- اذا كان النظام الاحداثي الكبير هو نظام UTM

- وكان النظام الاحداثي الاصغر GZO هو 185

- وكان اقرب خط زوال على يسار النقطة المراد تحديدها هو 91

- وكان أقرب رقم عشرى يمكن تقديره بالقنسبة لخط الزوال السابق هو

- وكان اقرب دائرة عرض الى الجنوب من نفس 09 النقطة هـو

ـ وكان اقرب رقم عشرى يمكن تقديره بالنسبة لدائرة العرض السابقة هو

فان النقطة تتحدد بـ UTM 185916093 وتسمى به • ويمكن عن طريق . هذا الرقم النهائى التوصل الى موقع أى نقطة ومكانها على الخريطة • وهناك دليل مسجل به جميع المواقع بالعالم مسلسلة ابجديا ، وعن طريق هذا التسلسل وما يقابله من رقم كودى يتمثل فى الرقم النهائى كالمبين فى نهاية المثال السابق يمكن تحديد اللوحة أو الخريطة • وبمعنى آخر فان المواقع تترجم الى أرقام وفق النظم الاحداثية يتم ترتيبها فى خزائن خاصة مناسبة •

3

الفصالني كيسعشر

الرموز والعلامات الاصطلاحية والالوان على الخرائط

ولا ـ الرموز والعلامات الاصطلاحية:

عند حصر عدد وحجم الظواهر الطبيعية والبشرية الهامة في مساحة خرها كيلو مترا واحدا في الطبيعة، ومحاولة توقيعها على الخريطة يضطر لي تحديد الأولويات في اختيار الظواهر الواجب ابرازها ، اذ أنه لايمكن نوقيع كل الظواهر على الخريطة ، واذا كانت الخريطة ذات مقياس رسم وليكن ١ : ٥٠٠٠٠٠ ، فإن هذا المقياس لا يسمح ببيان شكل تلك الظواهر لطبيعية أو البشرية كما هي في الطبيعة ، وتتضح ابعاد هذه المشكلة في لخرائط صغيرة المقياس، لذا تستخدم رموز خاصة للدلالة على تلك الظواهر نسمى بالعلامات الاصطلاحية ، ويراعي في اختيار تلك العلامات أن تكون مطابقة الى حد ما لأشكال أو صور الظواهر التي تدل عليها ، وتصبح الحاجة ماسة في حالة صغر مقياس رسم الخريطة لاختصار تلك العلامات الموز حتى تصبح مجرد رموزا غير مطابقة تماما لشكل الظاهرة ، وتعتبر الرموز والعلامات اصطلاحية أي تقليدية متفق عليها ، تتبع في معظم الضرائط حتى أن قارىء الخريطة يفهم مدلولها دون الرجوع الى مفتاح الخريطة ،

وفيما يلى استعراض سريع الاهم تلك الرموز والعلامات:

۱ - المجارى المائية: تبين الانهار بخطوط رفيعة متصلة عند المنبع تتسع المسافة بينهما بالاقتراب نحو المصب والما الترع والقنوات فتبين الرئيسية منها بخطوط مزدوجة مستقيمة والفرعية بخطوط مفردة رفيعة وتبين المصارف بخطوط رفيعة مقطعة والثانوية بخطوط رفيعة وتبين المصارف بخطوط رفيعة مقطعة والثانوية بخطوط رفيعة وتبين المصارف وتبين وتبين المصارف وتبين
٢ - السواحل: ترسم خطوط رفيعة متساوية السمك • وللرمال والكثبان الرملية والجروف علاماتها الخاصة •

 ٣ - المستنقعات: تظهر على هيئة خطوط قصيرة افقية وسميكة ويرسم فوقها خصلة متفرقة من ثلاث أو خمس خطوط رفيعة • ويظهر لكل خصلة ظل على هيئة خط رفيع أسفل الخط السميك ومنحرفا عنه ناحية اليمين •

المرتفعات والمنخفضات على سطح الارض: وتوضح باحدى وسائل تمثيل التضاريس • والطريقة التى يغلب استعمالها هى طريقة خطوط الكنتور مع استخدام الهاشور لبيان الظواهر التى توضحها الفترة الكنتورية المستعملة •

الكثبان الرملية: توضح بنقط رفيعة متجاورة ويحدد الكثيب أو المنطقة الرملية من الخارج بنقط سميكة .

الحشائش: توضح بشرط قصيرة متجاورة فى وضع راسى بحيث يتالف من مجموعها شكل هلال • وعادة ما يكون عدد تلك الشرط خمس اطولها فى المنتصف •

٧ - الغابات: يرمز لها باشجار تعين نوع الغابة ، فالغابة النفضية
 مثلا لها شكل يميزها عن الغابة الصنوبرية وغابات النخيل .

٨ - المحاجر: تبين محجر الزلط والرمال على شكل مجموعة من النقط الرفيعة يحيط بها من الخارج نقط سميكة تحدد شكل وامتداد المحجر أما محجر الاحجار كالحجر الجيرى أو الحجر الرملى، فيبين الحد الخارجى للمحجر بخط سميك متصل يبرز من ناحية داخل المحجر خطوط متباينة الطول والاتجاه تشير الى قطوع الواجهات الصخرية بالمحجر .

٩ - الطرق: تظهر الطرق على شكل خطين متوازيين لا تخضع المسافة بينهما لمقياس رسم الخريطة ، وبالتالى لا تدل على اتساع الطريق ، وقد يظهر الطريق على شكل خط مفرد سميك او رفيع متصل او مقطع حسب درجة الطريق ، وتقسم الطرق الى اربع درجات : فطرق الدرجة الاولى عبارة عن خط مزدوج سميك ، وطريق الدرجة الثانية عبارة عن خط متصل سميك يوازيه خط متصل رفيع ، اما طرق الدرجة الثالثة فخطان متصلان رفيعان ، بينما طرق الدرجة الرابعة فخط مفرد رفيع ، وتبين علمات رفيعان ، بينما طرق الدرجة الرابعة فخط مفرد رفيع ، وتبين علمات

الكيلو مترات على طرق الدرجتين الاولى والشانية ، كما تبين علامات المناسيب (الروبيرات) المجاورة للطرق مع كتابة المنسوب بجوارها .

10 - السكك المحديدية: تبين الخطوط الرئيسية المزدوجة بخط مزدوج يملاً فراغه بصورة متعاقبة من اللونين الابيض والاسود 10 الخط المفرد الرئيسى فيبين بخط مزدوج فقط 10 وفي بعض الخرائط على شكل خط اسود سميك متصل 10 الخط المفرد الفرعى فيبين بخط رفيع مسنن 0 وعندما يمتد الخط المحديدي داخل نفق فانه يبين بخط متقطع 0

11 - الحدود: تبين الحدود الدولية بخطوط سوداء متقطعة بينها نقط ، وقد ترسم النقطة داخسل قوسين يتصلان بالخطين الجانبين ، اما الحدود الادارية كحدود المحافظات فتبين بخطوط سميكة متصلة ، وحدود المراكز بخطوط رفيعة مقطعة ، اما حدود النواحى والقرى فتبين بنقط ،

۱۲ ـ المبانى: تبين بخطوط سوداء تحدد المسقط الافقى للمبنى ماعدا المبانى الدينية فلها رموزها المخاصة ويكتب بجوار المبانى الحكومية مسمياتها ويرمز لمبانى الخدمات البريدية بمستطيل داخله حرف بومبانى التلغراف والتليفون بمستطيل داخله حرف ت

١٣ ـ المدافن: يختلف الرمز الدال عليها باختلاف الديانات ٠

10 - الكنائس: مربع أسود أو دائرة مصمتة فوقها صليب ، أو مجرد صليب فقط للابرشيات ،

٦ - المعابد: مربع أسود أو دائرة يعلوها نجمة داود ٠


١٧ - المنارات: شكل منارة مصغرة .

۱۸ ـ الطواحين والسوانى: شكل الطاحونة الهوائية أو السانية مصغرة ·

14 - المدن: وتوضح بطرق مختلفة حسب اهمية المدينة . فقد تبين

المدينة على شكل دائرة فى داخلها نقطة أو فى شكل دائرة أو فى شكل مستطيل أو مربع أسود • وفى بعض الاحيان توضح المدينة برسم مظلل يتفق مع شكل حدودها •

۲۰ ـ الاطلال والآثار: وتبين على شكل ثلاث نقط تمثل رؤوس مثلث.
 وتبين الاشكال ۱۹۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۹ نماذج مختلفة من الرموز
 والعلامات الاصطلاحية .




رمزدعومات إمسلامهیدی شرائط انمیزین شسسکل رقم (۱۹۳)

شكل رقم (١٩٤)

	WEARACON TO THE PARTY OF THE PA
مران مروم مران مرام و مانا د مان محروراه مانا د مان محروراه د افر قهرد المسارة دون الهر معان المناه دون الهر معان المناه	وده مهدلی به شرناستار دونه درساس داران افورسه می در درساس داران افورسه می درساس داران افورسه می درساس داران درساس داران دارساس داران درساس درساس داران درساس درساس داران درساس درسا
	0 C-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
مرورات و علله وعللة +++ مرونات و المراحد الله المراحد	عدده مواقع قدو مطالح المادة ا
لقائرتو مروز الاندية المساور المائية	انظ میرنده نظ ملالات مخات قربه دیمه نقسلم ارتسانی خسلم ارتسانی خسلم استرانی است ارزی مسمنی دری شمیر است مری مسمل میرند دری شمیر است دری شمیر است است



روزدعوات (معلامه سرمیانک القرم شسکل رقم (۱۹۵)



ثانيا _ الالوان على الخرائط:

تختلف الألوان المستخدمة في الخرائط الجغسرافية بصفة عسامة تبعسا لاختلاف مقياس رسم المخريطة ونوعها فالوان المخرائط الاطلسية والحائطية تختلف عن الموان المخسريطة الطبوغرافية والوان المخسرائط المتضاريسية تختلف عن الوان المخسرائط المجيولوجية التي تختلف بدورها عن السوان الخرائط المناخية وتتباين أيضا الألوان داخل مجموعة الخرائط المشرية وللخرائط المشرية والخرائط المشرية والمناخية والمناخية المناخية والمناخية والمناخية المناخية الم

1 ـ الخرائط الاطلسية والخرائط التضاريسية: لهدنه المجموعة من الخرائط الوانها الخاصة ويلاحظ أن لمساحة المنطقة المبينة على الخريطة من ناحية ولمنسوبها بالنسبة لمستوى سطح البحر من ناحية اخرى دور هام في تحديد الفئات اللونية و وامامنا في هذه الحالة مجموعتان:

المجموعة الاولى: خرائط تبين مساحة محدودة من سطح الارض كدولة أو اقليم من دولة ذي مدى تضاريسي محدود • ولهذه المجموعة الوانها، فاللون الاخضر للاراضى المنخفضة التى يتراوح منسوبها بين مستوى سطح البحر ومنسوب ٢٠٠م • ولهذا اللون درجتان ، الاخضر الداكن للاراضي بين صفر ، ١٠٠٠م فوق مستوى سطح البحر ، والاخضر الفاتح للمتاطق من ١٠٠م الى ٢٠٠م ١ أما بالنسبة للاراضي التي تقع دون مستوى سطح البحر، كأراضي شمال هولندا وغور الاردن ومنخفض القطارة على سبيل المثال يستخدم في تمثيلها اللون الرمادي المائل الى الخضرة • ويستخدم اللون الاصفر للاراضي متوسطة الارتفاع التي يتراوح منسوبها بين ٢٠٠ ، ٦٠٠ م فوق مستوى سطح البحر • ويلاحظ هنا ايضا درجتان لهذا اللون، فالاصفر الليموني بين منسوب ٢٠٠ ، ٢٠٠م ، والاصفر المشوب بحمرة للاراضي بين ٠٠٠ ، ٢٠٠م • ويستخدم اللون البرتقالي كلون انتقالي بين الاراضي متوسطة الارتفاع والاراضي المرتفعة ، فهو يمثل المناطق التي يتراوح منسوبها بين ٦٠٠ ، ٨٠٠م . ويمثل اللون البنى المتوسط الاراضي بين ١٠٠٠،٨٠٠م. أما اللون الابيض فيختص بالمناطق التي يزيد ارتفاعها عن ١٠٠م فوق مستوى سطح البحر •

المجموعة الثانية : خرائط تبين مناطق واسعة من سطح الارض كقارة

او اقليم كبير المساحة كشبه القارة الهندية او شمال ايطاليا ونطاق الألب الاوروبي او دولة ضخمة كالاتحاد السوفيتي او الولايات المتحدة الامريكية وفي مثل هذه المناطق المتسعة تتباين فيها المتضاريس تباينا كبيرا من مستوى سطح البحر او دونه الى سقف العالم او القمم الشاهقة وتستخدم نفس الوان المجموعة الأولى بفئات منسوب اكبر على النحو التالى:

دون مستوى سطح البحسر الرمسادى من صفر - ٢٠٠م فوق مستوى سطح البحر اخضر داكن من ٢٠٠ - ٢٠٠م فوق مستوى سطح البحر اخضر فاتح من ٢٠٠ - ٢٠٠م فوق مستوى سطح البحر اصسفر من ١٠٠٠ - ٢٠٠٠م فوق مستوى سطح البحر برتقالى فاتح من ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠م فوق مستوى سطح البحر برتقالى مائل الى الحمرة من ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠م فوق مستوى سطح البحر بنفسجى داكن من ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠م فوق مستوى سطح البحر بنفسجى داكن من ٢٠٠٠ م فوق مستوى سطح البحر بنفسجى فاتح

وفى بعض أطالس يستخدم الليون البنى بدرجاته الفاتح والمتوسط والداكن للمناطق التى منسوبها بين ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠م، ٢٠٠٠ الى ٤٠٠٠ الى ٤٠٠٠ الى ٤٠٠٠ من ١٠٠٠ الى ٤٠٠٠ من الليون البنفسجى من ٥٠٠٠ الى ٢٠٠٠م، فاللون الابيض للمناطق التى يزيد ارتفاعها عن ٢٠٠٠م،

وتظهر المسطحات البحرية والمحيطية على المخريطة الاطلسية والحائطية باللون الازرق بدرجاته ، ويزداد عمق اللون الازرق مع تزايد أعماق المسطح البحرى ، ويلاحظ هنا أيضا اختلاف فئات اللون باختلاف مساحة ما تبينه المخريطة ، ففى الخريطة ، يستخدم اللون المخاطق المساحلية ، يستخدم اللون الازرق الفاتح جدا للاعماق بين صفر ، ٥٠م تحت مستوى البحر ، والازرق الفاتح بين ٥٠ ، ١٠٠م ، والازرق المتوسط للاعماق التى تزيد عن ١٠٠٠م ،

أما في الخرائط التي تبين المحيطات أو البحار الواسعة فيستخدم التسلسل اللوني التالي للاعماق المقابلة:

صفر - ٢٠٠م تحت مستوى سطح البحر ابيسض ٢٠٠ - ١٠٠٠م تحت مستوى سطح البحر ازرق فاتح جدا ١٠٠٠ - ٢٠٠٠م تحت مستوى سطح البحر ازرق فاتح ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠م تحت مستوى سطح البحر ازرق متوسط . ٢٠٠٠ - ٢٠٠٠م تحت مستوى سطح البحر ازرق داكن اكثر من ٢٠٠٠م تحت مستوى سطح البحر ازرق داكن جدا

٧ ـ الخرائط الطبوغـرافية: تلون الخسرائط الطبـوغرافية بالـوان اصطـلاحية متفـق عليها ، فاللـون الاخضر للاراضى الزراعية والحـدائق والمتنزهات ، واللون الرمادى للاراضى السبخية ، واللون الاصـفرف للطرق والاراضى الفضاء والاراضى الصحـراوية ، واللـون الرمادى المـائل للزرقة للطرق المرصـوفة ، اما اللون الاحمـر الطوبى او البنى الداكن فاللمبانى الحكومية ، واللون الطوبى الفاتح للمبانى غير الحكومية ، ويستخدم اللون الاحمر القانى لطرق الدرجة الأولى ، والبرتقالى لطرق الدرجة الثانية ، الاحمر القانى لطرق الدرجة الأولى ، والبرتقالى لطرق الدرجة الثانية ما اللون الازرق فيستخدم فى تمثيل المسطحات المائية سواء كانت مجارى نهرية أو بحيرات أو برك ، وتمثل الأودية الجافة بخطوط متصلة أو متقطعة بنهرية أو بحيرات أو برك ، وتمثل الأودية الجافة بخطوط الكنتور، وقد تلون بعض الخرائط _ فئات كنتورية مختارة بدرجات من هذا اللون .

" - الخرائط الجيولوجية: يستخدم في الخرائط الجيولوجية الوان كثيرة تتصف بالتنافر و وتبين هذه الالوان المتضاربة اما أنواعا صضرية معينة أو اقساما جيولوجية مختلفة ومن المعروف أن الزمن الجيولوجي العام للارض ينقسم الى أحقاب وعصور وأدوار عما تنقسم الصخور الى مجموعات وتكاوين وأعضاء وطبقات عمكن دمج التقسيم الزمني مع التقسيم الصخرى في تقسيم آخر يعرف بالوحدات الزمنية الصخرية وينقسم هذا التقسيم الى نظم ومراحل وأنسقة وأيا كان التقسيم المتبع في الخرائط الجيولوجية فقد اتفق على اعطاء كل قسم من الاقسام الرئيسية لون معين وتعطى التقسيمات الفرعية منه ألوان مشتقة من هذا اللون وتعطى التقسيمات الفرعية منه ألوان مشتقة من هذا اللون .

وهناك ألوان أصبحت اصطلاحية تتبع فى الخرائط الجيولوجية ذات مقياس الرسم الكبر ، فاللون الاحمر للصخور النارية والبنفسجى للصخور

المتحولة • اما الصخور الرسوبية فالوانها متعددة فالاخضر للحجر الرملى والازرق للحجر الجيرى والرمادى للصلصال والبنى الفاتح للطفل والبرتقالى للمارل والاصفر للكونجلو ميرات • واحيانا يستعمل مع اللون اشكالا تظليلية مختلفة للتفرقة بين الصخور من النوع الواحد ذات صفات ثانوية معينة •

أما الخرائط الجيولوجية على اساس زمنى ، فالوانها لها دلالة خاصة ، فخريطة مصر الجيولوجية مقياس ١ : ٢ مليون على سبيل المثال مبنية على اساس عصور ، وتستخدم اللون الاحمر واللون البنفسجى لصخور ما قبل الكامبرى ، واللون البنى لصخور الحجر الرملى النوبى غير المعروفة العمر الا في قطاعها العلوى الذي ينتمى للكريتاسي الأسفل ، واللون الاخضر لصخور الكريتاسي الأعلى، واللون الازرق لصخور عصر الايوسين، والبرتقالي للاوليجوسين ، والاصفر للميوسين ، والكريمى للبليوسين ، والباف (لون البشرة) لصخور الزمن الرابع البليستوسين والهولوسين ، أما اللون الرمادي الفاتح فيدل على طمى النيل ، ويلاحظ في هذه الخريطة أنها قد اتبعت الاساس الصخرى بالنسبة لكل من الحجسر الرملي النوبي وطمى النيل والاساس الزمني للانواع الصخرية الاخرى التي تكون أرض مصر ،

وتستخدم الخرائط الجيولوجية في الاطالس الاساس الزمنى في الوانها ماعدا بالنسبة للصخور البركانية (الطفحية) والصخور المتداخلة ويمثل صخور ما قبل الكامبرى (مناطق الدروع الصلبة القديمة) اللون الطحيني، ويمثل صخور الزمن الاول (الباليوزوي) اللون البنفسجي ولما الصخور التابعة للزمن الثاني (الميزوزوي) فقد استخدم في تمثيلها الوان البرتقالي لعصر الترياسي والاحفر والليموني لعصر الجوارسي والاخضر لعصر الكريتاسي ويمثل اللون الزيتوني الفاتح صخور الزمن الثالث (الكانيوزوي) أما الاصفر الباهت فلصخور الزمن الرابع والاحمر القاني للثانية والمتداخلة فقد استخدم الاحمر الدموي للاولى والاحمر القاني للثانية والمتداخلة فقد استخدم الاحمر الدموي للاولى والاحمر القاني للثانية

١ الخرائط المناخية: للخرائط المناخية الوانها الخاصة ، فتستخدم خرائط الحرارة اللون الاحمر بدرجاته ويزداد عمق اللون مع الارتفاع فى درجة الحرارة ، أما المناطق القطبية الباردة فيمثلها اللون البرتقالى الفاتح

واللون الاصفر ، وتستخدم خرائط الضغط اللون البنفسجى بدرجاته وأحيات الاصفر ، ويزداد عمق اللون مع الارتفاع فى الضغط الجوى ، أما خرائط المطر فالوانها التى تميزها معروفة ، فاللون الازرق بدرجاته للمناطق المطيرة والاصفر للمناطق شبه الجافة والبرتقالى الفاتح للمناطق الجافة ، واللون البرتقالي وأحيانا البنى للمناطق الشديدة الجفاف ،

0 ـ خريطة الكثافة السكانية: تعتبر من اشهر خرائط الجغرافيا البشرية، وهى تجمع بين توزيع كثافة السكان واختلافها من منطقة لأخرى بالاضافة الى بيان توزيع المدن الرئيسية حيث تبين تركز سكانى عالى فى مساحة محدودة هى مساحة المدينة، وتتدرج الالوان المستخدمة فى تلك الخريطة من الابيض فى المناطق المخلخلة سكانيا الى الاصفر الليمونى الى البرتقالى بدرجتيه الفاتح والداكن الى البنى بدرجاته الثلاث الفاتح والمتوسط والداكن الى الاحمر القانى للمناطق ذات الكثافة العالية، أما المدن فتبين بمربعات أو نقط سوداء اللون .

٦ ـ الخرائط الاقتصادية: وهي مجموعة ضخمة تبين أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة وليس لهذه الضرائط الوان اصطلاحية خاصة التستخدم الوان مختلفة يبين مدلولها مفتاح الخريطة .

٧ - الخرائط الاجتماعية: وهى مجموعة كبيرة تبين النواحى الاجتماعية المختلفة كاللغة والديانة والتعليم والمحالة الاجتماعية ٠٠٠ الخوليس لهذه الخرائط الوان اصطلاحية متفق عليها ، ويبين مفتاح المخريطة مدلول الالوان المستخدمة ٠

الفصال ادرعشر مساقط الخسرانط

من المعروف ان الخريطة هى الشكل او الصورة المصغرة لمظاهر سطح الارض الكروى ، أو لجزء منه ، وعند رسم أية خريطة لابد من تحديد مواقع عدد من النقط الاساسية على سطح الارض ، ويتم هذا التحديد بواسطة دوائر العرض واقواس الزوال التى نرسمها على الخريطة ، وبواسطة هذه الخطوط يمكننا تحديد مواقع الظاهرات الجغرافية على الخريطة بعد معرفة درجة عرضها ودرجة طولها على الطبيعة ،

والمعروف عن شبكة دوائر العسرض وخطوط الزوال ان دوائر العسرض تمثل على الكرة الارضية بدوائر كاملة موازية لبعضها ، وان خطوط الزوال تمثل باقواس متعامدة على تلك الدوائر تلتقى عند القطبين ، ولرسم هذه الشبكة على لوحة مستوية بنفس أبعادها وزواياها الحقيقية يكون ذلك أمرا مستحيلا ، الا أذا رسمت على لوحة على شكل كرة ، أو عندما تقطع اللوحة المستوية الى أجزاء بيضاوية مدببة الاطراف وتتم مطابقتها على سطح الكرة ،

وعلى هذا الاساس لا يمكننا رسم تلك الشبكة الفلكية على الخريطة بنفس الابعاد والاتجاهات التى على سطح الارض الكروى لتحقيق جميع خصائص الشكل التى تتركز فى المسافات الصحيحة والمساحات الصحيحة والاتجاهات الصحيحة والاتجاهات الصحيحة والائكال الصحيحة والمساقط عبارة عن طريقة لرسم هذه الشبكة الفلكية على اللوحة المستوية لتحقيق شرط من شروط الجسم الكروى و لذلك تعددت طرق رسم المساقط وكل طريقة تحقق أحد هذه الشروط و

وقد جرت محاولات للتخفيف من تشويه الاغراض الاخرى وذلك بابتكار

مساقط معدلة اتبع في رسمها حسابات خاصة ، بينما المساقط الاصلية رسمت بطرق هندسية ثابتة ، وتعتمد الفكرة الاساسية لرسم المسقط على :

ا _ شكل اللوحية:


فقد تكون اللوحة على شكل استطواني (المساقط الاستطوانية) ، او مخروطي (المساقط المخروطية)، او مستوى (المساقط المستوية) شكل١٩٧٠ .

ب _ وضع اللوحة من الكرة الارضية:

فقد تكون اللوحة مماسة للكرة عند الدائرة الاستوائية (مسقط استوائى)، أو عند أحد القطبين (مسقط قطبى)، أو عند أى دائرة عرض (مسقط منحرف) •

ج - وجود المنبع الضوئى بالنسبة للكرة الارضية :

. فقد يكون فى مركز الارض (مسقط مركزى) ، أو على الدائرة الاستوائية (مسفط مجسم) ، أو على بعد يساوى نصف الوتر بين القطب والدائرة الاستوائية (مسقط كروى) ، أو على بعد لا نهائى (مسقط صحيح) .



شسكل رقم (١٩٧)

اولا - المساقط المستوية

وهى المساقط التى تختص برسم نصف الكرة الارضية أو جسزء منها ، وفيها تكون اللوحة مستوية وتمس الكرة ، أما عند الدائرة الاستوائية أو أحد القطبين أو أى نقطة أخرى بينهما .

١ _ المسقط الاستوائى المركزى:

خصائصه:

١ - المنبع الضوئي عند مركز الكرة ٠٠٠

٢ ــ تطهر دوائر العرض على شكل اقواس تنحنى نحو الدائرة
 الاستوائية كما تتباعد عن بعضها كلما اتجهنا نحو القطبين و وتظهر الدائرة
 الاستوائية على شكل خط مستقيم يتعامد على خط الزوال الاوسط •

٣ ــ تظهر خطوط الزوال مستقيمة ومتوازية ، وتتباعد عن بعضها
 كلما اتجهنا شرقا أو غربا عن خط الزوال الاوسط .

مميزاته وعيدوبه:

١ - لا تتعامد خطوط الزوال على دوائر العرض ، لذلك فهو لايحقق شروط الاتجاه الصحيح الا على خط الزوال الاوسط والدائرة الاستوائية .

٢ ــ لا يحقق أى شرط من الشروط الآخرى الخاصة بالشكل الكروى
 للكرة الارضية لا المسافات الصحيحة ولا المساحات الصحيحة ولا الاشكال
 الصحيحة .

٣ ـ نزداد التشويه كلما اتجهنا شرقا او غربا ، شمالا او جنوبا عن
 نقطة التماس حتى أنه لا يظهر منطقة القطب .

استعمسالاته:

لا يصلح الا لرسم المناطق التى لا تبتعد عن خط الاستواء باكثر من 10 - ٢٠ شمالا وجنوبا ، وبنفس هذا المقدار عن خط الزوال الاوسط شرقا أو غربا ، فهو يصلح لرسم قارة افريقيا وبخاصة أجزائها الوسطى ، بينما لا يصلح لرسم قارة آسيا مثلا التى تمتد كثيرا فى اطرافها .


٢ - المسقط الاستوائى المجسم:

خصائصه:

١ - المنبع الضوئي عند نهاية القطر الاستوائي المماس للوحة •

٢ - تظهر دوائر العرض على شكل اقواس تنحنى نصو الدائرة
 الاستوائية وتتباعد عن بعضها كلما اتجهنا نحو القطبين .

٣ - تظهر خطوط الزوال على شكل اقواس تتباعد عن بعضها كلما
 بعدنا عن خط الزوال الاوسط الذى يظهر مستقيما عموديا على خط الاستواء
 (شكل ١٩٨) ٠



شکل رقم (۱۹۸)

مميزاته وعيوبه:

١ - لا تتعامد خطوط الزوال على دوائر العرض ، لذلك فهو لا يحقق شرط الأتجاه الصحيح الا على خط الزوال الاوسط والدائرة الاستوائية .

٢ - أدى تباعد دوائر العرض وخطوط الزوال الى عدم تحقيق شرطى
 المسافات المتساوية والمسلحات المتساوية .

٣ ـ يلاحظ أن تباعد أقواس الزوال ودوائر العرض عن بعضها ليس مبالغا فيه ـ كما هو الحال في المسقط المركزي ، الامر الذي يؤدي إلى أمكان ظهور القطبين على اللوحة ، وظهور نصف الكرة الارضية كاملا على شكل دائرة بالاضافة إلى تلطيف شكل القارات نسبيا .

استعمىالاته:

من أنسب المساقط لرسم القارة الافريقية ، اذ تزداد المنطقة التي لايظهر فيها التشويه واضحا لتشمل منطقة نصف قطرها ٣٠ _ ٠٤٠ .

٣ - المسقط الاستوائى الكروى (المسافات المتساوية):

خصيائصه:

١ ـ يقع المنبع الضوئى خارج الكرة الارضية وعلى امتداد القطر الاستوائى بمسافة تساوى نصف طول الوتر الواصل بين خط الاستواء واحد القطبين .

٢ ـ تتعامد الدائرة الاستوائية والتي تظهر كخط مستقيم على خط الزوال الاوسط ٠

٣ - خطوط الزوال عبارة عن اقواس المسافات بينها متساوية على
 دائرة العرض الواحدة ، وتقترب من بعضها كلما بعدنا عن دائرة الاستواء
 حتى تلتقى عند القطبين •

٤ ـ دوائر العرض عبارة عن اقواس تنحنى نحو خط الاستواء، وتبعد عن بعضها بمسافات متساوية على خط الزوال الواحد (شكل ١٩٩) .

مميزاته وعيسوبه:

١ ــ يحقق شرط المسافات المتساوية ، اذ أن خط الزوال أو دائرة العرض تناظر أو تساوى نظيرتها على الكرة الارضية .



المسقط الاستوائى الكووى شسكل رقم (١٩٩)

٢ ـ لا يحقق شرط الاتجاه الصحيح الا على الدائرة الاستوائية وخط الزوال الاوسط •


استعمالاته:

- ١ ـ يستعمل لايضاح الشكل الكروى لسطح الارض •
- ٢ فى رسم خطوط الملاحة البحرية عبر المحيطات والبحار ، وكذلك
 لرسم خرائط التيارات البحرية ، وفى بعض خرائط التوزيعات الاقتصادية
 والنقل لما يحققه من شرط المسافات المتساوية .

المسقط الاستوائى الصحيح:

خصائصه:

- ١ المنبع الضوئى فى نقطة بعيدة جدا عن الكرة الارضية فتسقط اشعته عليها متوازية .
- ٢ ـ تظهر دوائر العرض على شكل خطوط مستقيمة متوازية وتتقارب
 الى بعضها البعض كلما اقتربت من القطبين •
- ٣ ــ تظهر خطوط الزوال على شكل اقواس تتقارب من بعضها كلما
 اقتربت من القطبين حتى تلتقى عنده ، كما تقترب من بعضها كلما بعدت
 عن خط الزوال الاوسط شرقا أو غربا (شكل ٢٠٠) .



مميزاته وعيسوبه:

١ ـ يظهر التشويه في شكل الخريطة واضحا في جميع اطرافها البعيدة
 عن المركز ٠

٢ ـ يحقق شرط الابعاد والمساحات والشكل الصحيح في المنطقة
 الوسطى من الخريطة فقط ٠


٣ - يحقق شرط الاتجاه الصحيح على خط الزوال ا، وسط فقط ٠

خصائصه:

يستعمل في رسم الخرائط التي لا تحتاج الى مقياس رسم دقيق ، مثل خرائط الارض والقمر ·

٥ ـ المساقط القطبية المستوية:

وهى المساقط التى توضح القطبين والمناطق المحيطة بهما · ورغم المتلاف وضع المنبع الضوئى فى هذا النوع من المساقط، الا انها تتفق جميعا فى ظهور خطوط الزوال على شكل خطوط مستقيمة تنبع من نقطة واحدة هى القطب والزوايا المحصورة بينها تساوى نظيراتها على سطح السكرة الارضية · كما تظهر دواثر العرض على شكل دواثر مركزها نقطة القطب، وان كانت تختلف المسافات فيما بينها تبعا لموضع المنبع المضوئى · ونتيجة لذلك فهذا المسقط فى جميع اشكاله يحقق شرط الاتجاه الصحيح لتعامد خطوط الزوال على دواثر العرض وفيما يلى بعض الملاحظات على الاشكال المختلفة للمساقط القطبية المستوية (اشكال ٢٠٢ ، ٢٠٢ ، ٢٠٢) ·



المسمّل المتطبى المرَكِزى شسكل رقم (۲۰۱)

١) القطبي المركزي:

أ - تزداد المسافة بين دوائر العرض كلما بعدنا عن القطب ، ولا تظهر دائرة الاستواء .


ب _ يزداد التشويه كثيرا كلما بعدنا عن نقطة التماس (القطب) ويزداد هذا التشويه بصورة كبيرة بعد دائرة العرض ١٥٠.

ج - يصلح لرسم المناطق التي تقع بين القطب ودائرة عرض ٧٠ شمالا أو جنوبا فقط .

ب) القطبي المجسم:

السقط السابق وتظهر العرض عن المسقط السابق وتظهر دائرة الاستواء على شكل دائرة مركزها نقطة القطب .

ب - يصلح لرسم المناطق التي تقع فيها بين القطب وحتى دائرتي عرض 20 شمالا وجنوبا ،




المستثل القطبى الجسم شسكل رقم (۲۰۲)

ج) القطبي الكروى:

أ ـ يحقق شرطى الاتجاه الصحيح والمسافات الصحيحة على خطوط الزوال فقط ، وليس على دوائر العرض ، كما يحقق شرط المساحات الى حد ما ، وبخاصة فيما بين القطب حتى دائرة عرض ٦٠٠ .


ب _ من أكثر المساقط استخداما في الاطالس خاصة المناطق القطبية،



شکل رقم (۲۰۳)

د) القطبي الصحيح:

ا ـ تظهر دوائر العرض مرسومة بانصاف اقطارها الحقيقية على الكرة الارضية ، ولذلك فالمسافات التى تقاس عليها تكون صحيحة حسب مقياس الرسم .



شكل رقم (٢٠٤) ب ب أما خطوط الزوال فلا تتفق مع أطوالها على الطبيعة ، اذ ترسم تبعا لمسقطها .

ج ـ تقل المسافة بالتدريج بين دوائر العرض كلما بعدنا عن القطب ، مما يؤدى الى حدوث تشويه سلبى ، لذلك فهو لا يحقق شرط الشكل الصحيح ، وهو أن دل على ذلك ألا أنه يدل فعلا على هذا المظهر لو نظرنا الى الكرة الارضية من مكان بعيد ،

ثانيا _ المساقط المخروطية

فى هذا النوع من المساقط قد تكون اللوحة على شكل مضروط يمس الحدى دوائر العرض الى الشمال أو الجنوب من دوائر الاستواء وقمة المخروط على امتداد المحور القطبى ولا يمكن أن يمس المضروط دائرة الاستواء والا فأنه يتحول الى اسطوانة وتختص هذه المساقط برسم اجزاء من الكرة الارضية فقط وبخاصة المناطق فيما بين دائرتى عرض ٣٠ ، ٢٠ شمالا وجنوبا و


١ _ المسقط المخروطي المركزي (المنظور):

خصائصه:

- المنبع الضوئى موجود فى مركز الكرة •
- ٢ ـ تظهر دوائر العرض على شكل اقواس من دوائر متحدة المركز
 (نقطة القطب) وتزداد المسافة بين دوائر العرض كلما بعدنا عن دائرة
 التماس شمالا أو جنوبا •
- ٣ ـ تظهر خطوط الزوال على شكل خطوط مستقيمة تنبع من نقطة القطب ، وتقل الزوايا فيما بينها عن حقيقتها على سطح الكرة فيما على على دائرة العرض الرئيسية حيث تطابق الزوايا على سطح الكرة (شكل ٢٠٥) .

مميزاته وعيسوبه:

- ١ ــ يحقق شرط الاتجاه الصحيح لتعامد خطـوط الزوال على دوائر
 العــرض •
- ٢ ـ المسافات بين خطوط الزوال على دائرة العرض الرئيسية تطابق نظيراتها على الكرة وتختلف في قيمتها على باقى دوائر العرض شمالا أو جنوبا .



المستط المنعلق البسيلي "دارّة عين رئيسسيّة واحيه" شسكل رقم (۲۰۵)

٣ ـ هذا المسقط قليل الاستعمال قليل الفائدة ، ويقصد به مجرد تفسير طريقة بناء المساقط المخروطية •

١٤ استخدم في رسم خرائط ، فيقتصر على رسم مناطق محدودة جدا لا تبتعد عن شبكة المخروط كثيرا اذ يلاحظ أن المبالغة في الابعاد تزداد كلما بعدنا عن دائرة العرض الرئيسية شمالا وجنوبا وعن خط الزوال المركزي شرقا وغربا .

٢ - المسقط المخروطي البسيط:

- ١ من المساقط غير المنظورة (حسابي) .
- ٢ ـ ترسم دوائر العرض كاقواس من دوائر ذات مركز واحد هو قمة المخروط ، وتحسب دوائر العرض الرئيسية حسب طولها الفعلى ، وتقسم الى اقسام متساوية (تقاطع خطوط الزوال معها) كنظائر على الطبيعه .
- ٣ ـ ترسم دوائر العرض الآخرى على ابعاد متساوية ومساوية لنفس
 ابعادها على سطح الكرة ، ويظهر القطب على شكل قوس من دائرة .
- ٤ تظهر خطوط الزوال على شكل خطوط مستقيمة تتقاطع مع دوائر
 العرض ، بزوايا قائمة وان كانت الزوايا بين هذه الخطوط غير حقيقية .

مميزاته وعيدوبه:

- ١ ـ يحقق شرط الاتجاه الصحيح والمسافات الصحيحة على كل خطوط الزوال ودائرة العرض الرئيسية فقط ٠
- ٢ كما يحقق شرط الشكل الصحيح على دائرة العرض الرئيسية فقط،
- ٣ ـ يصلح للمناطق التي تمتد كثيرا بين خطوط الزوال ولا تمتد بين
 دوائر العرض ٠

٣ - المسقط المتعدد المخاريط:


خصائصه:

- ١ مسقط مخروطي حسابي، ولا يظهر دائرة الاستواء (شكل ٢٠٦).
- ٢ ـ ترسم دوائر العرض من مراكز مختلفة على خط الزوال المركزى وتمثل كل منها قمة المخروط المماس لكل ذائرة عرض ، فتظهر غير موازية ومماثلة لطولها على الطبيعة ، كما لا تكون المسافات فيما بينها مناظرة لما هو على الطبيعة .
- ٣ ـ تظهر خطوط الزوال ماعدا المركزى منحنية وتبدأ من القطب ،
 والمسافات فيما بينها على دوائر العرض المختلفة تساوى ما يقابلها على
 الطبيعة .

مميزاته وعيسوبه:

١ ـ يحقق هذا المسقط شرطا المسافات المتساوية على دوائر العرض المختلفة وعلى خط الزوال المركزي فقط .

٢ ـ لا يحقق شرطى الاتجاه الصحيح أو الشكل الصحيح ، ويشوه
 الشكل كلما بعدنا عن خط الزوال المركزى •



المستقط المندطى التناطع (دائمة التناس مع، ٢٠٠٥) شسكل رقم (٢٠٦)

استعمالاته:

يستعمل لرسم الخرائط الطبوغرافية للبلدان ، كما يستخدم في رسم

القارات العرضية الشكل مثل: استراليا أو الولايات المتحدة وكندا •

٤ _ مسقط بـــون:

خصائصه:

١ _ مسقط حسابي معدل من المسقط المخروطي البسيط ٠


۲ ــ ترسم دوائر العرض من مركز مشترك ، وعلى أبعاد متساوية
 على خط الزوال المركزى وتساوى نظائرها على الكرة .


٣ ـ تظهر خطوط الزوال ـ ماعدا المركزى منها ـ على شكل منحنيات
 تبدأ من القطب ، والمسافات فيما بينها على دوائر العرض المختلفة تساوى
 ما يقابلها على الطبيعة (شكل ٢٠٧) .

مميزاته وعيوبه:

۱ - يحقق شرط المساحات المتساوية والمسافات المتساوية عنى خط النوال المركزى ، وعلى كل دوائر العرض .

٢ - لا يحقق شرطى الاتجاه الصحيح والشكل الصحيح ، الا على خط الزوال المركزى .





مستقط بون شسکل رقم (۲۰۷)

استعمالاته:

١ - يستعمل في رسم الخرائط الطبوغرافية وخرائط التوزيعات .

٢ - يستعمل في رسم القارات والدول التي تمتد عرضيا مثل: أوراسيا والصين واستراليا .


ثالثا _ المساقط الاسطوانية

يختص هذا النوع من المساقط برسم الخرائط التى تبين العالم كله . وتكون اللوحة (قبل فردها) على شكل اسطوانة تمس الكرة الارضية عند دائرة الاستواء . ويمتاز بانه يحقق _ فى جميع اشكاله _ شرط الاتجاه . الصحيح ، نظرا لتعامد خطوط الزوال على دوائر العرض والتى تظهر على شكل خطوط مستقيمة متوازية متعامدة على بعضها . •

١ ـ المسقط الاستوائى المركزى (مركيتور):

خصائصه:

- ١ يفترض فيه وضع المنبع الضوئى في مركز الكرة •
- ٢ ـ تظهر خطوط الزوال متوازية ، والابعاد بينها متساوية وتساوى نظيراتها على دائرة الاستواء (وهذا مخانف للواقع اذ إن الابعاد بينها تقل كلما اتجهنا نحو القطبين) •
- ٣ ــ تظهر دوائر العرض مستقيمة ومتوازية ، والابعاد فيما بينها تزداد كلما اتجهنا نحو القطبين (الحقيقة أن الابعاد بينها متساوية على سطح الكرة) شكل ٢٠٧ •



شکل رقم (۲۰۸)

مميزاته وعيسوبه:

- ١ _ لا يحقق سوى شرط الاتجاه الصحيح •
- ٢ ـ يحقق شرط المسافات الصحيحة والشكل الصحيح على دائرة الاستواء فقط ، ويزداد التشويه كلما اتجهنا نحو القطبين ويبلغ اقصاه بعد دائرة العرض ٠٠ شمالا وجنوبا .
- ٣ ـ لا يظهر فيّه القطبان نظرا لتوازى الشعاع المتجه اليهما من مركز الكرة مع الاسطوانة •

استعمالاته:

- ١ ـ يستعمل في رسم الخرائط التي تستخدم للاغراض البحرية او الجوية وخرائط التيارات البحرية حيث انه يعطى الانحراف الصحيح .
- ٢ يستعمل في رسم المناطق التي تمتد عرضيا عند دائرة الاستواء التي لا تتعدى ٢٠ شمالا أو جنوبا ٠

٢ - المسقط الاستوائى المجسم (جول):

خصائصه:

- ۱ معدل من المسقط الاستوائى المجسم الذى يوجد فيه المنبع الضوئى
 على محيط الكرة ، الا أن الاسطوانة تقطع الكرة عند دائرتى عرض بدلا
 من تماسها لدائرة الاستواء .
- ٢ ـ تظهر المسافات بين دائرتى العرض الرئيسيتين أقل من حقيقتها
 كلما بعدنا عنهما
- ٣ ـ يظهر فيه القطبان على شكل خط مستقيم بدلا من ظهورهما على
 شكل نقطة كما هو الحال على الكرة .
- ٤ ـ المسافات بين خطوط الزوال متساوية وتساوى نظيراتها على دائرتى العرض الرئيسيتين ، فتبدو أقل من حقيقتها بين دائرتى العرض وأكبر من حقيقتها خارجهما .

مميزاته وعيــوبه:

١ - يحقق شرط الاتجاه الصحيح ، بالاضافة الى المسافة الصحيحة على دائرتى العرض الرئيسيتين .

٢ - يجمع الى حد ما بين المساحات الصحيحة والاشكال الصحيحة ،

خاصة فيما بين دائرتي العرض الرئيسيتين .

٣ - يقلل من التشويه الملاحظ في مسقط مركيتور ، ويكون هذا التشويه بالسالب فيما بين دائرتي العرض الرئيسيتين وبالموجب في اتجاه القطبين .

استعمىالاته:

يستخدم في رسم المناطق التي تمتد عرضيا عند دائرة الاستواء ، والتي تمتد نرحو الشمال والجنوب في حدود دائرتي العرض ٤٥ شمالا وجنوبا .

٣ _ المسقط الاسطواني الصحيح (المساحات المتساوية):

خصائصه:

١ ــ يقع المنبع على بعد لا نهائى من المكرة ، فتسقط الاشعة على الاسطوانة متوازية •

٢ ـ تتقارب دوائر العرض كلما اتجهنا نحو القطبين ٠

 ۳ ـ تظهر خطوط الزوال متوازية ، والبعد بينها متساوى ويساوى نظيره على سطح الكرة عند دائرة الاستواء (شكل ۲۰۹) .



مستمط المساحات المتساوية شسكل رقم (٢٠٩)

مميزاته وعيسوبه:

١ _ رغم تعامد خطوط الزوال على دوائر العرض الا انه لا يحقق شرط الاتجاه الصحيح ، ونظرا لأن الانحرافات الماخوذة على خطوط الزوال أو دوائر العرض لا تطابق نظيراتها على الكرة .

٢ _ يحقق شرط المساحات المتساوية على حساب الشكل ٠

٣ _ يحقق شرط المسافات المتساوية والشكل الصحيح على دائرة الاستواء فقط ·

٤ ـ يزداد التشويه في الشكل كلما اتجهنا نحو القطبين ، ويكون هذا التشويه بالسالب .

المساقط الاسطوانية المعدلة :

وهى مساقط ماخوذة عن المساقط الاسطوانية ، الا انها حسابية تهمل وضع المنبع الضوئى وتهتم بتحقيق شرط المسافات الصحيحة أو المساحات الصحيحة ، وقد تلجأ أحيانا الى الاسقاط المخروطي .

١) مسقط سانسون - فلاستيد :

خصائصه:

 ١ ـ تظهر دوائر العرض على شكل خطوط مستقيمة وقد رسمت كلها طبقا الأطوالها على الطبيعة ، والمسافات بينها متساوية وتسارى حقيقتها على الكرة .

٢ ـ يرسم خط الزوال المركزى طبقا لطوله على الطبيعة ، وتظهر باقى خطوط الزوال منحنية وتزداد فى انحنائها وطولها كلما بعدنا عن خط الزوال الاوسط (شكل ٢١٠) -



شکل رقم (۲۱۰)

مميزاته وعيسوبه:

١ - يحقق شرط المساحات المتساوية على جميع دوائر العرض وخط النوال المركزى فقط ٠

٢ ــ لا يحقق شرط الاتجاه الصحيح الا على خط الزوال المركزى •
 استعمــالاته :

۱ ـ يستعمل فى رسم خرائط العالم التى تهتم بالتوزيعات السكانية السادية ٠

۲ - لا يفضل فى رسم القارات أو أجزائها التى تبعد كثيرا عن دائرة
 الاستواء أو خط الزوال المركزى مثل استراليا وأوربا

٣ .. يفضل في رسم قارتي افريقيا وامريكا الجنوبية •

ب) مسقط مولفيدى:

خصائصه:

١ _ مسقط معدل من مسقط سانسون _ فلامستيد ٠

۲ ــ يظهـر فيه خـط الزوال المركـزى ودائرة الاسـتواء مستقيمـين
 ومتعامدين وطول خط الزوال يساوى قطر الدائرة ، وطول دائرة الاستواء
 ضعفــه •

٣ ـ تظهر باقى دوائر العرض مستقيمة وموازية لدائرة الاستواء ،
 والمسافات بينها متساوية ومطابقة للحقيقة ، وأطوالها مطابقة لما هى عليه
 على سطح الكرة -

٤ ـ تظهر خطوط الزوال منحنية ويزداد انحناؤها كلما اتجهنا نحو الشرق أو الغرب ، الا أن المسافات فيما بينها على دوائر العرض المختلفة تطابق نظيراتها على سطح الكرة الارضية (شكل ٢١١) .

مميزاته وعيسوبه:

١ _ يحقق شرطى المساحات والمسافات المتساوية ٠

٢ ـ يحقق شرط الشكل الصحيح لمعظم اجزاء الخريطة ، الا انه يبدا
 فى النشويه كلما اتجهنا نحو الاطراف وهو تشويه اقل من التشويه الملاحظ
 فى مسقط سانسون فلامستيد •

٣ _ لا يحقق شرط الاتجاه الصحيح الا على خط الزوال المركزى •



شكل رقم (٢١١) ج. مسقط جود المقطع للمساحات المتساوية :


مميزاته وعيوبه:

١ ـ من المساقط الاسطوانية المعدلة ، وقد قطع الى عدة أجزاء
 للمحافظة على شرط المساحات الصحيحة والشكل الصحيح في جميع أجزاء
 الخريطة ،

٢ ـ دائرة الاستواء ودوائر العرض الموازية له مجموع اجزائها يساوى طولها الحقيقي على الكرة •

٣ - خطوط الزوال الرئيسية اكثر من خط واحد • فلكل قارة خط زوال اوسط خاص بها •

٤ ـ يستخدم فى رسم خرائط التوزيعات والاحصاءات الخاصة بالعالم،
 مثل خرائط توزيع الحرارة والمطر والنبات الطبيعى والتربة والكثافة السكانية ٠٠٠ الخ (شكل ٢١٢) .



شکل رقم (۲۱۲)

الفصل التابع عثر المنسورية وقطاعاتها

سعتبر خرائط التضاريس من اهم الخرائط التى يستخدمها المجغرافى فى دراسته لسطح الارض والمجغرافى يقسم مظاهر السطح الى ظاهرات موجبة مثل المجبال والهضاب واخرى سالبة مثل السهول والاحواض وقد يعمد بعضهم الى تقسيم السطح الي مناطق مرتفعة ومناطق منخفضة والمجغرافى فى دراسته لسطح الارض يعامله معاملة المسرح الذى تلعب عليه المعوامل المجغرافية الاخرى من طبيعة وبشرية دورها ليتحدد من تفاعل هذه المعوامل بعضها مع بعض الشخصية المجغرافية للمنطقة وهذا ما ترمى اليه المجغرافيا فى النهاية و

وتبرز أهمية مظاهر السطح من وجهة النظر البشرية في ناحيتين :

ا ـ درجة الانحدار: لآن هذا الانحدار يؤثر في وسائل المواصلات وفي حركة الانسان وانتقاله على سطح الارض كما انها تؤثر ايضا في شكل جريان المياه السطحية وما يتبع ذلك من توفر هذه المياه او قلتها من مكان لاخر وهذا بدوره يؤثر على امكانية تركز واستقرار الانسان في مكان معين كما أن لدرجة الانحدار تاثيرها المباشر في ظاهرة انجراف التربة ودرجة الانحدار واختلافها على طول خط معين تعطى شكل الانحدار الذي له ايضا دور مؤثر على النشاط البشرى و


٧ ـ المنسوب: اى مدى ارتفاع وانخفاض السطح فى مساحة معينة ، ودراسة المنسوب وتبرز لنا الظاهرات التضاريسية فنفرق بين السهول والمرتفعات كما نفرق بين الاودية والتلال بل انها تعطى نمطا لمدى ارتفاع السطح فى منطقة معينة كان نقول منطقة مرتفعة أو منطقة منخفضة وثالثة متوسطة الارتفاع .

طرق تمثيل المرتفعات على الخرائط

عند تمثيل سطح الارض على الخرائط تنشأ مشكلة بيان المظهر ذو الثلاثة أبعاد على اللوحة ذات البعدين فقط وفى سبيل ذلك لابد من التضحية ببعض النواحى الخاصة بابراز درجة الانحدار أو شكل الانحدار أو المنسوب ولهذا فقد اختلفت الطرق الكارتوجرافية الخاصة بتمثيل سطح الارض كل طريقة تحقىق شرط من شروط سطح الارض الى أن اكتشف الخطوط الكنتورية فحققت كل الشروط وقبل أن نتعرض لهذه الطريقة بالشرح والتفصيل سوف نستعرض الطرق الكرتوجرافية الاخرى ب

اولا - طريقة رسم المنظور:

تمثل المرتفعات بهذه الطريقة حسب المسقط الجانبى لها (شكل ٢١٣) . وهى أن دلت على مواقع السلاسل الجبلية والتلال والسهول بصورة تقريبية فأنها لا تبين الارتفاع أو درجة الانحدار .



ثانيا _ نقط المناسيب:

وهى عبارة عن البعد الرأسى بين أى نقطة على سطح الارض وبين مستوى ثابت يعرف بمستوى المقارنة وهذا المستوى وهو متوسط منسوب سطح البحر وقد عرفنا في علم المساحة أن كل دولة تحدد مكانا يبدأ منه تسلسل القياس بين مستوى المقارنة وبين أى نقطة فيها مهما طالت المسافة بينهما وذلك عن طريق عدة ميزانيات الغرض منها تثبيت نقط في الطبيعة

معروفة المنسوب في شتى انحاء الدولة وتعرف هذه النقط باسم الروبيرات والتي يمكن الرجوع اليها عند الحاجة لمعرفة مناسيب الارض ·

وتعطينا هذه المناسيب (شكل ٢١٤) تحديدا دقيقا لارتفاع وانخفاض سطح الارض ، ولكنها لا تعطينا الاحساس بمدى تضرس هذا السطح وعليه فلا يمكننا اعتبار نقبط المناسيب هدفا نهائيا لتمثيل سلطح الارض على الخرائط الجغرافية ولكن يمكن اعتبارها مرحلة أولى في ابراز هذا التمثيل بطرق كرتوجرافية اخرى •

44°	۲۷ <u>, ۷۵.</u> ۲۷,	\$0. 77 \$0.	.Y1
74. 14	, .sī	. 20 . 07	.20
.v7 .ve	,ye . <u>Y</u> F:	۰۲. ۲۲. ۱۲.	.e1 .e1

شكل رقم (٢١٤)

ثالثا _ خطوط الهاشور:

وهى عبارة عن خطوط تختلف فى سمكها وطولها وكثافتها تبعا لشدة الانحدارات فهى تقل وتتباعد وتزداد فى طولها ويقل سمكها فى المناطق بطيئة الانحدار ، بينما تزداد سمكا وقصرا وازدحاما فى المناطق شديدة الانحدار ، وينعدم وجود الخطوط تماما اذا كان سطح الارض مستويا سواء كان هذا السطح قمة جبل أو قاع وادى فتظهر المنطقة بدون تهشير ،

وتعتبر خطوط الهاشور نوعا من أنواع التظليل ، وتستخدم لتعطى الاحساس بمدى تعقد التضاريس ولكن ليس على أساس مساحى دقيق، ولذا فانه عند تطبيق هذه الطريقة يجب أن يسبقها علم تام بطبيعة سطح الارض وهذه الخطوط وان كانت تحدد شكل ومكان الانحدار بصفة عامة الا أنها لا تبين درجة هذا الانحدار أو نسبته ، ولا يمكن عند استخدامها وحدها أن

تحدد مدى الارتفاع أو الانخفاض عن مستوى سطح البحر أو مستوى المقارنة ولهذا يكثر عند استخدام هذه الطريقة وضع العديد من نقط الارتفاع ثابت المنسوب فوق المناطق المرتفعة لابرازها وفى بطون الاحواض والسهول والوديان للدلالة عليها ومن عيوبهذه الطريقة أيضا أن هذه الخطوط كثيرا ما تطغى على المعالم الطبوغرافية ، فلا تسهل قراءة الخريطة خاصة اذا كانت مطبوعة باللون الاسود فقط والى جانب صعوبة رسمها اذ أنها تحتاج الى مهارة خاصة يقل توفرها بين صناع الخرائط و

ويرجع اول من استخدم خطوط الهاشور كوسيلة لتمثيل المرتفعات على الخرائط الكرتوجرافي الالماني «ليمان» حوالي عام ١٧٣٠ • وقد وضعها على اساس افتراض سقوط الضوء على التضاريس الارضية من اعلى ، ومن ثم فان المناطق المستوية ـ سواء اكانت باعلى الهضاب أو السهول قليلة الارتفاع ـ لابد وأن تظهر باللون الابيض لأنها ستكون تحت الضوء مباشرة أما المناطق المنحدرة فانها تاخذ ظلالا داكنة تزداد مع زيادة انحدار سطح الارض • ويمثل انحدار سطح الارض بخطوط متوازية تتبع في انحدارها الاتجاه الذي تنحدر اليه المياه السطحية (شكل ٢١٥) •



شکل رقم (۲۱۵)

الأسس العلمية لرسم الهاشور:

استخدم ليمان طريقة الهاشور بأن قسم خريطته الى مربعات طول ضلع كل منها بوصة واحدة ، وفى داخل كل بوصة عدد معين وثابت من خطوط الهاشور ، واستخدم اللون الاسود تماما لأن منطقة يزيد معدل انحدارها عن 20 ، واللون الابيض لأى منطقة يبلغ معدل انحدارها صفر أى مستوية ، وعلى هذا الاساس فان المسافة بين خطوط الهاشور تتناسب تناسبا عكسيا


مع انحدار سطح الارض ، فكاما زادت نسبة او درجة الانحدار تئاقصت المافة بين خطوط الهاشور والعكس الصحيح ، مع ملاحظة ان عدد الخطوط يظل ثابتا في البوصة الواحدة ، مهما زادت او نقصت المسافة بين خطوط الهاشور ، فاذا كانت البوصة يمر بها اربعة خطوط هاشور مثلا فان سماك هذه الخطوط يختلف تبعا لاختلاف انحدار سطح الارض ،

فاذا كان معدل انحدار سطح الارض ٤٥ فان المنطقة تطمس باللبون الاسود تماما لآن اللون الاسود يعبر عن انحدار قدره ٤٥ ، ومن هنا تكون النسبة بين انحدار سطح الارض والمسافة بين خطوط الهاشبور كنسبة ٤٥ : صفر ومن ثم يغطى اللون الاسود كله المنطقة .

اما اذا كان معدل الانحدار هو ٣٠ فتكون النسبة بين المعدل والمسافة بين خطوط الهاشور كنسبة ٣٠ : ١٥ (لأن ٣٠ + ١٥ = ٤٥ وهـو معدل اللون الاسود) اى كنسبة ٢ : ١ ومن هنا فان سمك خط الهاشور يشغل ثاثى المسافة المخصصة له ٠

أما اذا بلغ معدل الانحدار 10° فتكون النسبة بين الانحدار والمسافة بين خطوط الهاشور كنسبة 10: 70 أى 1: 7 فيحتل اللون الاسود ثلث المسافة المخصصة لكل خطهاشور •

أما اذا كان معدل الانحدار ٥° مثلا فيكون سمك الهاشور بنسبة ٥: ٠٤، أى ١: ٨ فيشغل اللون الاسود ﴿ المسافة المخصصة لكل خط هاشور ، وهكذا (شكل ٢١٦) •



شنکل رقم (۲۱٦)

وقد كانت هذه الطريقة شائعة الاستخدام حتى اوائل هذا القرن ، اذ أنها كانت تجسم تضاريس سطح الارض بشكل واضح بالاضافة الى أمكان معرفة أو قياس درجة أو نسبة الانحدار للمرتفعات والجبال عن طريق قياس

سمك قاعدة كل خط هاشور وطوله ومقارنته بالخطوط الاخرى وهذه الطريقة غير دقيقة فضلا عن صعوبتها ولذا اقتصر استخدام هذه الطريقة في الخرائط العامة الحائطية أو خرائط الاطلس الصغيرة لاعطاء فكرة عن تضاريس سطح الارض كما تستخدم مع الخريطة الكنتورية لبيان الظاهرات التي لا تسمح الفترة الكنتورية ببيانها كالجسور الطبيعية أو الضفاف النهرية أو الاكوام ومازالت تستخدم هذه الطريقة بصفة خاصة في المناطق التي

لم ترفع مساحيا ولم تجر لها ميزانيات دقيقة وكذلك في الاغراض الحرينة.


رابعا - خطوط الكنتور:

على الرغم من أن طريقة الكنتور استخدمت لأول مرة في القرن الثامن عشر عام ١٧٧٩ على يد فيليب بوتشى الا أنه مازالت تستخدم هذه الطريقة أكثر من غيرها في الوقت الحاضر بل أنه في كثير من الاحيان لا يستخدم غيرها وخط الكنتور هو خط متساوى القيمة يمر ويربط نقط متساوية في قيمة ارتفاعها ويمتد هذا الخط على شكل حلقات بابعاد متفاوتة تتقارب أو تتباعد فتعطى أنواعا من الانحدارات ، وتستقيم أو تنثني داخل بعضها البعض بأوضاع متباينة فتبين مظاهر متنوعة من أشكال سطح الارض وصورها مثل الاودية والحافات ومناطق البروز والثغرات والمرات والهضاب والجبال وألتلال وغير ذلك من مظاهر السطح المختلفة الموجبة أو السالبة وهي في كل حالة تعطى لنا مستوى على منسوب معين بالنسبة لمستوى ثابت هدو متوسط منسوب سطح البحر الذي يضمه خط كنتور صفر أو خط الساحل .

ولمهولة فهم فكرة خط الكنتور ، نفترض أن لدينا حوض زجاجى عميق مدرج الجوانب ، ووضع بداخله قطعة من الصلصال منحوتة على شكل تل مثلا ، فأذا اعتبر أن منسوب قاع الحوض صفر فأن الخط الذى يحدد تلاقى قاع الحوض مع قاعدة قطعة الصلصال على شكل حلقة يرتفع عن قاع الحوض بمقدار صفر وهذا الخطيسمى كنتور صفر ، فأذا وضع مقدار من الماء في الحوض حتى تدريج ١٠ سم مثلا ، فأن سطح الماء يرتفع عن قاع الحوض بمقدار ١٠ سم ، ويتقاطع هذا السطح مع جوانب قطعة الصلصال المثلة للتل في خط على شكل حلقة وهذه الحلقة تسمى خط كنتور ١٠سم،

فاذا وضع مقدار آخر من الماء حتى تدريج نائل من فهذا يعنى ان سطح الماء يرتفع عن قاع الحوض بمقدار ٢٠٠ سم ويلتقى هذا السطح مع جوانب الصلصال ليحدد خط كنتور ٢٠٠ سم وهكذا كلما ازدادت كمية الماء فى الحوض نحصل على خطوط كنتور لمناسيب جديدة ويلاحظ ان الجزء الظاهر من قطعة الصلصال الممثلة للتل يقل حتى يختفى تحت اعلى منسوب تصل الية المياه وعند رسم الحدود الخارجية عند كل تقاطع بين سطح الماء مع جوانب التل نحصل على خريطة كنتورية لهذا التل و

اما في الطبيعة فان مستوى سطح البحر يعتبر بمثابة قاع الحوض ، ويتقاطع مع يابس الارض في خط هو خط الصفر او خط الساحل ، وأذا تخيلنا أن مستوى سطح البحر سوف يرتفع بمقدار ٥٠ م مثلا فان هذا المستوى المجديد سوف يتقاطع مع تضاريس يابس الارض في خط يرتفع عن الخط السابق به ٥٠ ، وكذلك اذا ارتفع منسوب سطح البحر بمقدار ١٠٠٠ سوف ينتج لنا خطا آخر هو خط ١٠٠٠م وهكذا ، ويوضح (شكل ٢١٧) هذه الفكرة أو الخريطة الكنتورية الناتجة عنها ،




شکل رقم (۲۱۷)

علريقة رسم خطوط الكنتور:


تعتبر نقط المناسيب المرحلة الأولى لانشاء الخريطة الكنتورية اذ يتم توصيل النقط التي تتساوى في ارتفاعها بخط كنتور يطلق عليه رقم همو منسوب النقط التي يربط بينها ولا يشترط دائما ان نجد نقط يتفق منسوبها مع خط الكنتور المراد انشاؤه ، فنقط المناسيب تتحمدد كثافتها من حيث الكثرة أو القلة حسب امكانيات المساح الذي يحدد هذه النقط على الطبيعة ، بينما ترسم خطوط الكنتور على حسب الحاجمة الى الخريطة في المكتب حيث يمكن التحايل على حل المشكلات التي واجهت المساح في الطبيعة ، في اذا اردنا أن نرسم خط كنتور لا يتفق منسوبه مع نقطمة منسوب على الخريطة نجرى الآتى:

اذا فرض وکان لدینا منطقة محصورة بین نقطتی منسوب 23 ، 60 ویراد تحدید نقط مناسیب تساعد فی رسم خطوط کنتور 60 ، 60 ، 60 ، 60 ، 60 ، 60 ، 60 ، 60 ، 60 ، 60 بخط مستقیم ویقسم هخا الخط الی مترا مثلا ، نصل بین نقطتی 60 ، 60 بخط مستقیم ویقسم هخا الخط الی وحدات طولیة متساویة تتناسب مع عدد النقط الواجب وقوعها بین النقطتین السابقتین 60 فاذا کان طول الخط یساوی 60 ، 60 سم علی الخریطة وفری النسوب 60 ، 60 الخرا با مترا یقسم هذا الخط الی 60 ، وغلی ون النقاع ، طول کل جزء 60 ، 60 ، وغلی بعد 60 ، وغلی بعد 60 ، وغلی بعد 60 ، وغلی بعد 60 ، وغلی مسافة 60 ، وغلی بغد 60 ، وغلی مسافة 60 ، وغلی بغد 60 ، وغلی مسافة 60 ، وغلی بغد 60 ، وغلی مسافة 60 ، وغلی مسافة 60 ، وغلی مسافة 60 ، وغلی مسافة و الناسیب انحصل فی کنتور 60 ، ومکذا تجری هذه العملیة بین نقط المناسیب انحصل فی



النهاية على نقط مناسيب متساوية يمكن توصيل بعضها ببعض لينتج خط الكنتور المطاوب (شكل ٢١٨) •

طريقة اخرى لرسم خطوط الكنتور: كان لدينا في المثال السابق منطقة محصورة بين نقطتي منسوبي 22 ، ٥٠ مترا ويراد توقيع خطوط كنتور 20 ، ٥٠ ، ٥٥ مترا وباعتبار أن انحدار سطح الارض منتظما بين هاتين النقطتين ، فيمكن معرفة مواقع نقط خطوط الكنتور المطلوبة ، وذلك أن خط كنتور ٥٥ يرتفع عن نقطة 22 بمقدار ١م وينخفض عن نقطة ٦٥ بمقدار ١١م ، فيرسم عمود على الخط الواصل بين النقطتين عند نقطة 23 طوله وحدة واحدة ولتكن ١ مم أو ١ سم مثلا ويرسم عمود آخر عند نقطة 60 طوله وحدة واحدة ولتكن ١ مم أو ١ سم مثلا ويرسم عمود آخر عند نقطة في الجهة المقابلة ، ويوصل بين طرفي العمودين بخط يتقاطع مع الخط الواصل بين ٤٤ ، ٥٦ في نقطة هي موقع كنتور ٥٤٥ ، وكذلك ٥٥ يرتفع عن ٤٤ بمقدار ٢٥ متمثل بعمود طوله ٦ وحدات ، وينخفض عن ٥٦ بمقدار



شکل رقم (۲۱۹)

٢م تمثل بعمود في الجهة العكسية طوله ٦ وحدات ايضا • وبتوصيل طرفى العمودين بخط يتقاطع مع الخط الآخر في نقطة هي مكان كنتور ٥٥٠ وبنفس الطريقة يمكن تعيين مكان كنتور ٥٥٥ (شكل ٢١٩) • ويلاحظ في هذه الطريقة اننا لا نلجا الى قياس طول الخط الواصل بين نقطتي ٤٤ ، و7٥م • وتقسيمه كما في الطريقة السابقة •

طريقة استنتاج خطوط الكنتور بالحساب: تحسب مواقع خطوط كنتور 20 ، ٥٠ ، ٥٥ مترا في المثال السابق كما ياتي:

الفرق في الارتفاع بين نقطتي ٤٤ ، ٥٦ = ٥٦ - ٤٤ = ١٢ مترا

.. كل ١م مسافة افقية تعطى فرق منسوب مقداره ١٢٥ ر٠م ٠

سهم مسافة أفقية تعطى فرق منسوب مقداره ١٠٠٠م (وهـو فـرق المنسوب بين نقطة ٤٤ وكنتور ٤٥) ٠

.. سم = $\frac{1 \times 1}{0.000}$ = $\frac{1 \times 1}{0.0000}$ متر وهذه المسافة توقع بمقياس رسم الخريطة المستخدمة لتعيين نقطة كنتور 20 $\frac{1}{0.0000}$

وكذلك كل ١م مسافة أفقية تعطى فرق منسوب مقداره ١٢٥ر٠م ٠

سم مسافة افقیة تعطی فرق منسوب مقداره ۰۰ر۲م (فرق منسوب بین نقطة ٤٤ كنتور ۵۰) ۰

ن. سم
$$=\frac{r \times r}{100}$$
 $=$ 2۸ متر وهى المسافة التى توقع بمقياس الرسم $=$ 170.

لتعیین مکان خط کنتور ۵۰ ، وکذلك یوقع کنتور ۵۵ علی اساس ان $\frac{11 \times 11}{100} = 100$ سم $\frac{11 \times 11}{100} = 100$

طريقة حسابية اخرى: ويمكن بحساب النسبة والتناسب معرفة مواقسع كنتورات ٥٠، ٥٥، وذلك بالطريقة الآتية:

١٢ متر فوق منسوب تقابل ٩٦ مترا مسافة افقية ٠

١ متر فوق منسوب تقابل ؟ مترا مسافة افقية ٠

موقع کنتور ۱۵ =
$$\frac{1 \times 19}{11}$$
 = ۸م.

، کنتور
$$0 = \frac{7 \times 7}{11} = 83$$
م

، کنتور ۵۵ =
$$\frac{11 \times 11}{11}$$
 = ۸۸ مترا

وتوقع هذه المسافات على الخريطة بمقياس الرسم المستعمل لتعيين كنتورات ٢٥، ٥٠، ٥٠ مترا ٠

ويستطيع الجغرافي المتمرن تحديد نقط خطوط الكنتور بمجرد النظر دون الحاجة الى استخدام المسطرة في القياس أو حساب المسافات • وبعد ايجاد نقط المناسيب التي ستمر بها خطوط الكنتور توصل هذه النقط بعضها ببعض بخطوط تجمع بين النقط المتساوية في الارتفاع هي خطوط الكنتور •

الفاصل الراسى (الفترة الكنتورية):

يتضح مما تقدم أن أى خط كنتور يمثل طبيعة الارض عند المنسوب الذى يقع فيه فقط ، أما طبيعة الارض الواقعة بين خطى كنتور فقد تكون انحدارا منتظما أو قد يكون بينهما تغير لم يمر به خط الكنتور ولذلك لم تظهر معالمه فى الخريطة ، فأذا أريد تمثيل طبيعة الارض بشكل دقيق وجب أن تتقارب خطوط الكنتور مع بعضها بدرجة تسمح ببيان كل تغير طارىء على سطح الارض ، وتسمى المسافة الرأسية الثابتة بين خطوط الكنتور بالفاصل الرأسي أو الفترة الكنتورية ، وهى تتوقف على الاعتبارات الآتية :

۱ -- الزمن والتكاليف اللازمة لعمل الغيط والمكتب ، فكلما صغسرت الفترة الكنتورية كلما زاد عمل المغيط وزاد معه بالتبعية عمل المكتب عند رسم خطوطا لكنتور وكل ذلك يتطلب زيادة في الوقت اللازم لانجاز العمل والتكاليف اللذين يتطلبهما التنفيذ في الغيط .

٢ - الغرض من الخريطة ، فيجب اختيار فترة كنتورية صغيرة اذا
 كان المراد انشاء خريطة دقيقة للاستعمالات الهندسية أو الانشاءات المدنية ،
 أما في الخرائط التي لا تتطلب دقة عالية فانها تحتاج الى قترة كنتسورية
 كبيرة نسبيا ،


٣ - طبيعة الارض: كلما كانت الارض منبسطة كلما احتاجت الى فترة كنتورية صغيرة لبيان التغيرات الخفيفة فى السطح ، أما فى الاراض الجبلية والوعرة فيجب اختيار فترة كنتورية كبيرة لانها تكفى لبيان سطح الارض بدرجة عالية من الدقة ، ولاننا اذا اخترنا فترة كنتورية صغيرة لازدحمت الخريطة وتلاصقت الخطوط واصبحت غير صالحة للقراءة والاستعمال .

٤ - مقياس رسم الخريطة ، فكلما كان مقياس الرسم صغيرا فان الفترة الكنتورية الصغيرة تزحم الخريطة ولا يمكن تتبع الخطوط بسهولة وعموما فان الفترة الكنتورية تتناسب تناسبا عكسيا مع مقياس الرسم فتصغر من مقياس الرسم الكبير وتكبر مع مقياس الرسم الصغير .

ومهما كانت قيمة الفترة الكنتورية المنتخبة فانه يجب أن تكون ثابتة في حدود الخريطة الواحدة ، فاذا كان هناك بعض أجزاء منبسطة من سط الارض تحتاج الى توضيح أو بعض الظواهر الثانوية المحدودة الارتفاع كالاكوام والرواسب المخروطية المتجمعة بالقرب من نهايات الاودية وكذلك الحافات شديدة الانحدار ، ففي مثل هذه الاحوال تستخدم الطسرق الكرتوجرافية الاخرى لبيان تلك المعالم مثل الهاشور اذ يصعب استخدام فاصل رأسي أقل لبيان هذه المعالم الثانوية والا أوحت باختلاطها بالخطوط الكنتورية الرئيسية مظهرا مخالفا لشكل سطح الارض ،

ويلاحظ في كتابة قيم خطوط الكنتور ألا يقطع خط الكنتور لكتابة قيمته

ذلك لأن قطعه قد يكون سببا في اخفاء بعض المعالم التضاريسية التي كتب مكانها الرقم و واذا اردنا ذلك مضطرين فيجب ان يكون القطع اينما تتصف الخطوط بالاستقامة ويفضل دائما أن تكتب الارقام فوق خط الكنتور وملاصقة له ، والمقصود بتعبير خط الكنتور هيو ناحية الكنتور ذو القيمة الاعلى واحيانا ترسم بعض خطوط الكنتور اكثر سمكا من غيرها وتكتب قيم هذه الخطوط السميكة فقط ، أما خطوط الكنتور الاخرى المحصورة بين هذه الخطوط السميكة فمن الممكن استنتاج قيمتها والغرض من هذه العملية التوضيح وعدم ازدحام الخريطة بالارقام خاصة اذا كانت الخطوط الكنتورية متقاربة وعادة ما تكون تلك الخطوط السميكة ذات قيمة صفرية الكنتورية متقاربة وعادة ما تكون تلك الخطوط السميكة ذات قيمة صفرية اكنتورية متقاربة وعادة ما تكون تلك الخطوط السميكة ذات قيمة صفرية اكنتورية متقاربة ، وعادة ما تكون تلك الخطوط السميكة ذات قيمة صفرية الكنتورية متقاربة ، وعادة ما تكون تلك الخطوط السميكة ذات قيمة صفرية الكنتورية متقاربة ، وعادة ما تكون تلك الخطوط السميكة ذات قيمة صفرية الكنتورية متقاربة ، وعادة ما تكون تلك الخطوط السميكة ذات قيمة صفرية الكنتورية متقاربة ، وعادة ما تكون تلك الخطوط السميكة ذات قيمة صفرية الكنتورية متقاربة ، وعادة ما تكون تلك الخطوط السميكة ذات قيمة صفرية الكنتورية متقاربة ، وعادة ما تكون تلك الخطوط السميكة ذات قيمة صفرية المتحدد البير المتحدد البير المتحدد البير المتحدد البير المتحدد البير المتحدد المتحدد البير المتحدد البير المتحدد البير المتحدد ا



شکل رقم (۲۲۰)

خواص خطوط الكنتور: تتميز خطوط الكنتور بالخواص الآتية:

۱ بما أن الفترة الكنتورية تمثل الفرق بين منسوبى أى نقطتين على خطى كنتور متتاليين فان أشد الميول انحدارا هو اتجاه الخصر مسافة بين خطوط الكنتور ، ويكون هذا الاتجاه عند أى نقطة على خط كنتور معين عميديا على اتجاه هذا الخط الذى تقع عليه النقطة .

٢ ـ يمكن أن تنطب ف خطوط الكنتور مختلفة المناسيب مكونة خطا
 واحدا في الرسم وذلك في حالة وجود حافة راسية تماما

٣ ـ لا يتقابل خطا كنتور مختلفا المنسوب ليكونا خطا واحدا ، وكذلك
 لا يمكن أن يتفرع خط كنتور الى خطين .

- ٤ ــ لا يمكن ان ينتهى اى خط كنتور فى مكان ما ولكنه يجب أن يكون
 مقفلا ، وليس ضروريا أن يقفل خط الكنتور داخل حدود الخريطة .
 - ٥ _ لا تتقاطع خطوط الكنتور الا في حالة الكهوف فقط ٠

7 ـ تظهر خطوط الكنتور متتابعة ومتتالية فى قيمها ، فتتزايد هـذه القيمة فى حالة الارتفاع وتتناقص فى حالة الانخفاض طبقا لشكل سطح الارض ، ولا يمكن أن يوجد خط كنتور شأذ فى منسوبه عن الخطوط التى توجد قبله أو بعده .


استخدام خطوط الكنتور في بيان الاشكال التضاريسية لسـطح الارض

لما كانت الخطوط الكنتورية هى انسب الوسائل الحالية لبيسان مظاهر سطح الارض المختلفة فان كل مظهر من اشكال السطح يظهر بصورة معينة اذا ما رسم بخطوط الكنتور ويمكن معرفة هذه الاشكال من فحص ودراسة خطوط الكنتور ، انثناءاتها وامتداداتها وطبيعة مناسيبها وملاحظة تقاربها وتباعدها عن بعضها ولا يمكن أن تظهر عدة اشكال مختلفة من تضاريس سطح الارض بصورة واحدة من خطوط الكنتور وفيما يلى عرض لهذه الاشكال وقد قسمت الى مجموعات على اساس الاختلاف في الشكل والانحدار والموقع داخل المنطقة الممثلة على المخريطة:

أولا - المنحدرات وانواعها:

تمثل أنواع المنصدرات في الضرائط الكنتورية بشكل واضح ، فمن ملاحظة درجة تباعد هذه الخطوط من بعضها البعض يمكن أن نتبين نوع المنحدر وشكله ، فنميز بين الانحدارات المنتظمة وغير المنتظمة ، وتظهر الاولى حيث تتساوى المسافات الافقية بين خطوط الكنتور واذا كانت هذه المسافات محدودة بمعنى أن خطوط الكنتور تظهر متقاربة من بعضها دل هذا على الانحدار المنتظم الشديد ، أما اذا كانت هذه المسافات كبيرة دل هذا على أن درجة الانصدار خفيفة أما اذا كانت المسافات الافقية بين خطوط الكنتور تساوى صفر أى تطابقت الخطوط على بعضها مكونة خطا واحدا ، فيدل ذلك على وجود انصدار منتظم رأسى ، وفي كل الصالات المسافات بين خطوط الكنتور متساوية لتمثل ما يسمى به وفي الانحدار ، منتظمة الانحدار ،

اما اذا تغيرت درجة الانحدار فيتحول شكل المنحدر الى انحدار غير منتظم ويتحدد نوعه حسب طبيعة هذا التغير سواء من القمة الى القاعدة أو العكس • فان كان شديدا عنذ القمة وخفيفا عند القاعدة ، أى تتقارب المخطوط عند القمة وتتباعد عند القاعدة فهذا يبين ما يعرف بالانحدار المقعر اما اذا كان العكس فهذا يعرف بالانحدار المحدب • وقد تتغير درجة الانحدار



شکل رقم (۲۲۱)


على طول المنحدر لأكثر من مرة بحيث يظهر المنحدر على شكل درجى،أى تتقارب الخطوط ثم تتباعد وهكذا ، وهذا ما يعرف باسم الانحدار السلمى، وفى العادة نفرق بين المناطق شديدة الانحدار والاخرى المنبسطة أو خفيفة الانحدار ، فيطلق على الاولى اسم جبهسة والاخرى يطلق عليها اسم كتف، وقد ينتهى المنحدر فى نهايته أى عند اتصاله بالمناطق السهلية المنبسطة

الواقعة عند حضيض انحدار فجائى سريع يطلق عليه اسم Bluff (شكل

ثانيا ـ البروز او النتوء:


· (YY1

يقصد بالبروز امتداد ظاهر في جانب التل او الجبل او الهضبة ويظهر على الخرائط الكنتورية بانحناء الخطوط الاعلى في منسوبها داخل الخطوط الاقل وتختلف البروزات في مظهرها حسب طبيعة تكوينها ومدى ارتفاعها وامتدادها و فهناك البروز المتداخل او مايعرف ببروز الاودبة ويظهر بين الانحناءات النهرية على طول امتداد المجرى النهرى وهناك البروز الجبلي والهضبي وهذا البروز يمتد من الكتلة الاصلية من المرتفعات بشكل واضح وقد يمتد هذا البروز بين الرواف النهرية المختلفة وفي هذه الحالة ينحدر سطح الارض على طول امتداده نحو هذه الروافد، وهو اكثر تعقيدا في المناطق الجبلية شديدة الارتفاع عنه في الاماكن محدودة الارتفاع ، ويسمى في هذه الحالة ببروز اراضي ما بين الاودية وفي العادة فان هذا النوع من البروز قد كونته المجاري المائية المنحدرة على الواجهات المجالية (شكل ٢٢٢) .



ثالثا _ الهضـــاب:

تمثل الهضاب بحلقات كنتورية تحصر مناطق في مستوى متقارب لمساحة متسعة ثم يزداد الانحدار اى تضيق المسافات المحصورة بين خطوط الكنتور على جوانب هذه المساحة المتسعة ذات المنسوب المتقارب وهكذا يظهر سطح الهضبة وكانه خال من خطوط الكنتور ويتحقق هذا الشكل المثالي الهضبة في حالة الهضاب البسيطة او المستوية (المزيتا) اما الهضاب الناضجة (اى في مرحلة النضج) والتي قطعتها الأودية النهرية المنحدرة على جوانبها والتي تتراجع بعملية النحت الصاعد نحو المنابع على حساب السطح المنبسط، فتظهر مختلفة بالشكل الهضبي نوعا ما ، الا أن الاجزاء المنبسطة المحدودة المساحة والتي ربما تبدو على شكل حلقات كنتورية صغيرة مقفلة أعلى من نقط منابع الانهار – تظهر في منسوب واحد و خطسوط الكنتور التي تحدد الهضبة كلها لا تظهر بطبيعة الحال قليلة التعرج كما في حالة الهضاب البسيطة بل تظهر شديدة التعرج لتبين بعض البروزات الهضبية وبروزات البسيطة بل تظهر شديدة التعرج لتبين بعض البروزات الهضبية وبروزات الهضبية المنابئ الاودية النهرية التي قطعت الهضبة



شکل رقم (۲۲۳)

رابعا - التلال والروابي والحافات:

ا ـ التل القبابى: وهو عبارة عن تل جوانبه محدبة الانحدار بمعنى أن سطح الارض ينحدر فى كل اتجاه من نقطة تمثل قمة التل على شكل انحدار محدب ويبدو واضحا أذا كانت خطوط الكنتور مقفلة على نفسها ويميز هذا التل على الخريطة الكنتورية بتباعد خطوط الكنتور الآعلى فى مناسيبها ويزداد تقارب الخطوط الادنى فى المنسوب •

ب ـ التل المخروطي: وهي التلال حادة القمة ويكون انحدارها قرب

القمة شديدا وياخذ في التدرج قرب السفح ، فيظهر الانحدار مقعرا على طول الاتجاهات من القمة الى القاعدة ، اى أن خطوط الكنتور قرب القمة تظهر متقاربة وتتباعد كلما اتجهنا نحو القاعدة .

ج ـ الرابية: وهو التل الصغير البارز فوق المنحدرات الجباية أو المهضبية وقد يسمى احيانا بالقمة الكاذبة ويظهر على شكل حلقة أو حلقتين مقطوط الكنتور المتتابعة والمتسالية في مناسيبها والتي تبين انحدار جانب الجبل أو الهضبة .


د ما الحافات: الحافة هي اي واجهة جبلية تطل على الارض المنبسطة المجاورة بانحدار شديد ، وتتسطح الارض فوق خط الكنتور المحدد لاعلى هذه الواجهة ، وتظهر الحافة على شكل خطوط كنتورية متقاربة دليل على الانحدار الشديد ، اما المنطقة المنبسطة التي تعلوها فيحددها خط او خطان كنتوريان مقد يكونا مقفلان على نفسهما ما اكثر ارتفاعا في منسوبهما عن خط الكنتور المحدد لاعلى الحافة ،

ه الكويستا: تختلف عن الحافة فى تباين واختلاف درجة الانحدار على كلا جانبيها ، فهناك انحدار شديد يكون قاطعا لاتجاه ميل الصخور ويسمى بواجهة الكويستا ، وهو يبدو فى مظهره على شكل الحافة السابقة ، أما سطح الارض فوق هذه الواجهة فانحداره بطىء ويتمشى مع ميل الطبقات ويسمى ظهر الكويستا ، ويتميز بأن انحداره الى اسفل بمعنى أن مناسيب خطوط الكنتور المتباعدة عن بعضها تقل عن منسوب خط الكنتور المحدد لأعلى نقطة فى واجهة الكويستا وذلك بعكس الحسال فى الحافات (شكل ٢٢٤) ،

خامسا - السلاسل الجبلية ومظاهرها:

ا ـ سلاسل جبلية حادة القمة: وهى عبارة عن مجموعة من الجبال المتجاورة المنتظمة على شكل سلسلة ممتدة لمسافات طويلة ذات انحدارات شديدة فى كلا جانبيها ، كما أن اتساعها عند القمة يكون ضيقا أو منعدما

وتكون محددة بخطى كنتور المسافة بينهما محدودة ، وخطوط الكنتور على كلا الجانبين تكون مستقيمة وقليلة التعرج ومتقاربة ،



ب ـ سلاسل جبلية متسعة القمة: وهى سلسلة من الجبال تختلف عن النوع السابق باتساع قمتها ويظهور بعض القمم المنعزلة · كما أن انصدار جانبيها قد لا يكون شديدا فى بعض الاحيان ، ولذا تظهر خطوط الكنتور الاعلى فى منسوبها والتى تحدد القمم المنعزلة مقفلة على نفسها ·

ج ـ السلاسل الجباية المتقطعة: وهى عبارة عن مجموعة من الجبال المنعزلة التى تمتد فى اتجاه واحد وتختلف فى اتساعها وارتفاعاتها ودرجات

انحدار جوانبها ولكن يضمها خط كنتور مستقيم أو منحنى واحد و ونتيجة لهذا التباين والاختلاف وانعزال الجبال والتلال تنشأ ظاهرات أخرى ثانوية مثل الممرات والثغرات والخوانق والمضايق ويمكن تمييزها عن غيرها بواسطة خطوط الكنتور كما يتبين من العرض الآتى :

د _ الرقبة: وهى عبارة عن منطقة منخفضة بين قمتين جبليتين ، اى ان منسوبها اقلى من منسوب القمم التى تفصل بينهما ، ولكنها اعلى من الأودية والسهول الواقعة على جانبيها ، والرقبة أو السرج كما تسمى احيانا لا تصل بين اعالى الاودية ،

ه ـ المر الجبلى: وهو عبارة عن انخفاض ذى امتداد طولى واضح ويتميز بشدة انحدار جوانبه • ويختلف عن الرقبة بأنه يصل بين اعالى الاودية مع احتفاظه بارتفاع منسوبه عن قيعان هذه الاعالى •

و ـ الخانق: وهو يشبه الممر الجبلى فى امتداده الطولى ولكنه يختلف عنه فى أن منسوبة يكون فى مستوى الارض المنخفضة التى يصل بينها ويرتفع فى الوسط قليلا ويظهر على الخرائط الكنتورية على شكل خطوط تتقارب بشدة قاطعة السلسلة الجبلية ويحده خطى كنتور بمنسوب واحد وعلى نفس منسوب الارض المنخفضة •


ز - القمم الهرمية: تظهر بعض القمم على شكل هرمى له أكثر من ضلع وذلك تبعا لعوامل التعرية المشكلة لهذه القمم و وتمثل هذه القمم الهرمية بالخطوط الكنتورية بحيث تظهر كامتدادات من القمة تفصل ما بين الانحدارات التى تتعمق نحو هذه القمة ، وهذه المنحدرات المتعمقة هى الحلبات الجليدية ، (شكل ٢٢٥) .

سادسا - الاودية والمنخفضات والظاهرات المصاحبة لها:

ا ـ الاحواض: الحوض عبارة عن منخفض ترتفع جوانبه في جميع المجهات ويوضح على الخرائط الكنتورية بنفس الطريقة التي يظهر بها التل القبابي ولكن مع الفارق في طريقة ترقيم خطوط الكنتور وفهي تكون أقل في الوسط وتزداد في قيم منسوبها نحو الجوانب و

ب - الثغرة: وهي عبارة عن تجويف بسيط على جانبي بروز في جبل

او تل · وتنحنى خطوط الكنتور الأقل في منسوبها داخل الكنتور الأعلى ولكن بدون تعمق في المنطقة المرتفعة ·



شکل رقم (۲۲۵)


ج ـ الوادى: وهو المنطقة المنخفضة ذات الامتداد الطولى التى تظهر قاطعة للهضاب والمرتفعات ومتشعبة فيها وتبدو خطوط الكنتور منحنية داخل بعضها بحيث ينحنى الكنتور الادنى داخل الكنتور الاعلى اى نصو المنابع ولذا أطلق عليها الخطوط المنعكسة ونستطيع لاول وهلة أن نتعرف على الاودية من اتجاه رؤوس خطوط كنتوراتها وذلك اذا كان هناك نهر يشغل قاع الوادى و أما اذا لم يوجد المخط الدال على المجرى النهرى، فيمكن تحديده بصورة تقريبية عن طريق توصيل قمم انحناءات خطوط الكنتور و أما بالنسبة للوادى الجاف فقد يبدو لاول وهلة وكانه بروز جبلى الكنتور و أما بالنسبة للوادى الجاف فقد يبدو لاول وهلة وكانه بروز جبلى لان خطوط الكنتور تبدو متشابهة فى الحالتين خاصة وانه لا يوجد مجرى ينحدر فى قاع الوادى ويجب فى هذه الحالة الاسترشاد بقيم خطوط الكنتور ويلاحظ أن خطوط كنتور هذا الوادى الجاف تتراجع نحو الارض الكنتور ويلاحظ أن خطوط كنتور هذا الوادى الجاف تتراجع نحو الارض

كنتور الوادى الجاف أن درجة انحناء رؤوسها أقل من درجة انحناء رؤوس كنتورات الوادى النهرى • وعند رسم مجرى الوادى الجاف يرسم على شكل خط متقطع •


أما الوادى الجليدى فيشبه فى شكله الوادى النهرى من حيث تداخل خطوط الكنتور الأعلى • لكن يميزه أن خطوط الكنتور الأعلى • لكن يميزه أن خطوط الكنتور تظهر مستقيمة تقريبا ومتقاربة على جانبى الوادى الجليدى ولا تصنع انحناءات عند عبور قاعه •

د. - الوادى المعلق: وهى ظاهرة تنتشر فى مناطق الأودية الجليدية، كما تظهر ايضا فى بعض المناطق الجافة • والوادى المعلق مأ هو الا رافد ذو قاع أكثر ارتفاعا من قاع الوادى الرئيسى الذى ينتهى اليه • وهكذا تظهر خطوط كنتور جانب الوادى الرئيسى الذى ينتهى عنده الرافد غير منثنية نحو منبع هذا الرافد بل تستمر فى امتدادها الطبيعى •


ه - خط تقسيم المياه: وهو الخط الذى يمر بأعلى منسوب فى المنطقة على أطراف نهايات المنابع العليا للأودية والمجارى الماثية محددا حوض كل منها حيث تتوزع المياه الساقطة على هذا الخط وتنحدر فى اتجاهين مختلفين (شكل ٢٢٦) .




وتبين الاشكال من ٢٢٧ الى ٢٤٠ نماذج مجسمة لبعض الظهواهر الجيومورفولوجية والخطوط الكنتورية الدالة عليها ٠




شکل رقم (۲۲۷)




شبکل رقم (۲۲۸)




شکل رقم (۲۲۹)




شکل رقم (۲۳۰)




شکل رقم (۲۳۱)




شکل رقم (۲۳۲)



شـکل رقم (۲۳۳)




شکل رقم (۲۳۱)




شکل رقم (۲۳۵)

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شـکل رقم (۲۳٦)




شکل رقم (۲۳۷)


onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شکل رقم (۲۳۸)



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



تموذج مسم لمنكثة ساحليه



(برمول سامانی مگیود د ۱۰۰۰ جرف مساملی ۱ حالگ نهرید د ۱۳۰۰ ملاجون ۱۰

ع. نسان ريلي . . . مشد الميل مكويسًا

ر- اُنف الكويسًا ، ١٠ واجهة الكويسًا ، ١٠ مواصّد ، ١٠ سعل تميين ،

شکل رقم (۲٤٠)

القطاعات التضاريسية

القطاع عبارة عن صورة جانبية لمنطقة معينة على طول خط محدد يسمى خط القطاع وهو في أغلب الاحوال عبارة عن شكل نظرى تصورى يتم انشاؤه من الخريطة الكنتورية ولا يمكن رؤيته على الطبيعة بشكل منظور الا في حالة القطوع الرأسية في مناطق المحاجر والمناجم والحافات الرأسية والقطاعات التضاريمية لها اهمية بالغة في الدراسات الجيومورفولوجية فهي تعطى فكرة اكثر وضوحا مما تعطيه الخريطة الكنتورية عن شكل سطح الارض على طول خط القطاع ، أي شكل الانصدارات وقد يكون هذا القطاع بسيطا يصل بين نقطتين سواء كان خط القطاع مستقيما أو منحنيا وقد يكون مركبا أي يتكون من مجموعة من القطاعات البسيطة ، وقد يكون مقفلا اذا انتهى القطاع الى النقطة التي بدأ منها ، ويعرف في هذه يكون مقفلا اذا انتهى القطاع الى النقطة التي بدأ منها ، ويعرف في هذه الحالة بالقطاع الصندوقي ، وهناك نوع آخر من القطاعات التضاريسية يعرف بالقطاعات المتقاطعة .


وعند تخطيط القطاعات على الخريطة الكنتورية بهدف الدراسة المجيومورفولوجية التفصيلية ينبغى أن يكون خط القطاع ممتد اما على طول محاور الظواهر أو عبر هذه الظواهر حتى تعطى فكرة صحيحة عن شكل المنطقة أو لخدمة هدف معين مثل تخطيط قطاع عرضى لوادى نهرى أو تخطيط قطاع يبين شكل محاور أراضى ما بين الأودية أو مصاور خطوط تقسيم المياه أو قطاعات طولية للانهار.

وعلى العموم لا يفضل تخطيط قطاع طول خط ينحرف عن الاتجاه العام لحاور الظواهر الجيومورفولوجية .

رسم القطاع التضاريس البسيط:

القطاع التضاريسي البسيط هو الخط المستقيم الواصل بين نقطتي معلومتين على الخريطة • ولرسم هذا القطاع نجري الآتي:

 ١ ـ ناتى بورقة ذات حافة مستقيمة ونضعها على الخريطة بحيث تنطبق حافتها على الخط المحدد للقطاع فى الخريطة الكنتورية .



٣ ـ فى الورقة التى سيرسم عليها القطاع ، نرسم خطا مستقيما افقيا
 ثم نضع عليه حافة الورقة السابقة وننقل اليه النقط والمناسيب المحددة
 لخطوط الكنتور المكتوبة على الحافة ، وايضا نقط الظواهر المختلفة ،
 ويسمى هذا الخط بقاعدة القطاع أو المحور الافقى ،

2 - يرسم خط عمودى على الطرف الأيسر لقاعدة القطاع يستعمل كمقياس رأسى للمناسيب ويجب أن نشير الى أنه يحسن أن يكون مقياس الرسم لهذا المحور الرأسى مساويا تماما لمقياس رسم المحور الافقى أى مساويا لمقياس رسم الخريطة الكنتورية المحدد عليها خط القطاع المطلوب رسمه وفى الواقع فأن هذا لا يتحقق الا عند رسم قطاعات من خرائط كبيرة المقياس مثل ١ : ٥٠٠٠ أو ١٠٠٠٠٠ وذات فاصل رأسى فى حدود ٥٠ مترا مثلا ، أو فى خرائط ذات مقياس رسم اصغر ١ : ٥٠٠٠٠٠ أو ١٠٠٠٠٠٠ عند على الأكثر وذات فترة كنتورية لا تقل عن ١٠٠ مترا ، أو بمعنى آخر عند رسم قطاعات من خرائط تفصيلية أو طبوغرافية ذات فترة كنتورية مناسبة، وفى هاتين الحالتين من الممكن رسم القطاع بحيث يكون ما يقابل كل ١ سم فى المحور الرأسى ، ولكن في المحور الرأسى ، ولكن

غالبا ما نضطر الى اختيار مقياس رسم للمحور الراسي يختلف عن مقياس رسم المحور الافقى (الخريطة) ، وذلك لأن الامتدادات الافقية تفوق كثيرا المناسيب الراسية ، خاصة في المخرائط صغيرة المقياس او المخرائط متوسطة المقياس ذات الفاصل الراسي المحدود ، فعلى سبيل المثال عند رسم قطاع من خيطة مقياس رسمها ١ : ٠٠٠ ر ١٠٠ يمر بمناسيب تتباين في مدى محدود، وكان أعلى منسوب يمر به خط القطاع ٦٠٠ او ٧٠٠ مثلا أو حتى ١٠٠٠م، فعند الالتزام بتوحيد مقياس الرسم على المحورين الافقى والراسي سيكون طول المحور الراسي ٦ر٠ أو ٧ر٠ أو ١ سم ٠ وفي الواقع أننا لن نستطيع دراسة شكل سطح الارض على طول خط القطاع او نتبين اى ظاهرة منه ويصبح في النهاية عديم الفائدة • وتبرز هذه المشكلة في حالة مقاييس الرسم الصغيرة التي يبدو معها شكل القطاع التضاريسي في النهاية على شكل خط شبه مستقيم • لذا نضطر الى رسم المقياس الراسي مكبرا بالنسبة للقياس الافقى • وهذا التكبير يطلق عليه تعبير المبالغة ، أي نضطر الى المبالغة في التضاريس حتى يمكن اظهار شكل سطح الارض بالنسبة للامتداد الافقى، ففى المثال السابق قد نختار مقياسا راسيا بحيث يكون كل واحد سم به يساوى ١٠٠ متر مثلا، بينما مقياس الرسم الافقى كل ١ سم به يساوى ١٠٠٠ مترا ، ومن ثم نكون قد كبرنا المقياس الراسي ١٠ مرات أي بالغنا في المتضاريس ١٠ مرات • ويسمى هذا التكبير بنسبة المبالغة أو قيمة المبالغة • ولذلك لابد من أن نكتب مقدار المبالغة اسفل القطاع على المقيساس الافقى والراسي .

ولتحديد مقدار المبالغة نتبع القانون التالى:

قيمة وحدة المقياس الافقى بالمتر (او بالقدم) قيمة الفاصل الراسى بالمتر (أو بالقدم)

ويوضح لنا الناتج ما اذا كنا سنرسم القطاع بمبالغة راسية او بدونها ، كما نستطيع أن نحدد المقدار المناسب للمبالغة قبل البدء في الرسم ·

ففي خريطة مقياس رسمها ١: ٠٠٠٠٠ بها خطوط كنتورية ذات فاصل

راسى = ١٠٠م فان ناتج القانون السابق =

وحدة المقياس الافقى = 1 · · · ا وهذا يعنى ان مقياس رسم المحور قيمة الفاصل الراسى · · · · · الافقى يناسب تماما المحور الراسى ·

وفى خريطة مقياس رسمها ١:٠٠٠٠٠ بها خطوط منورية ذات فاصل راسى = ١٠٠ فان ناتج القانون = ---- = ٢ أى أنه اذا رسم المحور الراسى بمقياس كل ١ سم به يساوى قيمة الفاصل الراسى (١٠٠) ، فان المبالغة بالنسبة للمقياس الافقى تكون مرتان ، وهنا يحسن رسم المحور الراسى بدون مبالغة وذلك برسم كل ١ سم = ٢٠٠٠ أى أن قيمة الفاصل الراسى على المحور إلراسى = لاسم .

وفى خريطة مقياس رسمها ١: ٠٠٠٠ بها خطوط كنتورية ذات فاصل راسى = ٥٠ فان ناتج القانون - و الله عند المبالغة = ١٠٠٠ مرة ولكن مقدار المبالغة هنا كبير ولن يعطى فكرة سليمة عن اشكال انحدار سطح الارض وفى هذه الحالة ينبغى تصغير قيمة المبالغة الى اقصى حد ممكن وليكن كل ٢ ملليمتر على المحور الراسى = ٥٠م اى كل ١ سم = ٥٢م فتكون المبالغة ٢١ مرة وفى الحالات التى يتعذر فيها اختيار نسبة مبالغة معقولة يفضل تكبير مقياس الرسم الافقى للقطاع و

وهناك شبه اتفاق في القطاعات المرسومة في الخرائط الانجليزية على أن تكون نسبة المبالغة على النحو الآتي:

المبالغة			
تضاریس ضحله او باهته	تضاريس متوسطة	تضاريس حادة	المقياس
۵۲٫۵	۰۵ر۲	۱٫۱۰	7841. : 1
۰۲۰ ۲۰	٥٥ر٢	۱۵۰	لم ټوصة للميل
۱۰۵۰	2 ۲۵	3 70ء	للميل علميل


وعلى غرار النسب الماخوذة على قطاعات الخرائط الانجليزية وضع الجدول الآتى بالنسبة للمقاييس الفرنسية المستعملة في الخرائط المصرية .

شكل التضاريس بمقدار المبالغة			. "
تضاريس ضحلة أو باهتة	تضاريس متوسطة	تضاریس حادة	المقياس
7	١	١	۱ : ۰۰۰ر ۲۵۰
٥ر٢	٥ر١	١	۱ : ۰۰۰ر۰۰
٣	٥ر١	١	۱ : ۲۰۰۰ر ۱۰۰۰
٥ر١٠	Ĺ	٤	۱ : ۲۵۰ر۲۵۰
۲٠	٨	٨	۱ : ۰۰۰ر ۵۰۰

٥ – بعد رسم المحور الافقى وبعد ما عرفنا مقدار المبالغة المناسب ، ورسم على اساسه المحور الرأسى وجرى تدريجه ، نقيم أعمدة من النقط المختلفة التى رسمت على قاعدة القطاع بحيث يكون طول كل عمود مناسب للمنسوب المدون أسفل كل نقطة حسب مقياس الرسم المنتخب للمحور الرأسى .

آ - نصل بين أطراف هذه الاعمدة بدون استعمال المسطرة ، لانه لا يوجد جزء من سطح الارض مستو تماما الا في حالة مرور خط القطاع بمسطح ثابت كالبحيرات أو عند تماس خط القطاع لخط كنتور ، وفي حالة ما أذا كان خط القطاع يمر بنقطتين متساويتين في المنسوب نصل خط القطاع بينهما على شكل منحنى الى أعلى كما لو كنا بصدد قمة جبلية أو مرتفع أو منحنى الى أسفل ، وذلك بالرجوع الى الخريطة الكنتورية نفسها ، فاذا كانت المنطقة المحصورة بين هاتين النقطتين تقع أعلى من منسوبهما جرى التوصيل بخط منحنى الى أعلى والعكس صحيح (شكل ٢٤٢) .

٧ - يكتب على القطاع اسماء السكال السطح أو الاسماء الاحسرى المذكورة على الخريطة الكنتورية ويمر بها خلط القطاع مثل نهر كذا أو بحيرة كذا .



شکل رقم (۲٤٢)

٨ - يكتب أسف ل القطاع أو في مكان مناسب منه المقياس الافقى والمقياس الراسي ونسبة أو مقدار المبالغة - وكذلك الاتجاهات على طرفيه لعرفة التوجيه الصحيح للقطاع ، وأيضا الحرفان الابجديان المصددان لبدايته ونهايته مثل أ ، ب .

القطاعات التضاريسية غير المستقيمة:

قد تدعو الحاجة الى رسم قطاعات ممتدة على شكل خطوط متعرجة أو منحنية وفى هذه الحالة لا يمكن رسمها بواسطة الورقة ذات الحافة المستقيمة ومن أمثلة هذه القطاعات غير المستقيمة تلك التى تنشأ على طول محور سلسلة جبلية (خط تقسيم مياه أو محور أراضى ما بين الأودية) أو على طول طريق متعرج أو مثل قطاع طولى لمجرى مائى أو محور وادى جاف •

وتنحصر المشكلة فى صعوبة توقيع النقط التى تتقاطع فيها خطوط الكنتور مع هذا الخط المتعرج ، وللتغلب عليها يستعمل الفرجار ذو السنين (المقسم) ، يستخدم هذا الفرجار فى فرد الخط المتعرج الواصل بين خطوط الكنتور أو فرد النهر وتوقيعه على قاعدة القطاع ، وطريقة الرسم هى :

١ - يرسم خطا افقيا يكون هو قاعدة القطاع (المحور الافقى للقطاع) •

٢ ـ يرسم في الطرف الايسر للمصور الافقى عمودا يحدد عليه المناسيب (المصور الراسي) بنسبة المسالغة المناسبة ، ويرسم هذا المصور


الراسى على طرف واحد فقط من المحور الافقى لحين الانتهاء من رسم القطاع فيرسم المحور الراسى الآخر (الايمن) • ذلك لأن طول المحبور الافقى في هذه الحالة ليس هو الخط أو المسافة المباشرة بين بداية القطاع ونهايته على المخريطة الكنتورية ، ولكن طول الطريق أو النهر أو محور السلسلة الجبلية •

" سيفتح المقسم فتحة صغيرة ولتكن " ملليمتر ، ويوضع عند بداية خط القطاع وينقل فوقه متتبعا تعاريجه حتى التقاؤه بأول خط كنتور ويمعرفة عدد النقلات وضربها في سعة فتحة المقسم نحصل على طول الجزء من القطاع من بدايته حتى التقاؤه بأول خط كنتور • فاذا كان عدد النقلات • 1 وسعة المقسم " ملليمتر ، اذن طول هذا الجزء ١٠ × " = ٣٠ ملليمتر أي " سم • وهكذا ننتقل بالمقسم بنفس الفتحة على طول خط القطاع المتعرج من خط كنتور الى آخر بالترتيب ، وفي كل مرة نسجل حاصل ضرب عدد النقلات * السعة ونسجل الناتج في ورقة خارجية مساعدة لتجنب الوقوع في المخطأ أو السهو حتى نهاية القطاع • كما في المثال التالى:

المنسوب	المسافة بين خطوط الكنتور على القطاع		النقطـة
فوق منسوب ۱۰۰۰ م مثلا		صفر	١ (بداية القطاع)
1	(۱۰) ×۳ = ۳۰ملم)	۳ سم	۲ ,
4	(۱۲ × ۳ = ۲۳ملم)	۳٫۳	٣
۸۰۰	(۱۱×۳ = ۳۳ملم)	۲ر۳	٤
٧٠٠	$(7 \times 7 = 7 \text{ old})$	۲ر۰	۵
٦٠٠	$(\cdot \times \pi = \cdot \pi_{\Delta^{!}} \alpha_{1})$	٣	٧
٥٠٠	(١٤ × ٣ = ٢٤ملم)	۲ر ٤	٨
اقل من منسوب ٥٠٠ وأعلى	$(P \times W = VYala)$	۷ر۳	٩ (نهاية القطاع)
من منسوب ٤٠٠			


٤ ـ توقع هذه المسافات على المحور الافقى للقطاع ، ويقام من كل نقطة عمود يتناسب مع المنسوب الخاص بها حسب مقياس رسم المحور الرأسى .

٥ ـ نصل بين اطراف الاعمدة بخط منحنى فى حدة قطاعات محاور السلاسل المجبلية وبخط منكسر (بالمسطرة) فى حدالة القطاعات الطولية للمجارى المائية ومحاور الاودية المجارى المائية ومحاور الاودية المحاري المائية ومحاور الاودية المحاري المائية ومحاور الاودية المحاري المائية ومحاور الاودية المائية ومحاري المائية ومائية وما




شکل رقم (۲٤٣)

وهناك نوع آخر من القطاعات غير المستقيمة تعرف بالقطاعات الزجزاجية وهى تمتد على شكل خط مستقيم منكسر لا يسير فى اتجاه واحد والغرض من مثل هذا القطاع هو الالمام بفكرة واضحة عن تضاريس اجزاء من المنطقة الممثلة على الخريطة بالاضافة الى الخريطة الكنتورية نفسها (شكل ٢٤٤) •



شکل رقم (۲٤٤)

وطريقة رسم هذا القطاع لا تختلف عن طريقة رسم القطاع التضاريسي البسيط ولكن بشيء من التعديل ، فنقوم بنقل نقط تقاطع خطوط الكنت ور مع كل جزء من اجزاء خط القطاع على شريط طويل من الورق يكفى لنقل كل النقط الموجودة على طول كل هذه الاجرزاء كما لو كانت خطا مستقيما واحدا ، وبطبيعة الحال يجرى وضع حافة الورقة المستقيمة على كل جرزء من الخط كيفما كان اتجاهه أثناء عملية النقل ، مع توضيح نقط تغير اتحاه اجزاء خط القطاع ، ثم يرسم القطاع كالمعتد على محسورين افقى طوله يساوى طول الخط المنكسر وراسي مبين عليه المناسيب ، ويحدد على المحور الافقى نقط تغير اتجاه اجزاء خط القطاع ويقام منها اعمدة حتى القطاع المرسوم ويمد على استقامته خارجة بمسافة مناسبة ، يرسم من نقط تقاطع هذه الاعمدة مع القطاع خط مائل بأي زاوية يكتب عليها زاوية انحسراف أجزاء خط القطاع عن الشمال أو زاوية الاتجاه بين اجزاء خط القطاع (شكل ٢٤٥) .



شکل رقم (۲٤۵)

فائدة القطاعات العرضية للاودية الطولية ومجاريها النهرية في الدراسات الجيومورفولوجية:

يمثل القطاع العرضى للوادى شكل الوادى من جانب الى الجانب الآخر، فهو خط يصل بين نقطتين على جانبى الوادى مارا بقاعه وبخط المجرى، ومن ثم فان القطاع العرضى عادة ما يكون على طول خط مستقيم عمودى على الوادى ، ولكن هناك حالات لابد فيها من تعديل اتجاه خط القطاع

حتى يكون معراً تعبيرا فعليا عن انحدارات جانبى وشكل الوادى ، فقد نضطر الى رسم خط زجزاجى يمتد عبر الوادى حتى تكون اجراء خط القطاع عمودية على خطوط الكنتور .

ويوضح القطاع العرضى للوادى الشكل العرضى للوادى من حيث اتساعه العام ودرجة انحدار جانبيه والتفاصيل الثانوية التى تظهر على انحدارات القطاع ، وايضا تحديد الوضع الجيومورفولوجى لهذا الوادى من دورة التعرية ، فقد يكون واديا عاديا في مرحلة ما (الشباب النضج الكهولة) او يعطى صورة عن اجزاء هذا الوادى من دورة التعرية ، فقد يكون واديا عاديا في مرحلة ما تبرزها هذه القطاعات هي ظاهرة الاودية المركبة والتي يمكن ارجاعها لاكثر من سبب من الاسباب الآتية :

١ حدم تسوية منحدرات جوانب الاودية في المناطق التي يختلف فيها نوع الصخر من حيث صلابته ودرجة مقاومته لعوامل التعرية .

- ٢ نتيجة لعملية التجديد أي هبوط مستوى القاعدة
 - ٣ تأثر الوادى النهرى بالتعرية الجليدية ٠

وهناك ظاهرة اخرى تصورها هذه القطاعات العرضية للاودية وهى عدم التناسق ، وتتصف بهذا الشكل الاودية النهرية التى تسير موازية لخط المضرب المعروفة باسم الاودية التالية •

والقطاع الطولى له أهمية خاصة بالنسبة للجغرافى والهيدرولوجى ومهندس الرى الجيولوجى ، اذ أن هدذا القطاع يوضح أقسام الانحدار المختلفة من منبع النهر الى مصبه ، وهذه الانحدارات لها أهميتها بالنسبة للدراسات الجيومورفولوجية اذ أنها ترتبط بجوانب أخرى مثل مقدرة النهر على النحت أو الارساب والمرحلة التى يمكن أن يكون عليها النهر فى دورة التعرية ، كما تظهر فى القطاع الطولى بعض الاجراء التى يشتد فيها الانحدار كثيرا على شكل مساقط مائية ، وتلفت هذه الظاهرة على القطاع الطولى نظر الجيومورفولوجى الى أسئلة هامة تتعلق بكيفية نشأة هذه المساقط المائية ، كما أن القطاع الطولى يوضح بصفة عامة المناطق التى توجد بها فرصة أكبر للتبخر ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

وتعطى القطاعات الطولية للانهار فكرة عن مراحل تطورها ، فاذا كان القطاع قليل الانحدار مقعرا دل على ان النهر قد وصل الى مرحلة التعادل اما اذا وجدت عليه بعض النقط التى تزداد عندها سرعة جريان النهر فهذه يمكن ارجاعها الى اكثر من سبب •

1 - تاخر فى عملية تسوية النهر لقاعه وذلك لوجود صخور صلبة، وهذا بالطبع يمكن التحقق منه بالرجوع الى الخريطة الجيولوجية ، وكذلك التعرف على الظاهرات الجيومورفولوجية التى نشأت على جانبى الوادى نتيجة لوجود هذه الصخور .

۲ ــ تاثر النهر ووادیه بالتعریة الجلیدیة بمعنی مداهمة الجلید للوادی
 النهری وتحویله الی وادی جلیدی ثم عودة الوادی الی طبیعته النهریة .

٣ ـ تاثر النهر بعملية التجديد خاصة اذا كان هذا المسقط المائى
 الظاهر على القطاع مرتكزا على تكوينات جيولوجية لينة •

واذا ما تبين للدارس أسباب هذه المساقط وتمكن من معرفة مناسيب تلك لتى ترجع أساسا الى هبوط مستوى القاعدة ، فان هذه المناسيب تشير الى حد ما الى المناسيب التقريبية لمستوى مياه البحار التى كانت تصب فيها هذه الانهار .

ولكى تتضح الخصائص الجيومورفولوجية للاودية النهرية والربط بين نقط التجديد على القطاعات الطولية للمجارى النهرية والمصاطب النهرية التى تظهر على القطاعات العرضية ، يحسن رسم القطاعات العرضية للاودية مع القطاعات الطولية للانهار •

رسم القطاعات العرضية للاودية على القطاع الطولى للنهر:

يمثل كل من القطاع الطولى للنهر والقطاع العرضى للوادى انحدار سطح الارض بين نقطتين • الاول متعرج يبين انحدار المجرى ، والثانى يبين انحدار سطح الارض على جانبى المجرى • وكما أشرنا من قبل فان هذين القطاعين يعطيان فكرة عن مراحل تطور الانهار وأوديتها، وكذلك الخصائص المجيومور فولوجية لعناصر الوادى من المنبع الى المصب •


ولكن يسهل الربط بين درجة وشكل انحدار المجرى النهسرى ودرجة وشكل انحسدار قساع وجانبا الوادى ، فقد اعتاد الجيومورفولوجيون رسم القطاعات العرضية لاجزاء مختلفة من الوادى على القطاع الطولى للنهر، قطاع عند نقطة ما في منطقة المنبع ، وقطاع ثان في الجزء الاوسط، وقطاع ثالث في منطقة المصب ، وعادة لا تكفى هذه القطاعات الثلاثة ، بل تدعو الحاجة الى رسم مجموعة من القطاعات العرضية حتى يمكن تبين العالقة بين مجرى النهر وجانبا واديه بوضوح ،

ولرسم القطاعات العرضية الأجزاء الوادى على القطاع الطولى لمجراه . نجرى الآتى:

- ١ تخطط القطاعات العرضية على الخريطة الكنتورية ، وبنفس الشروط السابق ذكرها فى رسم القطاعات العرضية .
- ٢ عند نقل تقاطع خطوط الكنتور مع المجرى النهرى لرسم القطاع الطولى ينقل معها أيضا نقط تقاطع القطاعات العرضية مع المجرى •
- ٣ بعد رسم القطاع الطولى لمجرى النهر يحدد عليه نقط تقاطعه مع
 القطاعات العرضية •
- ٤ ناتى بشريط الورق ونضعه فوق خط القطاع العرضى وننقل عليه نقط تقاطعه مع خطوط الكنتور ونقطة تقاطعه مع المجرى النهرى •
- توضع نقطة تقاطع القطاع العرضى مع المجرى المسجلة على شريط الورق فوق النقطة المناظرة لها على القطاع الطولى ، بحيث تكون حافة شريط الورق موازية للمحور الافقى للقطاع الطولى .
- ٦ ـ يرسم القطاع العرضى بحيث يمر الخط المقعر الواصل بين النقطتين الواقعتين على جانبى نقطة تقاطع القطاع العرضى بالمجرى بنقطة تقاطع الطولى •
- ۷ ـ قد ترسم فى بعض الاحيان القطاعات العرضية بدون مبالغة راسية
 ويرجع هذا عادة الى أن الفارق الراسى بين قاع الوادى وأعلى جانبيه يكون

كبيرا بدرجة كافية لرسمه بنفس المقياس الافقى وفى هذه الحالة يرسم القطاع العرضى محصورا بين قاعدته ومحوريه الراسيين الايمن والايسر ويتم تدريج المحوران الراسيان ولكن عند رسم القطاع العرضى الممثل لشكل الوادى فى منطقة المصب عيث القاع متسع والجانبان محدودا الارتفاع فيفشل رسمه بنفس مقدار المبالغة للقطاع الطولى ولا يتم حصره بين محورين راسيين لعدم الحاجة اليهما لأن تدريج المحور الراسى للقطاع الطولى ينطبق مع مقياس الرسم الراسى له وعلى هذا يتغير المقياس الراسى من قطاع لآخر مما يضلل عملية المقارنة والدراسة و

لذلك يحسن أن ترسم جميع القطاعات العرضية بنفس مقياس الرسم المستخدم في القطاع الطولى (شكل ٢٤٦) •




خريطة الكنتور البسيط:

من المعروف أن التعاريج والانثناءات الموجودة على خطوط الكنتور هى نتيجة لتعرض سطح الارض لعمليات مختلفة من التعرية وخاصة التعرية النهرية الممثلة فى المجارى المائية العديدة التى لها الدور الأكبر فى تعقيد خطوط الكنتور ، أى أنه لولا هذه المجارى المائية لكان سطح الارض أكثر انتظاما فى انحداره ولكانت خطوط الكنتور اكثر استقامة واقل عددا ،

والرجوع بالخريطة الكنتورية الى عصور جيولوجية اقدم يتحقق ببسط الخطوط الكنتورية عن طريق التقليل من التعاريج والانثناءات الموجودة بها أى بملء الفجوات التى أوجدتها عوامل التعرية المختلفة على سطح الارض وعملية ملء الفجوات هذه بمثابة ترميم لتصدعات احدثتها عوامل التعرية

هذه • وسبيلنا الى دراسة تطور سطح الارض اى حالته التى كان عليها قبل وجود هذه الفجوات هى الخطوط الكنتورية المسطة •

ويتم اجراء هذه العملية على الخريطة الكنتورية بربط النقط ذات الارتفاعات المتساوية لاراضى ما بين الاودية بخطوط مستقيمة تخترق هدفه الاودية التى بينها • ووسائل ربط هذه النقط تتوقف على الغاية التى يريد الجغرافى ان يبرزها ، فاذا أراد ان يرجع بسطح الارض الى مرحلة قريبة من حالته الراهنة فعليه ان يملا وديان الانهار الرافدية الصغيرة ١٠ما اذا أراد الرجوع الى مرحلة اقدم يملا وديان الروافد الرئيسية ثم أودية الانهار الكبيرة اذا أراد أن يرجع الى مرحلة اقدم من ذلك (شكل ٢٤٧) •



شکل رقم (۲٤٧)

وبعد اجراء عملية الخطوط الكنتورية المبسطة تظهر هذه الخطوط فى النهاية على شكل نمطين: نمط تتقارب فيه الخطوط الكنتورية دلالة على شدة انحدار سطح الارض وآخر تتباعد فيه هذه الخطوط دلالة على استواء سطح الارض أو قربه من الاستواء وهنا يمكن تعليل هذا التتابع من الاراضى المستوية والاراضى المنحدرة وارجاعها لسبب أو أكثر من الاسباب الآتية:

۱ ـ ارتباط هذا التتابع بنوع الصخر ونظامه ، أى ارتباط الاراضى المحدرة بطبقة صخرية صلبة مقاومة لعمليات التعرية ، أو ارتباط هذه الاراضى بخطوط انكسارات وفى كلتا الحالتين يمكن ربط الخريطة الكنتورية

المبسطة بالخريطة المجيولوجية • وأن الاراضى المستوية ترتبط بالصخور

٢ ـ ان الاراضى المستوية ما هى الا مصاطب او ارصفة بحرية ولاثبات
 ذلك لابد من البحث والتنقيب عن الرواسب البحرية •

اللينة قليلة المقاومة لعمليات التعرية •

٣ ـ أن الاراضى المستوية ما هى الا مصاطب نهرية (سهول فيضية قديمة) وأن هذه الاراضى تمثل مرحلة من مراحل استقرار مستوى القاعدة التلوين والتظليل في الخرائط التضاريسية:

تعتمد هذه الوسيلة في ابراز شكل سطح الارض على الخريطة الكنتورية ، بل في كثير من الاحيان يعتبر التلوين والتظليل ما هو الا تلوين أو تظليل الخريطة الكنتورية ولكن في بعض الاحيان يصعب تلوين الخريطة الكنتورية كما هي بسبب ازدحام وتقارب خطوط الكنتور • ذلك لان التلوين أو التظليل يعتمد على فكرة درجات اللون الواحد أو درجات التظليل، ومن ثم كان من الضروري اختصار هذه الخطوط بمعنى آخر تجميع عدة فواصل رأسية (فترات كنتورية) في درجة لونية واحدة • فخريطة بها ٣٠ خط كنتور مثلا ، تحتاج الى ٣٢ درجة لون أو ظل • ومن الصعب وجود هذا العدد من الظلال الكافية للتلوين أو التظليل ، ولهذا تلون أو تظال الخريطة في حدود عدد معقول من الظلال ، بحيث لا يؤثر اختصار خطوط الكنتور على الخصائص التضاريسية •

التلوين: يستعمل اللـون البنى عـادة فى تلوين المناطق المرتفعـة فى الاطالس او الخرائط الحائطية العامة ويتدرج اللون من البنى الفاتح حتى الداكن ، من حضيض المرتفعات حتى قممها ، وفى الخرائط الالمانية يستخدم اللون البنفسجى وعلى كل حال يتدرج اللون حتى لا تبدو التضاريس على شكل سلمى وتستخدم بعض الالوان الاخرى فى خرائط التضاريس بجانب اللون البنى ، وهى اللونين الاخضر للمناطق المنخفضة السهلية وهـو عادة على درجتين أخضر داكن للمناطق السهلية المجاورة لسطح البحر ، والاخضر الفاتح للمناطق السهلية التى تعلوها واللون الاصفر بدرجتيه للمنطق متوسطة الارتفاع وقد يضاف اللون الابيض للاجـزاء العليـا من المناطق متوسطة الارتفاع وقد يضاف اللون الابيض للاجـزاء العليـا من المناطق

الجبلية التى يغطيها الجليد طول العام · اما المناطق التى ينخفض منسوبها عن مستوى سطح البحر فهذه تاون باللون الرمادى المائل الى الاخضرار · التظليل: توجد طريقتان للتظليل هما:

١ - طريقة النقط: ويتم بتنقيط النطاقات المحصورة بين خطوط الكنتور المختارة بحيث تزداد كثافتها بازدياد الارتفاع • وهى تتدرج بانتظام بغض النظر عن خطوط الكنتور •

٢ ـ طريقة الخطوط المتوازية: وهى عبارة عن رسم خطوط متوازية ومتجاورة فى نطاقات ما بين خطوط الكنتور، تزداد تقاربا بازدياد الارتفاع من ثبات سمك الخط ٠ او بازدياد سمك الخط مع زيادة الارتفاع مع ثبات المسافة بين الخطوط ٠

وهناك فرق بين هذين النوعين من التظليل • فبينما يتدرج التظليل بالنقط من حضيض المرتفعات حتى قممها بطريقة تدريجية دون الالتزام بدقة خطوط الكنتور ، فان التظليل بالخطوط يعتبر نوع من أنواع التظليل المساحى المحصور في مدى احصائى أي مدى عددى يحدده خطى الكنتور المحصور بينهما الظل • ولذلك يجب رسم مفتاح للظلال أسفل الخريطة أو في مكان مناسب ويكتب أمام كل ظل منسوب خط الكنتور الذي يحدده من أعلى •



الغسرال المبيولوجية

الخريطة الجيولوجية هى اللوحة التى تبين توزيع وطبيعة التكاوين الصغرية المختلفة الممثلة فى منطقة ما • وتوقع المعلومات الجيولوجية عادة على خريطة كنتورية يطلق عليها فى هذه الحالة اسم خريطة الاساس Basen map وعلى هذا فتبين الخريطة الجيولوجية البيانات الآتية:

1 ـ المظهر التضاريس للمنطقة الممثلة على الخريطة بدقة كبيرة حسب ما يسمح به مقياس الرسم المستعمل، وذلك باستخدام طريقة الخطوط الكنتورية • ذلك لأن هذه الطريقة تعطى التاثير الكمى لمناسيب سطح الارض •

• ٢ - نوع الصخر ونظامه ، وتظهر الانواع الصخرية عن طريق مكاشفها ويحدد مكثف كل نوع صخرى بخطين يقصلانه عن مكاشف الصخور المجاورة وتسمى هذه الخطوط باسطح الانفصال Bedding Planes • ويقصد بنظام الصخر الاوضاع التى تتخذها الصخور والعلاقة بين كل صخر وآخر مثل درجة الميل واتجاهه عند كل النقط التى رصد عندها ، الفواصل ، الشقوق ، الالتواءات ، الانكسارات ، سطوح عدم التوافق •

٣ ـ بعض المعلومات الاقتصادية مثل طبيعة ونوع التربة وأماكن وجود مواد البناء والخامات المعدنية ذات الاهمية الاقتصادية ، واتجاه امتداد هذه الخامات ، كما توضح بيانات عن مصادر المياه الجوفية ،

فائدة الخريطة الجيولوجية للجغرافى:

تساعد المخريطة الجيولوجية الجغرافي في فهم طبيعة ونوع اشكال سطح الارض · فالجغرافيا في أبسط مدلولاتها هي دراسة علاقة الانسان

بالبيئة المحيطة به دراسة تحليلية و الارض التي يمارس عليها الانسان نشاطاته المختلفة تتكون بلا شك من مواد صخرية متبوعة تتخذ اوضاعا مختلفة ودور الانسان وتأثيره لا يتعدى عادة امتار قليلة من اجمالي السمك الرأسي للقشرة الارضية التي تعيش فوقها وهي المتربة التي يستزرعها حيث تنبت له ماكله وملبسه ومنها يستمد في انحلب الاحيان مواد مسكنه وقد يمتد تأثيره بصفة عشرات أو مئات أو حتى آلاف من الامتار عمقا في هذه القشرة عند استخراجه للخامات المعدنية أو دق آبار البترول والمياه الجوفية لكن وجوده في هذه الحالة لا يحمل صفة الدوام ، فحياة الانسان الطبيعية فوق سطح الارض .

وسطح الارض الذي يعيش فوقه الانسان يتباين في منسوبه من جهة الخرى ليعطى أشكال تضاريسية مختلفة ، ومعرفة نوع الصخر ونظامه تلقى ضوءا على نوع التضاريس المرتكزة على هذه الصخور ، فتتباين التضاريس تبعا لتباين الصخور • فالمناطق شديدة الانحدار هي المناطق ذات الصخر الصلب ، أما الصخور اللينة فغالبا ما نجد عليها تضاريس بطيئة الانحدار • ولكن لا ينبغى أن ننظر الى أن كل انحدار شديد يرتبط بصخر صلب ، وكل انحدار بطىء يرتبط بصخر لين • فالعوامل الجيومورفولوجية تشكل وتعدل من هذا المظهر التضاريسي الاصلى او المظهر التضاريسي الجيولوجي الذى ترتبط فيه الطبقة الصخرية الصلبة بالانحدار الشديد واللينة بالانحدار البطىء • وتباين التضاريس الناتج عن تباين الانواع الصخرية والتراكيب المختلفة له اثره على الاستقرار البشرى والنشاط الاقتصادى و فعلى المحافات شديدة الانحدار لا نتوقع وجود استقرارا بشريا او نشاطا اقتصاديا ملموسا بعكس المحال في بطون الاودية التي تكونت فوق الصخور اللينة والتي تفصل بين هذه الحافات بعضها عن بعض • واذا ما عرفنا أن الصخور اللينة عادة ما تكون صخورا غير مسامية مثل الصلصال والطفل والحجر الطيني Mud Stone والحجر السلتى Silt Stone ، فإن المياه المتسربة في الصخور الصلبة المسامية مثل الحجر الرملي أو المنفذة مثل الحجر الجيري التي تعلوها والمتى تكون الحافات ، تخرج على شكل ينابيع من اسطح الانفصال وتكون مسيلات نهرية تكسب التربة شيئا من الرطوبة تصبح بعدها مناطق قابلة للزراعة والاستقرار البشرى · وقد يكون خط الينابيع هـذا مرتبسط بتركيب انكسارى ·

ونوع الصخر ايضا له اهميته في تحديد كثافة ونوع الحياة النباتيسة والمحيانا نجد منطقة تخضع لظروف مناخية واحدة ، ولكنها رغم ذلك متباينة في نباتها الطبيعي ولاشك ان ذلك مرجعه الى اختلاف نوع الصخر والمسخور المسامية والمنفذة لا تسمح بوجود مسيلات مائية ولذا تكون التربة جافة والما المنطقة التي ترتكز على حجر طيني او صلصال فتكون رطبسة تسمح للنبات بالنمو والازدهار ونلاحظ ايضا ان هناك نباتات معينة تفضل اراضي معينة عن اخرى وناهما البلوط مثلا تزدهر فوق الصلصال بصورة اكثف بكثير من نموها على الطباشير وهذا على سبيل المثال وسورة اكثف بكثير من نموها على الطباشير ، وهذا على سبيل المثال و

اما من ناحية الاستغلال المعدنى ، فلاشك ان معرفة نوع الصخر تلقى ضوءا على نوع المعدن الذى يمكن ان نتوقع وجوده ، فالفحم مثلا نتسوقع وجوده فى مناطق التكوينات الرسوبية فلا نبحث عنه فى الصخور النارية ، أما المعادن الفلزية كالذهب والمنجنيز والباريت والاسبستوس والتلك على سبيل المثال توجد على شكل عروق من المعدن او حاملة له فى الصخور النارية ، وكثيرا ما يطلق الجيولوجيون تعبير طبقة الدليل Key bed على الصخور التى تلازم عادة معدنا معينا ، ينقبون عنه فى مناطق تواجدها ، فالسربنتين هو دليل معدن التلك ، والمرو يشير الى الذهب والمارل دليل الفوسفات ، هذا من ناحية نوع الصخر ، أما من ناحية نظامه ، فان مجرد وجود معدن ما لا يكفى لبدء عمليات الاستخراج ، ولعل من احسن الامثلة وجود معدن ما لا يكفى المعدة الا تركيب جيولوجي أو نظام صخرى ، وليس الطبقة فقط ، وما المصيدة الا تركيب جيولوجي أو نظام صخرى ،

يبدو من هذه العجالة أن الآثار التى تتركها الصخور وتراكيبها فى مظاهر السطح كثيرة ومتباينة ويمكن الربط بينها وبين الظاهرات التضاريسية لكى يحددا معا نمط النشاط الانسانى الذى يختلف من منطقة لاخرى رغم أن الانسان نفسه لم يتغير و

العلامات والرموز والالوان المستخدمة في الخرائط الجيواوجية:

توقع المعلومات الجيولوجية على خريطة الاساس (الخريطة الكنتورية) بالوان واشكال مختلفة من الخطوط الرفيعة والسميكة • ويوجد دائما فى هامش الخريطة الجيولوجية دليل او مفتاح يشير الى او يشرح مغزاها •

وتستخدم في رسم الخريطة الجيولوجية الوان كثيرة ، وتتصف هذه الالـوان بصفة التنافر حتى لا تعطى اى دليـل على التـدرج في الانواع الصخرية ، فمن المعروف أن كل نوع صخرى قائم بذاته من حيث تركيب ونسيجه ولونه وشكله الخارجي . وتوجد هذه الصخور في الطبيعة بعضها فوق بعض تبعا لنظام ترسيبها ، فالصخور المرسبة أولا تكون أسفل الصخور الحديثة وهذه الاخيرة أسفل الصخور الاحدث وهكذا • وعند ظهور هذه الطبقات فوق سطح الارض لا يكون منسوب الطبقات التدريجي دليلا على نوعية الصخر • ولهذا لا تستخدم الالوان المتدرجة في الخرائط الجيولوجية على الاطلاق مثل استخدامها في الخرائط الكنتورية ، لكن قد يكون التدرج في المنسوب دليلا على تتابع الترسيب ، وتبين هذه الالوان المتناقضة . انواعا صخرية معينة تابعة لعصور جيولوجية مختلفة ٠ ونظرا لان العصر الجيولوجي ينقسم الى عدة ادوار تحتوى على تكوينات صخرية مختلفة نجد في بعض الاحيان يعطى لهذه التكوينات الوان مشتقة من اللون الاعلى للعصر • وقد لا يؤخذ العصر كوحدة تلوين يشتق منه الوان مناسبة • وقد اصطلح عند استخدام الالوان في الخرائط الجيولوجية على بعض الالوان لتمثل انواعا معينة من الصخور ففي خريطة مصر الجيولوجية اصبحت الالوان الدالة على تكوينات الصخور محفوظة من كثرة استخدامها ، حتى بدون الرجوع الى دليل الخريطة • فمثلا تدل مجموعة اللون الاحمر والبنفسجي على صخور ما قبل الكمبري واللون البني على صخور الحجسر الرملى التوبى ، واللون الاخضر على الصخور الطباشيرية الكريتاسية واللون الازرق على الصخور الجيرية الايوسينية وهكذا ٠


وقد يراد تصوير الخريطة الجيولوجية وعليه فلا يمكن استخدام الالوان وفى هذه الحالة تستخدم انماط متنوعة من التظليل كتشكيلات مكونة من

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خطوط مستقيمة أو متقطعة أو نقط (شكل ٢٤٨) وأحيانا تستخدم رموز المحروف الهجائية للدلانة على الانواع الصخرية مثل والا للحجر الرملي Lms

وفى كل الحالات حتى الاصطلاحية منها يجب أن يظهر بيان أنواع الصخور فى دليل الخريطة على شكل عمود بحيث تكون احدث الطبقات ترسبا فى أعلى العمود واقدمها عند قاعدته • وتكتب على أحد جوانبه اسماء الصخور ، وعلى الجانب الآخر حيث تضم كل مجموعة تتبع عصر معين أو دور معين اسم هذا العصر أو الدور •

وهناك رموز تستعمل لتدل على الخصائص التركيبية للصخور وهذه امثلة منها (شكل ٢٤٨) •



شــکل رقم (۲٤۸)

قراءة الخريطة الجيولوجية

يمكن الحصول على معلومات وبيانات قيمة عن أنواع صخور المنطقة الممثلة على الخريطة وتراكيبها الجيولوجية وقبل تناول طبيعة هذه البيانات وكيفية قراءاتها والاستفادة منها في الدراسة الجغرافية ، ينبغى معرفة معنى المصطلحات الجيولوجية المستخدمة كلغة علمية في هذا الصدد،

۱ _ الطبقة: توجد الصخور الرسوبية عادة فى شكل طبقات تعلو الواحدة منها الاخرى وتسمى هذه الظاهرة بالتطابق Stratification والطبقة هى سمك ما من صخر معين يمتد فى مساحة كبيرة قد يصل الى

بضعة عشرات الامتار المربعة او بضعة عشرات او مثات من الكياو مترات المربعة وتتميز طبقة عن اخرى باختلاف فى التركيب الكيميائى او المعدنى او النسيج او اللون وقد تختلف طبقة عن اخرى بواحدة او اكثر من هذه الصفات ويحد كل طبقة سطحين ، احدهما علوى والآخر سفلى يفصلانها عن كل من المطبقات التى تعلوها وتلك تقع اسفل منها ويسمى السطح الفاصل بين طبقتين بسطح الانفصال Bedding plane او خط التلمس المالات وقد تتكون المطبقة الواحدة من طبقات رفيعة يبلغ سمك الواحدة منها اقل او اكثر قليلا من سنتيمتر واحد وتسمى كل واحدة منها بالرقيقة Laminao وجمعها رقائق Laminao ، وقد يتضاعل سمك طبقة ما الاحيان يقل السمك تدريجيا فى اتجاه معين حتى تتلاشى تماما فى هذا الاتجاه وفى كثير من الاحيان يقل السمك تدريجيا فى جميع الاتجاهات مما يجعل الطبقة ذات شكل عدسى وقد يكون امتداد الطبقة فى وضع افقى فتسمى بطبقة افقية ،

7 ـ ظاهر الطبقة (المكشف): هـو الجـزء الذي يظهـر من الطبقة الصخرية على سطح الارض ويلاحظ أن اتساع المكشف يرتبط بعـاملين: اولهما سمك الطبقـة نفسـه ، فمن البديهي انه كلمـا زاد السمـك اتسعت المساحة المكشوفة من الصخـر على سطح الارض والعكس صحيـح وثانيها انحدار سطح الارض ، فقد تكون هناك طبقات صخرية متساوية في السمك ولكن مكشف احدهما يشغل مساحة اكبر مما يشغله مكشف الاخرى بسبب انحدار سطح الارض ، فيتسع نطاق المكشف كلما قل انحدار سطح الارض، بينما يقل اتساعه مع زيادة الانحدار حتى يصل الى أقل صورة في المنحدرات والجروف الرأسية ،

٣ ـ سطح الانفصال: ذكر من قبل أن الطبقة الصخرية تحدد بسطحين علوى وسفلى والواقع أن السطح العلوى لطبقة ما ما هو الا السطح السفلى للطبقة التى تعلوها ، والعكس صحيح • ذلك أن الطبقات الصخرية لا توجد منفصلة كل عن الاخرى انفصالا ملموسا بل أنه يصعب فى بعض الاحيسان التمييز بين ظبقتين بخط واضح وصارم ، ذلك لتدرج الخصائص العامة من

طبقة لأخرى • ويظهر سطحا الانفصال على الخريطة المجيولوجية على شكل خطين يحددان مكشف الطبقة •

للطبقة والمستوى الافقى فى اتجاه معين • ويسمى الاتجاه الذى يبلغ عنده للطبقة والمستوى الافقى فى اتجاه معين • ويسمى الاتجاه الذى يبلغ عنده ميل سطح الطبقة اقصاه باتجاه الميل الحقيقى • وهناك ميول اخرى للطبقة قيمتها أقل من قيمة الميل الحقيقى ، وتسمى بالميل الظاهرى • ويقاس الميل بواسطة الكيلو متر أو مسطرة الميل • ويكون اتجاه القياس بدءا من المستوى الافقى الوهمى المار بسطح الطبقة عند نقطة القياس فى اتجاه عقرب الساعة والى أسفل •

٥ _ خط المضرب: هو الخط الافقى على السطح المائل للطبقة • ولتوضيح ماهية هذا الخط ، تخيل سطحا مائلا موضوع في حوض به سائل فسطح السائل في هذه الحالة يتقاطع مع السطح المائل في خط افقى ،واذا غمر هذا السطح اكثر من ذلك فان سطح السائل سوف يتقاطع معه في خط أفقى آخر أعلى من الخط الاول ولكنه مواز له وفي نفس اتجاهه • وحيث أن هذه الخطوط أفقية فانها تتعامد على الخط الذي يمثل الاتجاه الذي تكون فيه الطبقة مائلة اكثر ما يمكن ، أي خط اتجاه الميل الحقيقي ويكون لكل خط مضرب منسوب بالنسبة الى قاع الحوض يسمى به اما في الطبيعة فان مناسيب خطوط المضارب تنسب الى مستوى سطح البحر • ويقاس ا اتجاه خط المضرب بالنسبة لاتجاه الشمسال الحقيقي او المغناطيسي فيقال اتجاه المضرب ٢٢٠ مثلا وارتفاعه ٣٠٠م • وخط المضرب بهذا التعريف ما هو الا خط منسوب متساوى على أحد سطحي الطبقة العلوى أو السفلي، ويشبه تماما خطوط الكنتور في الخرائط الطبوغرافية • وتظهر خطوط المضرب على شكل خطوط مستقيمة وتتباعد عن بعضها بمسافات ثابتة في حالة الطبقات التي تميل ميلا منتظما وسطحها أملس غير مجعد ٠ أما أذا ظهرت خطوط المضرب على مسافات أفقية غير متساوية فهذا دليل على أن سطح الطبقة الصخرية التي تقع عليه غير منتظم الميل • وأحيانا تظهر خطوط المضارب متعرجة ومقوسة ومتداخلة في بعضها البعض مثل خطوط

الكنتور تماما • وتسمى خطوط المضارب فى هذه الحسالة باسم خطوط الكنتور التركيبية Structure Contour Lines وتبين فى هذه الحالة التزاكيب الثانوية المعقدة مثل الالتواءات بانواعها والانكسارات بانواعها ، وسطح الطبقة فى هذه الحالة يكون أيضا مموج غير مستوى •

العلاقة بين خط المضرب وخط الكنتور:

1 - خط الكنتور هو الخط الناتج عن تقاطع مستوى افقى مع سطح الارض ، ولما كان سطح الارض غير منتظم فان خط الكنتور يصبح متعرجا وكذلك خط المضرب هو الخط الناتج عن تقاطع مستوى افقى مع سطح الطبقة ، وعندما يكون سطح الطبقة املس تصير خطوط المضارب مستقيمة تماما ، اما فى حالة تموجها فتشبه تماما خطوط الكنتور فى تعرجاتها وانحناءاتها .

ب ـ تبين خطوط الكنتور انحدار سطح الارض ، وكذلك تبين خطوط المضارب ميل الطبقة ، لذا كلما تقاربت خطوط المضرب دل على شدة ميل الطبقة والعكس صحيح كما هو الحال بالنسبة لخطوط الكنتور ،

ج ـ تسمى المسافة الراسية بين خطوط الكنتور بالفارق الراسى أو الفترة الكنتورية كذلك تسمى المسافة الراسية بين خطوط المضرب بالفسترة المضربية أو الفارق الراسى المضربى • اما المسافة الافقية بين خطوط المضرب فتسمى المسافة المضربية وتتناسب المسافة المضربية تناسبا عكسيا مع مقدار الميل • أى كلما زادت درجة الميل كلما صغرت المسافة المضربية والعكس صحيح •

العلاقة بين انحدار سطح الارض وميل الطبقة:

يمكن تبين بعض الحقائق الجيولوجية الخاصة بالعمر النسبى للطبقات الصخرية من قراءة كل من خطوط الكنتور وخطوط المضرب والوصول الى الحقائق الاتية:

أ - عندما يكون اتجاه انحدار سطح الارض واتجاه ميل الطبقات متعاكسين ، فان الشخص الذي يسير على سطح الارض في اتجاه ميل الطبقات سيقابل الطبقات الاقدم أولا ثم الاحدث والعكس صحيح .

ب ـ أما أذا كان انعدار سطح الارض وميل الطبقات في أتجاه واحد وقيمة الميل أكبر من قيمة الانحدار فأن نفس المشخص الذي يسير في أتجاه انحدار سطح الارض الذي هو أتجاه ميل الطبقات سيقابل المطبقات الاقدم أولا ثم الاحدث والعكس صحيح •

ج - أما أذا كان الانحدار والميل في اتجاه واحد وقيمة الانحدار أكبر من قيمة الميل فان نفس الشخص السابق سيقابل الطبقات الاحدث أولا والعكس صحيح .

د' - أما أذا كان الانحدار والميل فى نفس الاتجاه وقيمة الانحدار تساوى قيمة الميل فأن الشخص سيسير على السطح العلوى للطبقة المعليا فقط ولن يقابل طبقات أخرى •

 الالتواءات: هي انتناءات في الصخور المكونة للقشرة الارضية، وقد تتكون في صورة تموجات صغيرة الحجم ، او قد يبلغ طول الواحدة منها عشرات الكيلو مترات وعرضها عدة كيلو مترات ، وهناك جميع التدرجات في الحجوم بين هذين الحدين • ويختلف ميل الطبقات الملتوية اختلافا كبيرا فبعض الالتواءات بطيئة (خفيفة) لا يمكن ملاحظة ميل الطبقات بها الا بطرق المساحة الدقيقة ، وبعضها تميل بدرجة ملحوظة قد تبلغ في حدتها الوضع الراسي او تنقلب ويصير مطحها السفلي بعد قلبها موجها الى أعلى • ويسمى جانبا الالتواء بجناحيه ، والمستوى الذي ينصف الزاوية بين الجناحين يسمى المستوى المحوري • والخط التاتج من تقاطع المستوى المحوري مع اي سطح طبقة ما يعرف باسم المحور ، وهنساك عسدة انواع من الالتواءات ، الشائع منها اثنان : المحنب الذي تميل فيه أجنحته نحو الخارج ، أما المقعر فيميل جناحاه الى الداخل نحو المصور ، وقد يكون المستوى المصوري راسيا في التحدب أو التقعر لذا يتساوى ميل الجناحين ، ويعرف الالتواء في هذه الحالة بالالتواء المتماثل ، أما أذا لـم يكن ميل الجناحين متساو فان المستوى المصورى يكون ماثلا ، ويعرف الالتواء بالغير متماثل • ومحور الالتواء قد يكون أفقيا أو مائلا ، فاذا كان أغقيا كانت مضارب الطبقات على الجناحين متوازية أما أذا كأن المحور مائلا

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فان الالتسواء يسمى بالتسواء المنحسدر (الغساطس) وفيه تتلاقى مضارب المجناحين فى الناحية التى يميل نحوها المحور فى حالة الالتواء المحسدب، وتتلاقى فى الناحية التى يميل المحور بعيدا عنها فى حالة الالتواء المقعر •


٧ - الانكسارات: وتعرف احيانا بالصدوع او الفوالق والصدع هو كسر في صخور القشرة الارضية تحسركت كتلة الصخور على احد جانبيه بالنسبة للكتلة التي على الجانب الآخر ، وعادة ما تكون الحركة على جانبي الصدع اما الى اعلى او الى اسفل وتسمى المسافة الراسية التي تحسركها احد الجانبين بالنسبة للجانب الآخر بمرمى الانكسار ويفصل بين الكتلتين على جانب الصدع مستوى يسمى بسطح الانكسار وقاطع سطح الانكسار مع سطح الارض يعرف بخسط الانكسار وهدو الذي يظهر في الخريطة الجيولوجية ، وقد يكون مستقيما او متعرجا وتعمل عوامل التعرية على طمس تاثير الانكسارات على طبوغرافية سطح الارض فتزيل الجانب العلوي وتتسطح الارض على جانبي خسط الانكسار ، اما الطبقات الصخرية تحت سطح الارض ، فان تاثير الانكسار عليها يظل كما هدو على مر العصدور الجيولوجية .

A عدم التوافق: هو سطح يبين تعرية صخور قديمة او انقطاع فى الترسيب بين صخور قديمة واخرى احدث منها وينقطع الترسيب فى منطقة ما نتيجة رفع حوض الترسيب فوق مستوى سطح البحر بواسطة الحركات الارضية وقد تميل الطبقات أو تلتوى اثناء عملية الرفع او بعدها وقد تتعرض للتصدع وعندما تتعرض هذه الصخور المرفوعة لعوامل التعرية تزال اجزاء من الطبقات العليا منها افاذا ما هبطت مرة أخرى مكونة حوضا جديدا للترسيب افان مجموعة حديثة من الطبقات الافقية تترسب فوق سطح التعرية ويتميز وجود سطح عدم التوافق بطبقة من الكونجلوميرات أو البريشيا أو التيلليت أو الحصى البحرى المعروف باسم من الكونجلوميرات أو البريشيا أو التيليت أو الحصى البحرى المعروف باسم الكونجلوميرات أو البريشيا أو التيليت أو الحصى البحرى المعروف باسم الكونجلوميرات أو البريشيا أو التيليت أو المصمى البحرى المعروف باسم الكي الظروف المناخية السائدة قبل هبوط سطح الارض تحت سطح الماء ايذانا بترسيب مجموعة صخرية أحدث وتعرف الفترة الزمنية التي انقطع فيها

الترسيب باسم القيمة الزمنية time value ، اما التكاوين الجيولوجية المفقودة في المكان الذي يوجد فيه عدم التوافق والموجودة في تتابع متوافق في مكان آخر فتعرف باسم الثلمة ،

9. - حساب زاوية الميل الحقيقى: يمكن حساب زاوية ميسل الطبقات الصخرية بنفس طريقة حساب زاوية انحدار سطح الارض ويقابل المسافة الافقية العمودية بين خطوط الكنتور المسافة المضربية ويستخدم القانون الآتى في حساب هذه الزاوية .

ويقصد بالمساغة المضربية ، المسافة الافقية العمودية بين مضربين متتاليين ويمكن الحصول على مضرب سطح ماثل مستو برسم خط مستقيم بين نقطتى تقاطع خط كنتور معين مع ذاهر السطح العلوى او السفلى للطبقة الصخرية المراد معرفة مقدار ميلها • كما يمكن ايجاد الميل التقريبي لمثل هذا السطح كالآتي : (شكل ٢٤٩) •



۱ ـ تعین نقطتی ۱ ، ب وهما نقطتی تقاطع ظاهر سطح طبقة ما مع خط کنتور ۲۰۰ ، والخط ۱ ب الموصل بینهما هو مضرب ۲۰۰ مم ٠

ب ـ تعين بقطتى ج ، د وهما أيضا نقطتى تقاطع نفس الظاهر ولكن مع كنتور ١٠٠ ، المخط ج ـ د هو مضرب ١٠٠ .

ج _ يقام العمود هجبين أب ، جد · ويمثل في هذه الحالة المسافة المضربية ·

د ـ يرسم الخط الافقى س ص فى ورقة جانبية ممثلا للمسافة المضربية هـ جبمقياس رسم مناسب •

ه ـ من س أو ص يقام العمود س ع مساويا للفترة المضربية بين مضربى أب ب جوبنفس مقياس رسم س ص الممثل للمسافة المضربية ·

و - تقاس الزاوية س ص ع بالمنقلة ، وهي زاوية الميل المطاوبة .


قراءة الخربطة الجيولوجية (تفسيرها):

يمكن بفحص الخريطة الجيولوجية الحصول على معاومات هامة كثيرة تفيد في الدراسة الجغرافية و وبصفة عامة فانه يجب الاخذ في الاعتبار ثلاثة عناصر هامة عند قراءة هذه الخريطة : خطوط الكنتور ، والمكاشف الصخرية او ظواهر الطبقات ، وخطوط الظاهر اى اسطح الانفصال وبالنسبة للعنصر الاول (خطوط الكنتور) فقد نوقش في الجرء الخاص بالجريطة الكنتورية ، اما بالنسبة لمناطق المكاشف الصخرية فانه يجب البدء في تأكيد معنى الالوان أو الظلال المستخدمة في بيان هذه المكاشف وذلك من واقع مفتاح الخريطة و وذلك للتمييز بين ما هو خاص بالصخور النارية وأيهما خاص بالصخور المتحولة ، واذا ظهر على الخريطة مكشفين صخريين أو أكثر فيجب تعيين اعمارهما النسبية اما على الخريطة مكشفين صخريين أو أكثر فيجب تعيين اعمارهما النسبية اما من مفتاح الخريطة أو من قراءة العلاقة بين انحدارات سطح الارض وميول

وتمثل الخطوط المبينة على الخريطة الجيولوجية اما خطوط ظاهر اى اسطح انفصال بين طبقات صخرية مختلفة متوافقة ، أو اسطح عدم توافق ، أو خطوط اتصال (تماس) بين صخور رسوبية وكتل أو قواطع أو سدد نارية أو خطوط فوالق ،

وبالنسبة لخطوط الظاهر (أسطح الانفصال) يمكن وضع قواعد عامة لمعرفة أوضاع الطبقات الصخرية .

١ ــ اذا لم يقطع خط الظاهر خطوط الكنتور فان الطبقة التى يحددها خط الظاهر هذا تكون أفقية شكل (٢٥٠) .



شکل رقم (۲۵۰)

٢ ـ اذا كان خط الظاهر متقيما وليس له علاقة ثابتة بخطوط الكنتور فان الطبقة تكون راسية او شديدة الميل (شكل ٢٥٠ ب) .

7 - اذا كان خط الظاهر متعرجا ويقطع خطوط الكنتور فان الطبقة ذات ميل متوسط ويمكن أن نلاحظ اتجاه الميل في الاودية على وجه الخصوص وفاذا كانت انثناءات خط الظاهر التي تشبه الكوع تشير الى اعلى الوادي أي (المنابع) ، فإن اتجاه ميل الطبقة في هذه الحالة يكون عكس انحدار قاع الوادي و (شكل ٢٥٠ ج) واما أذا كانت هذه الانثناءات تشير الى ناحية المصب فإن اتجاه ميل الطبقة يكون في نفس اتجاه انحدار قاع الوادي (شكل ٢٥٠ د) ما لم تكن درجة الميل اقل من درجة الانحدار وفي هذه الحالة تشير الانثناءات ناحية المنبع ويلاحظ أنه كلما زاد عدم استواء سطح الارض كلما زاد عدم انتظام خط ظاهر الطبقة و


ولتسهيل تفسير الخرائط الجيولوجية والتعرف على التراكيب الجيولوجية المختلفة فقد أورد ف م ه لاهى فى كتابه القيم جيولوجيا الحقل دليلا يمكن اتباع ارشاداته للوصول الى هذه الغاية •

اولا _ حالة الطبقات المتوافقة:

١ _ اذا ظهرت الخريطة الجيولوجية مغطاة كلها بلون أو ظل واحد،

فهذا يدل على ان المنطقة الممثلة على الخريطة يتكون سطحها من نوع صخرى واحد • وفى هذه الحالة اما ان تكون الطبقات افقية ، أو مائلة بدرجة تساوى درجة انحدار سطح الارض • فان كان سطح الارض قليل التضريس ، فمن المحتمل أن سمك الطبقة العليا محدود نسبيا ، وان كانت التضاريس وعرة أو بمعنى آخر التضاريس النسبية أو المحلية كبيرة فان سمك الطبقة العليا يساوى ارتفاع التضاريس واكثر أى أن الطبقة سميكة (شكل ٢٥١) •






شکل رقم (۲۵۱)

7 ـ اذا ظهرت مكاشف الطبقات المختلفة على شكل نطاقات مستقيمة ومتوازية نسبيا ، فهذا يدل على أنها تتتابع بانتظام عبر خطوط المضرب ، فاذا كان سطح الارض منبسط تقريبا ، فان هذه الطبقات تكون رأسية أو شديدة الميل ، وأن كان سطح الارض ينحدر بزاوية ما فأن اتجاه ميل الطبقات يكون عكس اتجاه انحدار السطح الما إذا كانت التضاريس مرتفعة (وعرة) ولم تنحرف المكاشف في الاودية العمودية على اتجاه التضاريس نحو المنبع أو المصب فأن الطبقات تكون في وضع رأسي ، وأن انحرفت على شكل أكواع ناحية المصب أو المنبع ولكن بانثناءات بسيطة فأن الطبقات تميل بزاوية كبيرة ، ويكون اتجاه الميل في نفس اتجاه انحدار سطح الارض، اذا كانت المتشاءات المكثف منحرفة ناحية مصبات الاودية أما أذا كانت منحرفة تجاه المنابع فأن اتجاه ميل الطبقات عكس اتجاه المنابع فأن اتجاه المنابع فأن اتجاه ميل الطبقات عكس اتجاه المنابع فأن اتحال المنابع في المنابع فأن المنابع في المنابع فأن المنابع في المنابع فأن الم

وفى كل هذه الحالات فان مكاشف الطبقات تتكرر على جانبى الوادى الرئيسى الموازى لاتجاه التضاريس • بمعنى اذا اتجهنا من احد الجانبين نحو الجانب الآخر عبر قاع الوادى فان الطبقات التى ستقابلنا أولا على هذا الجانب ستكون هى آخر الطبقات التى ستقابلنا على الجانب الآخر والعكس صحيح (شكل رقم ٢٥٢ ، ٢٥٣) •




" اذا كان سطح الارض قليل التضاريس وتقطعه الاودية التالية Subsequent التى تفصل بينها كويستات متقابلة وكانت واجهات هذه الكويستات والانهار التالية يتوازيان في اتجاههما مع نطاقات المكاشف، فان التركيب الجيولوجي في هذه المحالة من نوع: الالتواءات المحدبة اذا كانت الطبقات القديمة محاطة من الجنبين بطبقات حديثة ويكون التركيب من نوع الالتواءات المقعرة اذا احاطت الطبقات القديمة بالطبقات الاحدث ويكون الالتواء متماثلا اذا كان اتساع المكاشف على جانبي محبور الالتواء متماثلا اذا كان اتساع المكاشف على جانبي محبور الالتواء متماثلا اذا كان المناع المكاشف على الجانبين فان هذه الالتواءات تكون غير متماثلة Assynetrical .

٤ ـ اذا ظهرت المكاشف على شكل نطاقات متعرجة ، والتضاريس عالية وخطوط الظاهر (اسطح الانفصال) متوازية تقريبا مع خطوط الكنتور وتتبع الاودية معطية بذلك شكل شجرى متفرع ، وعند تتبع هذه المكاشف عند المنابع تراها ملتفة تشير نحو اعلى المجرى ، وبتتبعها في اتجاه المصب تراها ملتفة حول بروزات أراضى ما بين الاودية ، فان الطبقات الصخرية تكون افقية أو قريبة جدا من الوضع الافقى (شكل ٢٥٤) .

٥ ـ اذا كانت التضاريس وعرة وخطوط الظاهر تقطع خطوط الكنتور وتلتف على قيعان الاودية ، وعلى أزاضى ما بين الاودية ، وتكون هذه الالتفافات في الاودية تجاه الطبقات الحديثة ونحو المنابع أو المصبات، وعلى أراضى ما بين الاودية تجاه الطبقات القديمة ونحو مقدماتها أو مؤخراتها،

فان الطبقات الصخرية هنا تكون مائلة ودرجة ميلها اكبر من درجة انحدار سطح الارض •




شکل رقم (۲۵۱)

7 - فى حالة التضاريس المنخفضة أو المرتفعة وسطح الارض على شكل حافات ممتدة موازية لنطاقات المكاشف وخط وط الظاهر موازية تقريبا لخطوط كنتور الاودية الطولية الواقعة بين سلاسل التسلال ولكنها تقطع خطوط كنتور الروافد المجانبية ، فأن التركيب الجيولوجي هنا هو التواء محدب أو مقعر من النوع الغاطس Plunging وتظهر الطبقات القديمة محاطة بالطبقات الحديثة في المحدبات والعكس في المقعرات ، ونجد في الالتواءات المحدبة الغاطسة أن الطبقات تنحني وتلتف الى الجهة الاخرى من الوادي وانحناءها يكون ناحية الجهة التي يميل نحوها المحور ، أما في الالتواءات المقعرة الغاطسة فانها تنثني وتلتف نحو جهة عكس (ضد) ميل المحور ، وعادة تظهر الحافات بانحدار شديد على الجانب العكسي (شكل المحور ، وعادة تظهر الحافات بانحدار شديد على الجانب العكسي (شكل) ،


٧ – اذا ظهرت المكاشف على شكل نطاقات دائرية أو شبه دائرية ومقفولة ، وكانت خطوط الظاهر موازية الى حد ما لخطوط الكنترر،





شکل رقم (۲۵۵)

والتضاريس على شكل حافات دائرية ايضا متتابعة تفصلها عن بعضها خطوط تصريف سطحى موازية لها ، فان تركيب الطبقات هنا يكون قبابى اذا كانت الطبقات تتدرج من الاقدم الى الاحدث نحو الخارج فى كل الاتجاهات من مركز نطاقات المكاشف اما اذا كانت الطبقات تتدرج من الاحدث الى الاقدم نحو الخارج فى كل الاتجاهات من المركز فالتركيب يكون التواء حوضى (شكل ٢٥٦) .




شکل رقم (۲۵٦)


ثانيا _ حالة الطبقات غير المتوافقة:

يظهر عدم التوافق فى الخريطة الجيولوجية على شكل خط منتظم أو غير منتظم تنتهى أمامه طبقات أحد التكوينين المجاورين له • ولكن قد ينظر الى الخط الفاصل بين صخر نارى متداخل وصخور اخرى رسوبية أو متحولة على أنه خط عدم توافق أو على أنه خط تماس داخلى • وينبغى للتمييز

iverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

بين النوعين معرفة العمر النبي للتكنوينين على جانبى هذا الخط فان كان الصخر النارى المتداخل احدث من الصخر الرسوبى او المتحول فان هذا الخط عبارة عن خط تماس داخلى ، اما اذا كانت الصخور الرسوبية او المتحولة هى الاحدث فانها تكون قد ترسبت فى عدم توافق ويصبح الخط خط عدم توافق صحيح ، ويبين (شكل ٢٥٧) تماس منتظم بين صخور متداخلة وصخور رسوبية ب ، اذا كانت الحدث من ب فان اقد تداخل فى ب فيصبح الخط ن م تماسا ناريا ، اما اذا كانت القدم من ب فان ب تكون قد ترسبت فى عدم توافق ا ويصبح ن م خط عدم توافق .





شکل رقم (۲۵۷)

اما بالنسبة عن اللاتوافق Nonconformaty فمن الصعب الكشف عنه • ويستدل عن وجوده من مفتاح الخريطة ، وذلك بملاحظة عدم وجود تكاوين كان يجب أن تكون موجودة بين الطبقات اللاتوافقية •

ثالثا _ حالة الصخور النارية:

تظهر الصخور النارية في الطبيعة اما على شكل قسواطع Laccolith أو سدود Sills أو كتال محدودة الحجام نسبيا (لاكسوليث) Sills أو كتال محدودة الحجام نسبيا (لاكسوليث) Batholith (باثوليت) المحجم جاء على وبالنسبة للقاواطع ، فهي عادة تكون رأسية أو ماثلة بشدة وتظهر على الخرائط الجيولوجية بنفس مظهر الطبقات الصخرية الرسوبية الرأسية أو شديدة الميل ، ولكن يميزها اللون أو الظل الخاص بها بالرجوع الى مفتاح الخريطة ، أما السدود فانها تبدو على شكل طبقات افقية يمايزها لونها أو ظلها أيضا ،

اما اللاكوليث ذو الرضع الافقى فيظهر على شكل مساحات كبيرة مقفلة يحيط بها الصخور الرسوبية المائلة نحو الخارج • اما اذا كان هذا اللاكوليث مائلا اصلا فمكشفه يظهر عدسى الشكل • اما الباثوليث فان مكاشفه اكبر اتساعا في مكاتف اللاكوليث ويتميز بشكله غير المنتظم •

القطاعات الجيولوجية

من الملحقات المفيدة في قسراءة المخريطة الجيولوجية قطاع يرسم بين نقطتين أو اكثر في اتجاه معين يبين أوضاع الطبقات وترتيبها في المستوى المزأسي ويفسر القطاع الجيولوجي كثيرا من الظاهرات التضاريسية التي تهم الجغرافي ويجرى اختيار وتحديد مكان القطاع حسب المعلومات الاساسية التي يراد ابرازها لتأكيدها وفي العادة فانه يرسم عموديا على اتجاه مضارب الصخور الطباقية بحيث يبين ميلها الحقيقي وأما في حانة رسم قطاع يبين الالتواءات الغاطسة فيجب رسمه موازيا للمحور ولرسم قطاع جيولوجي صحيح يمثل معظم الخصائص البنيوية للمنطقة المبينة على الخريطة نجري الآتي:


ا ـ بعد تحدید خط القطاع على الخریطة ، یرسم قطاع تضاریس عادی ، كما سبق شرحه لیبین شكل سطح الارض ، وعند نقل نقط تقاطع خطوط الكنتور مع خط القطاع ، ینقل معها نقط تقاطعه مع خطوط الظاهر للطبقات المختلفة وكذلك خطوط الانكسارات وخطوط محاور الالتواءات وخطوط عدم التوافق ، ویجری تمییزها حتى لا تختلط مع نقط تقاطع خطوط الكنتور ،

٢ ـ توقع على القطاع التضاريسى العادى مواقع نقط حدود الطبقات ثم تمد من كل نقطة خط يميل عن الخط الافقى بمقدار زاوية الميل المستنتجة حسابيا وحسب اتجاه خط القطاع بالنسبة للطبقات • ويراعى اضافة الانكسارات والمحاور وغير ذلك مما وقع على ورقة النقل •

٣ ـ هناك طريقة عملية وبسيطة لرسم التفاصيل الجيولوجية على القطاع التضاريسي ، ولو أن هذه الطريقة ليست دقيقة الى درجة الكمال .

وتتلخص فى اسقاط قيم خطوط المضرب الاسطح الطبقات (خط الظاهر) كل على حدة ، ولجميع الوحدات الجيولوجية الاخرى ، ثم نوصل النقط الناتجة لكل سطح على حدة •

٤ ـ يجب ان يتساوى مقياس كل من المحسورين الافقى والراسى فى المقطاع المجيولوجى • وتستوجب المبالغة فى مقياس الرسم المراسى تعديل لجميع الميول وهذا يؤدى الى اعطاء فكرة خاطئة عن التركيب ومن ناحية أخرى ينتج عند توقيع الميول بقيمها الصحيحة على القطاع مع المبالغة فى مقياس رسمه الراسى اخطاء عديدة كما هو موضح فى (شكل ٢٥٨) •



شکل رقم (۲۵۸)

يبين (شكل ٢٥٨) الاخطاء الناتجة من المبالغة في مقياس الرسم الراسى المقطاع الجيولوجي ، فقد رسم المحور الافقى بمقياس رسم المخريطة ، أما المحور الرأسي فقد رسم بمبالغة قدرها ثلاث مرات وآثار هذه المبالغة هي :

أ - جعل الطبقات عند ب تميل خارج التل بدلا من داخله مثل عند ب ·

ب - جعل طبقة الجريت عند ج تظهر عند نقطة ب ، وهذا غير واقعى أو حقيقى •

ج - تغير سمك الطبقات (قارن سمك الحجر الرملى بين د ، ه وذلك بين د ، ه) .

تظلل الطبقات أو تلون بنفس الظلال أو الالوان المستخدمة في الخريطة •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الربط بين الخريطة الكنتورية والخريطة الجيولوجية في الدراسات الجيومورفولوجية

يستطيع الجغرافي الحصول على بيانات ونتائج طيبة من الربط بين كل من الخريطتين الكنتورية والجيولوجية • ويتم هذا الربط بوضع الخريطة الكنتورية المرسومة على ورق الكلك فوق الخريطة الجيولوجية ، وسرعان ما يلاحظ كثيرا من الاشكال التضاريسية التي يمكن أن ترجع أصول نشأتها الى عسوامل جيولوجية ، او قسد يشترك العسامل الجيولوجي مع العسامل الجيومورفولوجي في تشكيلها • فكثيرا من الاشكال التضاريسية تصنف على أنها تحاتية النشاة Erosional بينما هي ذات أصول بنيوية ، ثم تعرضت لبعض عمليات النحت ، ومن ثم وصفت بانها تحاتية على اساس تاثرها بتلك العمليات الاخيرة • مثال ذلك كثير من الجروف التي نتجت في الاصل عن انكسارات عادية أو غير عادية ولكنها تراجعت عن مواضعها بفعل التعرية تراجعا كبيرا ، وربما اصبح بعضها يشكل جانبا لوادى نهرى ، ومثال ذلك الاودية التالية Suesequent التي تنشأ على طول مناطق الضعف البنيوي كخط انكسار أو على امتداد خطوط الظاهسر • وهناك أمثلة كثيرة من الظاهرات الجيومورفولوجية يلزم لشرحها وتعليسل مشاتها الاستعانة بالخريطة الجيولوجية • (راجع موضوعات المصاطب ونقط التجسديد في التعرية النهرية على سبيل المثال) •


وبصفة عامة فان لكثير من الصخور تعبيراتها الجيومورفولوجية ، وهذه امثلة منها يمكن تناولها كامثلة على اهمية الربط بين الخريطة الكنتورية والخريطة الجيولوجية :

١ ـ تمتد سلاسل التلال الموضحة على الخريطة الكنتورية فى الغالب
 فى اتجاه خطوط المضارب بصفة عامة ٠

٢ ـ تشير الانحدارات الشديدة التى تعلوها انحدارات خفيفة (تقارب خطوط الكنتور وتباعدها) الى وجود تعاقب من صخور صلبة ولمينة تميل بزاوية صغيرة ويشير الانحدار الخفيف الذى يمتد لمسافة أطول من الانحدار الشديد الى اتجاه الميل ، بينما يمثل الانحدار الشديد اتجاه خطوط المضرب


. تقريبا • وبالهبوط من الحافة شديدة الانحدار الى الارض المنبسطة فاننا

ننتقل من صخور احدث الى صخور اقدم والعكس صحيح (شكل ٢٥٩) ٠




شکل رقم (۲۵۹)

٣ ـ اذا كان هناك اختلاف بسيط فى درجات انحدار السطح ، فسانه من المحتمل أن تكون درجة ميل الصفور أكبر من درجة انحدار سطح الارض (شكل ٢٦٠) .



شکل رقم (۲۹۰)

 عند تعاقب صخور صلبة وأخرى لينة ذات وضع أفقى فأن التلال تظهر بقمم مسطحة والسفوح على شكل انحدار سلمى (شكل ٢٦١):



شکل رقم (۲٦١)


۵ ـ تدل الانحناءات النهرية فوق قاع وادى متسع على أن المنهر
 فى هذه المنطقة بجرى فوق صخور لينة (ارسابات غرينية) وتتكون ضفتيه
 من الطمى ، ولا تظهر عادة المكاثف الصخرية على سطح الارض ،

٦ - اما الانحناءات النهرية الفجائية الحادة فتشير الى ان النهر ربما
 يتبع فى جريانه فواصل او شقوق فى الصخر ، خاصة فى الصخور الجيرية ،

٧ - عندما تنحت الانهار أودية خانقية في منطقية معينة ، فربما تجرى فوق صخور صلبة واتجاه جريانها في هذه الحالة يكون متوافيق مع اتجاه الميل أو ضده .

٨ - يشير اختفاء المجارى النهرية تحت سطح الارض ومعاودة ظهورها فوقه مرة أخرى الى أنها تنحدر فوق صخور مسامية وأخرى غير مسامية، أو صخور ذات نفاذية ميكانيكية وتكون في الغالب حجر جبرى •

٩ ـ تشير مساقط المياه (الاجزاء من القطاع الطولى للنهر الذي تنحدر فوقه المياه بشدة) بصفة عامة الى ان النهر يجرى فوق مكشف من صخر صلب يقع أسفله مباشرة صخور لينة ، وزاوية الميل فى هذه الحالة صغيرة واتجاهه نحو المنابع ، أو أن النهر ينحدر على مكشف من صخر صلب يعترض مجراه ويميل بزاوية كبيرة ، وقد يقطع تيار النهر هذا الصخر المعترض ويظهره على شكل جنادل (شكل ٢٦٢) .





شکل رقم (۲۹۲)

۱۰ ـ تظهر الينابيع عند اسطح الانفصال بين طبقات مسامية عليا واخرى غير مسامية تقع أسفل منها ١٠ اما اذا كان خط الينابيع يبدو على شكل خط مستقيم فمن المحتمل أنها تقع على طول خط انكسار ، ويصاحب ينابيع خطوط الانكسار عادة أراضى سبخية على طول منطقة الانكسار Fault Zonc .

۱۱ - تشير الاودية التى تظهر قطاعاتها العرضية على شكل حرف ۷ وتظهر جوانبها على شكل مقدمات متداخلة لأراضى ما بين الاودية ، وهذه المقدمات متعاقبة على الجانبين ، تشير الى أن هذا الوادى قد أنشأه هذا النهر الذى يجرى فوق قاعه ،

۱۲ س تمل الاودية التى تظهر قطاعاتها العرضية على شكل حرف لا ولا يظهر على جوانبها تداخل فى مقدمات اراضى ما بين الاودية ، بل تظهر هذه المقدمات على شكل حوائط مشطوفة على انها اودية جليدية .


۱۳ - تدل المناطق المسطحة الواقعة خلف المنطقة الساحلية والمنحدرة انحدارا خفيفا نحو البحر الى احتمال كونها رصيف بحرى قديم او شاطىء مرتفع ٠

۱۶ – ربما ترجع المصاطب التى على جانبى الوادى الى تركيب جيولوجى معين – انكسار سلمى – وقد تكون أسطح تعرية قديمة (مصاطب نهرية) اذا كانت مكونة من ارسابات نهرية قديمة •

10 - تميل الصخور الصلبة بصفة عامة الى تكوين ظاهرات تضاريسية مرتفعة عن سطح الارض المنبسطة المجاورة التى تتكون من صخور لينة والسخور التى يمنحها تركيبها الكيميائي والميكانيكي قوة مقاومة لعمليات التعرية تميل الى تكون مناطق مرتفعة والمظهر التضاريسي لصخر الجرانيت عبارة عن حافات وعرة وقمم شامخة ولكن لا ينبغي اخذ هذا المبدأ على أنه قاعدة عامة تنطبق على كل الاحوال والمناصال رغم أنه مخر ضعيف ينعكس في تضاريس منخفضة ذات خطوط انسيابية والا أنه يمكن أن يقف على شكل حافات شديدة الانحدار عندما يتقبع بصخور صلبة أكثر مقاومة وتشكل صخور الحجر الجيري والطباشير وبصفة عامة أراضي عالية رغم أن كليهما ليس شديد المقاومة وكما أنهما شديدا التاثر بعمليات التحلل الكيميائي بواسطة المياه المحتوية على أكاسيد الكربون ولكن في ظلل الظروف المناخية الجافة يصيرا شديدي المقاومة لعمليات التعرية وكما أن وجود الصوان في الحجر الجيري عادة يكسبه درجة مقاومة الحسير وكسبر و

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويتوقف بروز الصخور على شكل تضاريس مرتفعة على مناسيب المناطق المجاورة فقواطع البازلت مثلا عندما تتداخل فى الصخور الرسوبية فانها بمقاومتها الشديدة جدا لعوامل التعرية بالقارنة مع الصخور الرسوبية المحيطة بها فانها تظهر على شكل كتل حائطية الشكل ، لكنها اذا تداخلت في صخور الجرانيت فانها تظهر على شكل حفر عميقة ، واحيانا يكون القاطع اقل مقاومة من المخور الرسوبية المحيطة به والتي تحولت بفعل الحرارة ، فتظهر هذه الصخور المتحولة على شكل حوائط شامخة تطل على مناطق الصخور الرسوبية المجاورة والتي لم تتاثر بالتحول ، كما أنها تظهر على شكل حوائط مشقوقة ومبتورة نتيجة لازالة عوامل التعرية لصخور القاطع الضعيفة (شكل ٢٦٣) ،





nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المراجع الرئيسية



اولا _ المراجع العربية:

- ١ حسين فهمى صادق: المساحة البحرية للشواطىء والموانى الاسكندرية
 ١٩٣٦ •
- ٢ على شكرى وزملائه: المساحة المستوية طسرق الرفع والتوقيسع .
 الاسكندرية ١٩٨٠ .
 - ٣ على شكرى وزملائه: المساحة التصويرية الاسكندرية ١٩٧١ •
- غ على شكرى وزملائه: المساحة المستوية _ الكميات والميزانيات .
 الاسكندرية ١٩٨٥ .
- م على عبد الوهاب شاهين : بحوث في الجيومورفولوجيا الاسكندرية
 ١٩٧٧ ٠
 - ٦ على موسى: أسس الجغرافيا الطبيعية دمشق ١٩٨٠ •
- ٧ ـ فتح الله عوض وزملاؤه: جيولوجيا الحقيل ـ مترجم ١ القاهرة
 ١٩٦٧ ٠
- ٨ محب الدين حسين وزملاؤه: المساحة المجيولوجية ومساحة المناجم
 والانفاق القاهرة ١٩٧٩ •
- ٩ محمد رجائى الطحلاوى: الجيولوجيا التصديرية الكويت ١٩٧٩ •
- ١٠ محمد صبحى عبد الحكيم وزميله: علم الخرائط القاهرة ١٩٦٦ •
- ١١ محمد فريد أحمد فتحى: مساقط الخرائط ، الخرائط التضاريسية ، أجهزة قياس عناصر الجو ، فصله من الكتاب السنوى لاسرة المسواد الاجتماعية بالاسكندرية ، الاسكندرية ٠ الاسكندرية ٠
- 1/٢ محمد فريد أحمد فتحى : المساحة للجغرافيين جزءان الاسكندرية

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ۱۳ محمد متولى موسى وزميله : قواعد الجغرافيا العملية ، القاهرة ١٩٦٩ .
- 12 محمد محمد سطيحة : خرائط التوزيعات الجغرافية دراسة في طرق التمثيل الكرتوجرافي القاهرة ١٩٧١ •
- ١٥ محمود عبد اللطيف عصفور وزميله : الخرائط ومبادىء المساحة.
- ١٦ مراد ابراهيم يوسف وزميله: الخرائط الجيولوجية القاهرة ١٩٦١ .
 - ١٧ نقولا ابراهيم: مساقط المخرائط الاسكندرية ١٩٨٢ •
- ۱۸ هيئة المساحة المصرية: لوحات من اطلس مصر الطبوغرافي مقياس ١٠٠٠٠٠١ ، ومقياس ١:٠٠٠٠١ ،
- 11 ادارة المساحة الجوية وزارة البترول والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية : خرائط جغرافية ولوحات طبوغرافية من مقاييس مختلفة ٠
- ٢٠ وكالة تخطيط المدن وزارة الشئون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية : خرائط جغرافية ولوحات طبوغرافية من مقاييس مختلفة .
 - ٢١ لوحات طبوغرافية بمقاييس رسم مختلفة (المملكة المغربية) ٠
 - ٢٢ لوحات طبوغرافية مقياس بوصة للميل (انجليزية) .
 - ٢٣ لوحات طبوغرافية فرنسية .
 - ٢٤ لوحات طبوغرافية من الولايات المتحدة الامريكية •

ثانيا _ المراجع الاجنبية:

- Allum, J.A.E., 'Photogeology and Regional Mapping'. New York, 1978.
- 2. Bannister, A. & Raymond, S. Surveying. London, 1979.
- 3. Elyth, F.G.H., 'Geological maps and their interpretation.' Kent, 1979.
- 4. Bryant, V.S. & Hughes, T. H., 'Map Work,., Oxford, 1934.
- Bygott, J., 'An Introduction to Map Work and Practical Georaphy'.
 London, 1952.
- 6. Craig, J. I., 'The Theory of Map-Projections'. Cairo, 1933.
- 7. Curran, H. A. & Others, 'Atlas of Landforms'. London, 1973.
- 8. Dickinson, G. C., 'Statistical mapping and presentation of statistics'. London, 1977.
- 9. 'Maps and Air Photographs'. London, 1979.
- Himus, G. W. & Sweeting G. S., 'The elements of Field Geology. London, 1951.
- Jackson, N. & Penn, Ph., 'A Groundwork of physical Geography., London, 1978.
- 12. Kilford, W., 'Elementary Air Survey'. London, 1975.
- 13. Miller, V. C. & Miller, C. F., 'Photogeology., London, 1961.
- 14. Pickles, T., 'Map Reading.' London, 1947.
- 15., 'Intermediate Map Reading.' London, 1951.

erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

- Platt, J. I. & Challinor, J., 'Simple Geological Structures., London 1968.
- 17. Pritchard, J. M., 'Practical Geography for Africa' London, 1984.
- 18. Roberts, A., 'Geological Structures and Maps., London, 1974.
- Robinson, A. H. & Sale, R. D., 'Elements of Cartography.' New York, 1969.
- 20. Simpson, B., 'Geological Map Exercises.' London, 1960.
- 21. Strahler, A. N., 'Physical Geography.' New York, 1971.
- 22. Wanless, H. R., 'Introduction to Aerial Streo Photographs., Illinois, 1973.
- 23. Wilkinson, H.R. & Monkhouse, F.J., 'Maps and Diagrams., London, 1974.







